IP Changer

Guía rápida: cambiar la dirección IP y revertir el cambio si algo falla


Versión 0.5.0

IP Changer cambia la dirección IP y la puerta de enlace del adaptador de red (Ethernet o Wi-Fi) de este equipo. Antes de cambiar nada, guarda la configuración actual. Después del cambio comprueba que la red funciona y, si algo falla, vuelve a dejar la configuración anterior.

> **Antes de empezar**
> - Tenga a la mano la **dirección IP** y la **puerta de enlace** que le indicó TI.
> - Abra **IPChanger.exe** y acepte el aviso de Windows (*¿Desea permitir que esta aplicación haga cambios?* → **Sí**). Arriba a la derecha debe aparecer **ADMINISTRADOR**; sin ese permiso puede ver los datos, pero no aplicar ni restaurar cambios.
> - Guarde su trabajo: la conexión de red puede interrumpirse unos segundos.

1. Elegir el adaptador de red


Al abrir la aplicación, despliegue la lista (1) y elija el adaptador que desea cambiar (normalmente **Ethernet** si el equipo está conectado por cable). Si solo hay un adaptador válido, IP Changer lo selecciona solo y lo indica en pantalla. Si conectó o desconectó un cable, pulse Actualizar.



Lista de adaptadores. Mientras no elija uno, no se cambia nada.

> Las capturas de esta guía muestran **datos de ejemplo** (adaptadores y direcciones de prueba). En su equipo verá los nombres y direcciones reales.

2. Cambiar la dirección IP



1 Adaptador elegido · 2 Configuración actual · 3 Nueva dirección · 4 Botón para aplicar

1. Revise la **Configuración IPv4 actual** 2: así sabrá qué tenía el equipo antes del cambio.
2. Escriba la nueva **Dirección IPv4** y la **Puerta de enlace** que le dio TI.
3. La **máscara de subred** y los **servidores DNS** se detectan del adaptador y aparecen en gris: **no se escriben y se conservan sin cambios**.
4. Pulse Aplicar cambio de IP....

Si un dato está mal escrito, IP Changer lo marca en rojo y no aplica nada. Corrija el dato y vuelva a pulsar el botón.




1 IP · 2 Puerta de enlace · 3 4 Máscara y DNS detectados (se conservan)

3. Confirmar el cambio (60 segundos)


a) Revise el resumen

Antes de aplicar, IP Changer muestra la configuración **actual** y la **nueva**, y revisa si otro equipo ya usa esa IP. También guarda la configuración actual para poder restaurarla después.

Si todo es correcto, pulse Sí. Con No no se cambia nada.



Resumen antes de aplicar.



1 Tiempo restante · 2 Resultado de la prueba · 3 Conservar · 4 Revertir

b) Compruebe que la red funciona

Después de aplicar se abre esta ventana con una cuenta regresiva de **60 segundos** 1. IP Changer prueba la puerta de enlace y el servidor de la empresa y muestra el resultado 2.

Abra un sitio o una carpeta compartida de la empresa. Si funciona, pulse Conservar esta configuración 3.

Al terminar verá el mensaje **Listo**.

> **Si no pulsa nada en 60 segundos**, o si se pierde la configuración de red, IP Changer vuelve automáticamente a la configuración anterior.

4. Si algo falla: cómo revertir

IP Changer ofrece tres formas de regresar a la configuración anterior:


A. Automática

No tiene que hacer nada. Se revierte sola si Windows rechaza el cambio, si la configuración no se puede verificar, si se acaban los 60 segundos sin confirmar, o si la aplicación se cerró antes de confirmar (al volver a abrirla como administrador, avisa y restaura la configuración anterior, o le deja confirmar si todavía queda tiempo).


B. Botón «Revertir ahora» (dentro de los 60 segundos)

Si la red no funciona —por ejemplo, la puerta de enlace **no responde** 1 2— pulse Revertir ahora 3. IP Changer vuelve a la configuración anterior y la verifica.

Algunas redes bloquean el ping: «sin respuesta» por sí solo no significa que el cambio haya fallado. Ante la duda, pruebe un sitio o carpeta de la empresa, o revierta.



1 Puerta de enlace sin respuesta · 2 Resultado · 3 Revertir ahora




Mensaje después de revertir.

Resumen: ¿qué hago?

Situación	Qué hacer
La red funciona	Pulse **Conservar esta configuración** antes de que termine la cuenta regresiva.
La red no funciona (dentro de los 60 s)	Pulse **Revertir ahora**, o espere: al terminar el tiempo se revierte solo.
Ya conservó el cambio y luego falla	Pulse **Restaurar configuración original...** y confirme con **Sí**.
Aparece un aviso de IP duplicada o un error	No se aplicó el cambio o se revirtió. Anote el mensaje y avise a TI.

C. Botón «Restaurar configuración original…» (después de conservar)


Úselo si ya pulsó **Conservar** y más tarde detecta un problema, o si quiere volver a como estaba el equipo antes de usar IP Changer.



1 Configuración actual · 2 Botón Restaurar · 3 Fecha y datos de la configuración guardada

1. Elija el mismo adaptador.
2. Junto a los botones verá **«Original guardada el …»** 3 con la configuración que se restaurará.
3. Pulse Restaurar configuración original... 2, revise el resumen y pulse Sí.
4. Espere el mensaje **«Configuración original restaurada y verificada»**.

> La configuración original es la que tenía el equipo **antes del primer cambio** con IP Changer. Si hace varios cambios seguidos, se conserva esa primera. Después de restaurar correctamente, se borra y el botón queda desactivado hasta el siguiente cambio.



Restauración completada.

Bitácora (para TI)

Todo lo que hace IP Changer aparece en el recuadro **Bitácora** de la ventana principal y se guarda en archivos `.log` en la carpeta **Logs** junto a **IPChanger.exe**. Si no se puede escribir ahí, se usa otra carpeta (por ejemplo `%ProgramData%\IPChanger\logs`); la ruta exacta aparece en las primeras líneas de la bitácora. Si necesita ayuda, envíe ese archivo a TI.
