Tipi Predefiniti

- 2 parole sul C++
- •i tipi predefiniti del C++
- •Guardate il testo

il C++ non è "solo" un linguaggio, esso riflette 40 anni di sperimentazione e innovazione nei Linguaggi di Programmazione (LP):

 racchiude molti concetti che sono il frutto di questa storia


il C++ è strutturato a blocchi

possiede funzioni

possiede tipi definiti dall'utente

un linguaggio è strutturato a blocchi

1 punto, d'entrata



ed 1 punto d'uscita

TIPI

un TIPO è una coppia:

- ·un insieme di valori
- ·e da operazioni definite su questi valori
- rappresentazione sorgente (costanti)
- rappresentazione interna nella memoria (quanti byte occupano e come sono organizzati)

il C++ non prescrive quanti byte usare per realizzare i valori di ciascun tipo quindi ogni compilatore è "libero" di deciderlo

tenendo conto della CPU che deve eseguire il codice oggetto per conoscere quanti byte vengono usati per un qualsiasi tipo T dal compilatore che si sta usando:

```
sizeof(T);
oppure se X è una variabile:
sizeof(X);
```

Tipi predefiniti

interi → int
reali → float e double
caratteri → char
booleani → bool
vuoto → void

stringhe alla $C \rightarrow char^*$

tipo intero = int

• se abbiamo a disposizione n bit allora l'insieme di valori interi è:

• le operazioni sugli interi sono le operazioni aritmetiche e quelle di confronto

rappresentazione sorgente degli interi

• valori interi:

127

4203

-55

• devono essere tra

INT_MIN e INT_MAX

interi in base 8 e base 16

0127 rappresenta un numero in base 8

$$1*64+2*8+7 = 87$$
 in base 10

0x127 rappresenta un numero in base 16

rappresentazione interna di int

in aula informatica è presente il compilatore C++ GNU 4.4.3 esso usa per i valori interi 4 byte, cioè 32 bit gli interi sono rappresentati in complemento a 2 come small-endians che significa che i bytes sono ordinati nella memoria dal meno significativo al più significativo

operazioni frequenti:

```
+ - / * % (modulo)
== (uguale)
!= (diverso)
eccetera.
```

i reali

il C++ offre 2 tipi di valori reali:
 float e double

· i double sono più precisi dei float

 le operazioni sui reali sono quelle aritmetiche e quelle di confronto

rappresentazione sorgente dei reali

```
12.5 	 12.5e2 	 (= 12.5 * 10^2)
sono di tipo double
12.5f
è invece float
le operazioni sono + - / * == > >=
... insomma le stesse che per int
 O NO ??
```

Rappresentazione interna: in virgola mobile (floating point)

- •un bit serve per il segno, x bit per la mantissa e y bit per l'esponente
- •se la mantissa rappresenta il valore m, l'esponente il valore e allora il valore reale rappresentato è segno 1.m * 2e con segno + o determinato dal bit del segno

nel nostro compilatore i float vengono realizzati con 4 byte mentre i double usano 8 bytes.

Per i float la mantissa col segno occupa 24 bit e l'esponente 8 bit

Torniamo al +, *, ecc. per interi e reali

sono operazioni diverse anche se rappresentate con gli stessi simboli

$$5+2 \rightarrow + \text{per interi}$$

2.2+3.1 $\rightarrow + \text{per reali}$

questo fenomeno si chiama overloading (sovraccaricamento)

il compilatore usa l'operatore giusto sulla base del tipo degli operandi il tipo bool ha 2 valori vero e falso rappresentati con true e false

```
gli operatori principali del tipo
bool sono:
     NOT
&& AND
```

in C++ i 2 valori bool sono implementati internamente con interi:

false è rappresentato da 0

true da 1, ma anche da qualsiasi valore diverso da 0

→ occupano 1 solo byte

è un'eredità del C che non ha il tipo bool

a causa di questo fatto:

le seguenti espressioni sono corrette in C++:

true + false == true

quale + viene usato ?? Lo vedremo più avanti

i caratteri

il tipo char ha come dominio 256 caratteri che contengono:

- i caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli
- caratteri accentati
- le cifre 0,1,2,
- la punteggiatura, le parentesi
- alcuni caratteri di controllo, tra cui invio, tab

```
rappresentazione sorgente:
'a' 'z' '9' ')' '.' 'è' 'ò'
'\n' = invio '\t' = tab
```

rappresentazione interna dei char

occupano 1 byte

i caratteri corrispondono a interi da -128 a 127 ASCII ESTESA

da 0 a 127 codifica ASCII

da -128 a -1 caratteri accentati e altri

insiemi di caratteri più estesi

esistono altri tipi carattere che comprendono un insieme di caratteri molto più esteso (cinesi e giapponesi)

wchar_t 2 o 4 byte

UTF-8 codifica a lunghezza variabile

in ASCII esteso

i valori char sono rappresentati internamente con

quindi

si può usare operazioni + e - con i valori char

ma attenzione!

tipo vuoto = void

- non ha valori
- non ha operazioni
- serve a rappresentare l'assenza di valori: al momento giusto lo useremo

stringhe di caratteri alla C

le stringhe si usano spesso per scrivere a video dei messaggi:

cout << "ecco un messaggio\n";

oppure

cout << "ecco un messaggio" << endl;

il tipo delle stringhe è puntatore a carattere costante

lo capiremo più avanti

le stringhe sono rappresentate nei programmi tra doppi apici:

"questa è una stringa"

```
#include<iostream>
using namespace std;
main()
int x, y;
cout << ``inserire 2 interi'';
cin >> x >> y;
cout<<''valore di x=''<< x <<''valore di
y=''<< y;
```

Cartella: pluto

File: pippo.cpp

comandi con cartella corrente pluto:

g++ pippo.cpp // compila

./a.out // (oppure .exe) esegue

in C++ ogni variabile ha un tipo, perché?

- tipi diversi di valori servono per molti problemi che vogliamo risolvere
- •Il tipo di un valore serve ad accedere alle sequenze di byte nella RAM nel modo appropriato
- test di sensatezza dei programmi: i valori sono usati in modo coerente col loro tipo