### Tipi Predefiniti

- 2 parole sul C++
- •i tipi predefiniti del C++
- •usate la dispensa

il C++ non è "solo" un linguaggio, esso riflette 40 anni di sperimentazione e innovazione nei Linguaggi di Programmazione (LP):

 racchiude molti concetti che sono il frutto di questa storia il C++ è

strutturato a blocchi

possiede

funzioni: permettono di organizzare i programmi

possiede

oltre ai tipi predefiniti anche tipi definiti dall'utente: ad hoc per il problema da risolvere

→ CLASSI

in un linguaggio è strutturato a blocchi le istruzioni base sono:

assegnazione, condizionale e while

#### senza GOTO

e queste istruzioni formano blocchi possibilmente innestati

vedremo meglio dopo....

## TIPI

un TIPO è una coppia:

- >un insieme di valori
- >e da operazioni definite su questi valori
- •rappresentazione sorgente (costanti)
- rappresentazione interna nella memoria (quanti byte occupano e come sono organizzati)

il C++ non prescrive quanti byte usare per realizzare ciascun tipo quindi ogni compilatore è "libero" di deciderlo

tenendo conto della CPU che deve eseguire il codice oggetto

## a cosa servono i tipi

- >valori diversi fanno parte dei problemi che vogliamo risolvere
- >ad accedere alle sequenze di bit in memoria nel modo giusto
- >test di sensatezza dei programmi: i valori sono usati in modo coerente col loro tipo

## tipo intero = int

• se abbiamo a disposizione n bit allora l'insieme di valori interi è:

• le operazioni sugli interi sono le operazioni aritmetiche e quelle di confronto

# rappresentazione sorgente degli interi

• valori interi:

127

4203

-55

 devono essere tra INT\_MIN e INT\_MAX

#### operazioni frequenti:

```
+ - / * % (modulo)
== (uguale)
!= (diverso)
eccetera.
```

### rappresentazione interna di int

in aula informatica è presente il compilatore C++ GNU 4.2.4 esso usa per i valori interi 4 byte, cioè 32 bit gli interi sono rappresentati in complemento a 2 come small-endians che significa che i bytes sono ordinati nella memoria dal meno

significativo al più significativo

#### interi in base 8 e base 16

0127 rappresenta un numero in base 8

$$1*64+2*8+7 = 87$$
 in base 10

0x127 rappresenta un numero in base 16

# gli altri Tipi predefiniti del C++

```
i realii caratterii booleaniil tipo void (= vuoto)
```

il tipo stringa di caratteri alla C

### i reali

- il C++ offre 2 tipi di valori reali:
   float e double
- · i double sono più precisi dei float

· le operazioni sui reali sono quelle aritmetiche e quelle di confronto i reali sono rappresentati internamente in virgola mobile:

un bit serve per il segno, x bit per la mantissa e y bit per l'esponente

se la mantissa rappresenta il valore m, l'esponente il valore e allora il valore reale rappresentato è segno 1.m \* 2° con segno + o - determinato dal bit del segno

nel nostro compilatore i float vengono realizzati con 4 byte mentre i double usano 8 bytes.

Per i float la mantissa col segno occupa 24 bit e l'esponente 8 bit

per conoscere quanti byte vengono usati per un qualsiasi tipo T dal compilatore che si sta usando:

```
cout<< sizeof(T) <<endl;
oppure se X è una variabile di tipo T:
sizeof(X);</pre>
```

#### rappresentazione sorgente dei reali

```
12.5 	 12.5e2 	 (= 12.5 * 10^2)
sono di tipo double
12.5f
è invece float
le operazioni sono + - / * == > >=
... insomma le stesse che per int
 O NO ??
```

# sono operazioni diverse anche se rappresentate con gli stessi simboli

$$5+2 \rightarrow + \text{per interi}$$
  
2.2+3.1  $\rightarrow + \text{per reali}$ 

questo fenomeno si chiama overloading (sovraccaricamento)

il compilatore usa l'operatore giusto sulla base del tipo degli operandi il tipo bool ha 2 valori vero e falso rappresentati con true e false

```
gli operatori principali del tipo
bool sono:
     NOT
&& AND
```

in C++ i 2 valori bool sono implementati internamente con interi:

false è rappresentato da 0

true da 1, ma anche da qualsiasi valore diverso da 0

→ occupano 1 solo byte

è un'eredità del C che non ha il tipo bool

#### a causa di questo fatto:

le seguenti espressioni sono corrette in C++:

true + false == true

quale + viene usato ?? Lo vedremo più avanti

#### i caratteri

il tipo char ha come dominio 256 caratteri che contengono:

- i caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli
- caratteri accentati
- le cifre 0,1,2, ....
- la punteggiatura, le parentesi
- alcuni caratteri di controllo, tra cui invio, tab

```
rappresentazione sorgente:
'a' 'z' '9' ')' '.' 'è' 'ò'
'\n' = invio '\t' = tab
```

## rappresentazione interna dei char

occupano 1 byte

i caratteri corrispondono a interi da -128 a 127 ASCII ESTESA

da 0 a 127 codifica ASCII

da -128 a -1 caratteri accentati e altri

# insiemi di caratteri più estesi

esistono altri tipi carattere che comprendono un insieme di caratteri molto più esteso (cinesi e giapponesi)

wchar\_t 2 o 4 byte

UTF-8 codifica a lunghezza variabile

#### in ASCII esteso

i valori char sono rappresentati internamente con

quindi

si può usare operazioni + e - con i valori char

ma attenzione!

### tipo vuoto = void

- non ha valori
- non ha operazioni
- serve a rappresentare l'assenza di valori: al momento giusto lo useremo

#### stringhe di caratteri alla C

le stringhe si usano spesso per scrivere a video dei messaggi:

cout << "ecco un messaggio\n";

oppure

cout << "ecco un messaggio" << endl;

il tipo delle stringhe è puntatore a carattere costante

lo capiremo più avanti

le stringhe sono rappresentate nei programmi tra doppi apici:

"questa è una stringa"