Étape 1 — Installation

Objectif : télécharger Minecraft MIDI Studio et le lancer une première fois (environ 5 minutes).

Ce qu'il faut

- Un ordinateur sous Windows 10 ou 11 (64 bits).
- Une connexion à internet au premier lancement (environ 41 Mo, une seule fois : voir plus bas).
- **Minecraft Java Edition**, pour jouer la musique dans votre monde. Il n'a **pas** besoin d'être lancé avant : le logiciel trouve tout seul les mondes du launcher officiel, de Modrinth, de CurseForge et de Prism Launcher.
- Environ 350 Mo d'espace libre (programme, sons officiels, cache des échantillons).


Note Block Studio n'est pas nécessaire. S'il est installé, l'édition complète peut en plus utiliser ses sons personnalisés.

Téléchargement

1. Ouvrez la page **Téléchargement** du site (*Releases* GitHub).
2. Téléchargez `MinecraftMidiStudio-<version>-windows.exe`.
3. Rangez-le dans le dossier de votre choix, par exemple `Documents\Minecraft MIDI Studio`.

Premier lancement

1. Double-cliquez sur `MinecraftMidiStudio.exe`.
2. Windows peut afficher *« Windows a protégé votre ordinateur »* (le programme n'est pas signé avec un certificat payant). Cliquez sur **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même**. Cela n'arrive que la première fois.
3. Le premier démarrage prend quelques secondes de plus : le programme se décompresse une fois dans votre dossier de cache.
4. La page **Accueil** s'ouvre.



La page d'accueil

Les sons officiels de Minecraft

Les sons des instruments et des mobs, et les textures des icônes, appartiennent à Mojang : ils ne sont pas dans le programme. Au premier besoin (ouverture du catalogue ou d'un projet) :

- si Minecraft 1.21.1 est installé sur l'ordinateur, le logiciel utilise ses fichiers ;
- sinon, il les **télécharge lui-même depuis les serveurs officiels de Mojang**, comme un launcher : environ 41 Mo, une seule fois, chaque fichier étant vérifié avec l'empreinte publiée par Mojang.

La progression s'affiche en bas de la fenêtre. Sans internet, le logiciel le signale ; le bouton **Télécharger maintenant** de la page *Paramètres* relance le téléchargement plus tard.

Où sont mes fichiers ?

Quoi	Où
Paramètres et activation de la licence	`%APPDATA%\MinecraftMidiStudio`

Quoi	Où
Sons officiels téléchargés	`%LOCALAPPDATA%\MinecraftMidiStudio\minecraft`
Journaux, cache des échantillons, sauvegardes de mondes	`%LOCALAPPDATA%\MinecraftMidiStudio`
Vos projets	là où vous les enregistrez (fichiers `.mmsproj`)

Désinstaller

Supprimez `MinecraftMidiStudio.exe`. Pour effacer aussi vos paramètres, les sons téléchargés, le cache et les sauvegardes, supprimez les deux dossiers ci-dessus. Rien d'autre n'est installé sur l'ordinateur.

Guide suivant : premiers réglages.