

ECLIPSE TECHNOLOGIE

PLATEFORME PATRIS

Système de Gestion du Patrimoine Public

Manuel d'utilisation pas à pas

Destiné à tout utilisateur, débutant ou confirmé

Document réalisé par ECLIPSE TECHNOLOGIE — 2026

SOMMAIRE

1. Présentation du projet & objectifs
2. Accès à la plateforme & comptes de connexion
3. Module d'authentification (Connexion)
4. Tableau de bord général
5. Gestion des biens & inventaires
6. Logistique & gestion des stocks
7. Affectations & mutations
8. Maintenance & sinistres
9. Réformes & déclassements
10. Administration & journal d'audit
11. Lexique des termes métier

1. Présentation du projet & objectifs

ECLIPSE TECHNOLOGIE est l'entreprise conceptrice et intégratrice de la plateforme PATRIS. Spécialisée dans les solutions numériques destinées aux administrations et collectivités publiques, ECLIPSE TECHNOLOGIE a développé PATRIS pour répondre à un besoin essentiel : donner à une collectivité les moyens de connaître, suivre et protéger l'ensemble de son patrimoine, du simple mobilier de bureau jusqu'aux bâtiments et véhicules administratifs.

Qu'est-ce que PATRIS ?

PATRIS (Plateforme d'Administration et de Traçabilité du Patrimoine et des Inventaires de Stocks) est un logiciel de gestion patrimoniale conçu pour permettre à chaque agent habilité de recenser un bien, de le suivre tout au long de sa vie administrative, et de produire à tout moment des documents fiables pour la comptabilité, l'audit et le contrôle légal.

Les objectifs de la plateforme

- **Inventaire complet** — Recenser de manière exhaustive tous les biens de la collectivité : immobilier, mobilier, matériel roulant, matériel technique, informatique, biens incorporels, œuvres et cheptels.
- **Traçabilité individuelle** — Garantir que chaque bien porte une identité unique et vérifiable (IUP, QR Code), consultable à tout moment sur le terrain.
- **Fiabilité comptable** — Suivre l'évolution comptable de chaque actif : valeur d'acquisition, amortissement et valeur nette comptable calculés automatiquement.
- **Contrôle des mouvements** — Encadrer les mouvements de stock, les affectations aux services et aux agents, les entretiens, les sinistres et les réformes par des circuits de validation hiérarchique.
- **Sécurité des accès** — Restreindre chaque fonctionnalité au rôle exact de l'utilisateur connecté, grâce à un système de permissions (RBAC).
- **Transparence & pilotage** — Fournir aux responsables et aux élus des tableaux de bord, des exports et un journal d'audit inviolable pour tout contrôle interne ou externe.

À qui s'adresse ce guide ?

Ce manuel a été rédigé pour être compris par toute personne qui découvre PATRIS, sans connaissance informatique préalable. Chaque écran est présenté avec une capture d'écran réelle de l'application, suivie de l'explication précise de chaque champ, chaque bouton et chaque action déclenchée.

2. Accès à la plateforme & comptes de connexion

Avant toute chose, voici comment ouvrir PATRIS et s'y connecter pour la première fois.

Adresse de connexion

Ouvrez votre navigateur internet (Chrome, Edge ou Firefox) et saisissez l'adresse suivante dans la barre d'adresse :

URL de connexion (environnement de démonstration / développement)

<https://patrimoine-iwvl.vercel.app>

Vos identifiants de connexion

Deux comptes sont pré-configurés pour démarrer immédiatement avec PATRIS. Choisissez celui qui correspond à votre fonction :

COMPTE ADMINISTRATEUR

Nom d'utilisateur : akim

Mot de passe : 00000000 (huit zéros)

Accès : accès total aux biens, aux mouvements de stock et à l'administration des utilisateurs. Double authentification (2FA) désactivée par défaut.

COMPTE SUPER ADMINISTRATEUR

Nom d'utilisateur : brahim

Mot de passe : 12345678

Accès : accès root : configuration de la sécurité générale et accès au panneau d'audit. Double authentification (2FA) désactivée par défaut.

Conseil pour bien démarrer

Pour découvrir toutes les fonctionnalités présentées dans ce guide (y compris l'administration et l'audit), connectez-vous avec le compte SUPERADMIN (brahim). Pour un usage quotidien limité au patrimoine, le compte ADMIN (akim) suffit largement.

3. Module d'authentification (Connexion)

Cet écran est la porte d'entrée sécurisée de PATRIS. C'est ici que commence chaque session de travail.

3.1 Le formulaire de connexion

Regardons la capture ci-dessous : chaque zone encadrée correspond à un élément que vous allez utiliser à chaque connexion.





Figure 1 — Écran de connexion PATRIS : formulaire d'identification centré sur fond de marque.

Décortiquons chaque élément de l'écran

- **Champ « Nom d'utilisateur »** : zone de saisie où l'agent tape son identifiant (ex. akim, brahim).
- **Champ « Mot de passe »** : zone de saisie masquée par défaut (les caractères apparaissent sous forme de points).
- **Icône « Œil »** : petit pictogramme en forme d'œil, placé dans le champ mot de passe ; un clic bascule l'affichage entre texte masqué et texte en clair — pratique pour vérifier sa saisie.
- **Case « Se souvenir de moi »** : coché, il conserve la session ouverte dans le navigateur même après sa fermeture.
- **Lien « Mot de passe oublié ? »** : redirige vers la procédure de récupération en contactant l'administrateur du système.
- **Bouton « Se connecter »** : bouton principal (le plus visible) : il envoie les identifiants au serveur. Si tout est correct et que la double authentification n'est pas activée, l'utilisateur arrive directement sur la page des biens.
- **Bouton « Connexion SSO »** : bouton secondaire, réservé à l'intégration future avec l'authentification unique de l'État.

4. Tableau de bord général

Le tableau de bord est le centre de contrôle visuel de PATRIS : il affiche en un coup d'œil l'état consolidé du patrimoine de la collectivité.



Les indicateurs clés (KPIs)

- **Valeur Globale :** somme totale des acquisitions des actifs qui ne sont pas encore réformés.
- **Total des Biens :** nombre exact d'équipements enregistrés dans la base.

- **Biens en Réforme** : nombre de demandes de déclassement en attente de validation.

Alertes de Maintenance : nombre d'équipements dont la date de maintenance prévue est dépassée.

Les graphiques interactifs

- **Camembert de répartition** : visualise le pourcentage que représente chaque grande catégorie (Immobilier, Mobilier, Roulant, Informatique) dans le patrimoine total.
- **Courbe d'acquisition** : retrace l'évolution financière des acquisitions année après année.

La navigation permanente


- **Menu latéral (Sidebar)** : colonne de liens à gauche de l'écran : elle permet de rejoindre directement chacun des modules détaillés dans les chapitres suivants (Biens, Stocks, Affectations, Sinistres, Maintenance, Réforme, Rapports, Administration).
- **Bouton de profil (TopBar)** : en haut à droite, affiche le nom de l'agent connecté et contient le bouton « Se déconnecter », qui vide la session et ramène à l'écran de connexion.

5. Gestion des biens & inventaires

C'est le module central de PATRIS : il permet de répertorier, modifier et suivre chaque bien de la collectivité, du recensement initial jusqu'à sa réforme éventuelle.

5.1 La galerie des biens (registre actif)


En cliquant sur « Biens » dans le menu latéral, vous arrivez sur le registre général, présenté sous forme de grille de cartes.



Les boutons et filtres de la galerie


- **Bouton « + Nouveau bien »** : ouvre le formulaire de saisie en mode création, à la première étape (classification).
- **Bouton « Exporter ▼ »** : menu déroulant proposant trois formats : Livre journal (Excel structuré selon les normes comptables), Grand livre (Excel avancé avec amortissements cumulés et VNC), et Rapport PDF prêt pour signature.


- **Barre de recherche** : recherche libre sur l'IUP, la désignation, le service ou la localisation du bien.
- **Filtres rapides (pastilles)** : boutons rapides « Tout », « Immobilier », « Mobilier », « Matériel Roulant » pour filtrer la liste en un clic.
- **Sélecteur « Tous états »** : filtre par état physique : NEUF, BON, MOYEN, DEGRADE, HORS_SERVICE.
- **Sélecteur « Tous statuts »** : filtre par situation opérationnelle : Affecté, Non affecté, Transféré, En maintenance, Sinistré, Hors service, Réformé.
- **Sélecteur de tri** : classe la liste par date d'acquisition, par valeur, ou par ordre alphabétique.





Les actions disponibles sur chaque carte

- **Modifier** : (icône étoile) charge les données de l'actif et rouvre le formulaire à l'étape de recensement pour modification.
- **Historique** : (icône loupe) ouvre un tiroir latéral détaillant tout le cycle de vie du bien.





- **Supprimer** : (icône X rouge) ouvre un petit popover de confirmation directement sur la carte.




Dans ce popover, le bouton rouge « **Supprimer** » confirme la suppression définitive de l'actif en base de données ; le bouton « Annuler » referme la fenêtre sans rien modifier.

5.2 Le formulaire de saisie dynamique (recensement)


PATRIS guide l'utilisateur à travers un système d'étapes (stepper) qui fiabilise la saisie. Voici chaque étape, dans l'ordre exact où vous les rencontrerez.

Étape 0 — Classification

La toute première chose à faire est de choisir la nature du bien parmi huit catégories.



Cliquer sur une catégorie configure automatiquement le modèle de saisie adapté et ouvre directement l'étape suivante.



Étape 1 — Recensement : section Nomenclature

REGISTRE PATRIMONIAL

Gestion des biens

Exporter

Nouveau bien

P

PATRIS

ERP PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

BR

Brahim

SUPERADHIN

PRINCIPAL

Tableau de bord

Analyses & IA

Gestion des biens

Stocks

Inventaire

Mode Terrain

Journal d'Audit

États & Annexes

OPÉRATIONS

Affectations

Se déconnecter

Nouvel Enregistrement

Flux métier : Recensement, Identification & Affectation

Fermer

1

2

3

Recensement

Identification

Affectation

1. Classification & Nomenclature

Famille : Immobilier

Changer

Rechercher dans la nomenclature Immobilier

Classification Immobilisations

Nature Immobilisable

Nature de bâtiment

Nature type d'ouvrage

Action

Navigation

Recherche rapide

NATURE IMMOBILIÈRE

221

221 — TERRAINS

USAGE DU BÂTIMENT

IMMOBILIER

SOUS-TYPE D'OUVRAGE

IMMOBILIER

ARTICLE

221.001

221.001 — Terrain à bâtir

ARTICLE SÉLECTIONNÉ

Terrain à bâtir

221.001

2. Identification de l'Actif

DÉSIGNATION DE L'ARTICLE

LOCALISATION PRÉCISE

Terrain à bâtir

nukatu à coté de SOMAYAF

ÉTAT INITIAL

BON

3. Acquisition & Données Comptables

DATE D'ACQUISITION

MODE D'ACQUISITION

17/07/2026

ACHAT

VALEUR D'ACQUISITION (FCFA)

DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)

2800000

0

2800000 FCFA

VNC CALCULÉE

COORDONNÉES GPS

2 800 000 FCFA

6 153029, 1.235252

Capturer GPS

4. Détails Supplémentaires & Médias

QUANTITÉ

PHOTO DE L'ACTIF

1

APERÇU

MODIFIER

DOCUMENTS JOINTS (FACTURES, PV...)

ATTACHER UN DOCUMENT

PDF, DOC, DOCK, XLS, XLSX

1 DOCUMENT(S) JOINT(S)

OBSERVATIONS

Remarques éventuelles sur l'état ou l'origine du bien...

Champs spécifiques Immobilier

TITRE FONCIER

SUPERFICIE M2

6899

800

STATUT JURIDIQUE

PROPRIETE_PRIVEE

PERMIS D'OCCUPER DISPONIBLE

Continuer vers l'identification du bien

- Bouton « Changer » : permet de revenir à l'étape 0 pour changer de catégorie.

- **Sélecteur Nomenclature** : choix de l'article exact dans le référentiel d'État ; ce choix met automatiquement à jour les codes comptables SYSCOHADA et propose une désignation par défaut.

Étape 1 — Section Identification de base

- **Désignation** : texte libre décrivant le bien (obligatoire).
- **Localisation précise** : texte libre précisant l'emplacement physique (obligatoire).
- **État initial** : menu déroulant : NEUF, BON, MOYEN, DEGRADE, HORS_SERVICE.

Étape 2 — Section Acquisition & données comptables

- **Date d'acquisition** : sélection dans un calendrier.
- **Mode d'acquisition** : ACHAT, DON, LEGS, TRANSFERT ou PRODUCTION_PROPRE.
- **Valeur d'acquisition** : montant en FCFA, champ obligatoire.
- **Durée d'amortissement** : nombre d'années sur lesquelles le bien sera amorti.
- **Valeur Nette Comptable (VNC)** : champ en lecture seule, recalculé automatiquement selon la formule d'amortissement linéaire.
- **Coordonnées GPS** : saisie manuelle ou bouton « Capturer GPS » qui utilise le capteur de l'appareil pour insérer latitude et longitude exactes.

Étape 3 — Section Médias & observations

- **Quantité** : indisponible pour la catégorie Immobilier, qui reste fixée à 1.
- **Zone d'upload photo** : permet de prendre une photo sur le terrain ou de joindre un fichier image existant.
- **Zone d'upload fichiers** : permet d'associer les justificatifs (facture d'achat, PV de réception scanné).
- **Observations** : zone de texte libre pour toute remarque complémentaire.

Étape 4 — Champs spécifiques par catégorie

Cette dernière section du recensement change automatiquement d'apparence selon la catégorie choisie à l'étape 0.

- Immobilier : Numéro de Titre Foncier (obligatoire), Superficie (obligatoire), Statut juridique (PROPRIETE_ETAT, etc.), case « Permis d'occuper disponible ».
- Matériel Roulant : Immatriculation (obligatoire, unicité vérifiée en temps réel), Numéro de châssis (obligatoire), Marque et Modèle (obligatoires), Puissance fiscale, Type de boîte, Carburant, Charge utile, Prochaine visite technique.
- Mobilier / Technique : Numéro de série fabricant, Fabricant, Marque, Modèle, Date de fin de garantie, Spécifications techniques.

REGISTRE PATRIMONIAL

Gestion des biens

Exporter

Nouveau bien

P

PATRIS

ERP PATRIMONIAL DU TOGO

ENTRÉE

BR

Brahim

SUPERADMIN

PRINCIPAL

Tableau de bord

Analyses & IA

Gestion des biens

Stocks

Inventaire

Mode Terrain

Journal d'Audit

États & Annexes

OPERATIONS

Affectations

Se déconnecter

Nouvel Enregistrement

Flux métier : Recensement, Identification & Affectation

Fermer

1

2

3

Recensement

Identification

Affectation

1. Classification & Nomenclature

Famille : Immobilier

Changer

Rechercher dans la nomenclature Immobilier

Classification Immobilisations

Partieller

Nature Immobilisable

Forme du bâtiment

Mode type d'ouvrage

Article

Navigation

Recherche rapide

Ex: Bureau, Climatiseur, Ordinateur...

ARTICLE SÉLECTIONNÉ

Terrain à bâtir

221.000

2. Identification de l'Actif

DÉSIGNATION DE L'ARTICLE

LOCALISATION PRÉCISE

Terrain à bâtir

nukafu à coté de SOMAYAF

ÉTAT INITIAL

BON

3. Acquisition & Données Comptables

DATE D'ACQUISITION

MODE D'ACQUISITION

17/07/2026

ACHAT

VALEUR D'ACQUISITION (FCFA)

DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)

2500000

0

2800000 FCFA

VNC CALCULÉE

COORDONNÉES GPS

2 800 000 FCFA

6.153029, 1.235252

Capturer GPS

4. Détails Supplémentaires & Médias

QUANTITÉ

PHOTO DE L'ACTIF

1

APERÇU

MODIFIER

DOCUMENTS JOINTS (FACTURES, PV...)

ATTACHER UN DOCUMENT

PDF, DOC, DOCK, XLS, XLSX

1 DOCUMENT(S) JOINT(S)

OBSERVATIONS

Remarques éventuelles sur l'état ou l'origine du bien...

Champs spécifiques Immobilier

TITRE FONCIER

SUPERFICIE M2

6899

800

STATUT JURIDIQUE

PERMIS D'OCCUPER DISPONIBLE

PROPRIETE_PRIVEE

☒

Continuer vers l'identification du bien

Une fois toutes les sections complétées, le bouton « Continuer vers l'identification du bien » valide la conformité comptable des données saisies et bascule vers l'étape 2.

REGISTRE PATRIMONIAL

Gestion des biens

Exporter

Nouveau bien

P

PATRIS

EXP PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

BR

Brahim

SUPERADHIN

PRINCIPAL

Tableau de bord

Analyses & IA

Gestion des biens

Stocks

Inventaire

Mode Terrain

Journal d'Audit

États & Annexes

OPÉRATIONS

Affectations

Se déconnecter

Nouvel Enregistrement

Flux métier : Recensement, Identification & Affectation

Fermer

Recensement

Identification

Affectation

Terrain à bâtir

Immobilier : 2800000 FCFA - Sans service

IMMOBILIER > IMMOBILIER - IMMOBILIER > 221.001 - Terrain à bâtir

Identification Individuelle

Saisissez les informations spécifiques pour cette unité (N° de série, IUP, etc.).

Générer l'IUP automatiquement

IDENTIFIANT UNIQUE (IUP)

IUP-XXXX-2024-XXXXXX

N° DE SÉRIE

Référence cadastrale

N° INVENTAIRE PHYSIQUE

LOCALISATION SPÉCIFIQUE

nukafu à côté de SOMAYAF

← Recensement

Finaliser (1 unité)

Étiquette

IUP-EN-ATTENTE

Terrain à bâtir

nukafu à côté de SOMAYAF

PNG

JPG

REGISTRE PATRIMONIAL

Gestion des biens

Exporter

Nouveau bien

P

PATRIS

EXP PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

BR

Brahim

SUPERADHIN

PRINCIPAL

Tableau de bord

Analyses & IA

Gestion des biens

Stocks

Inventaire

Mode Terrain

Journal d'Audit

États & Annexes

OPÉRATIONS

Affectations

Se déconnecter

Nouvel Enregistrement

Flux métier : Recensement, Identification & Affectation

Fermer

Recensement

Identification

Affectation

Terrain à bâtir

Immobilier : 2800000 FCFA - Sans service

IMMOBILIER > IMMOBILIER - IMMOBILIER > 221.001 - Terrain à bâtir

Identification Individuelle

Saisissez les informations spécifiques pour cette unité (N° de série, IUP, etc.).

Générer l'IUP automatiquement

IDENTIFIANT UNIQUE (IUP)

IMM-2026-221.001-000003

N° DE SÉRIE

TG372

N° INVENTAIRE PHYSIQUE

LOCALISATION SPÉCIFIQUE

23

nukafu à côté de SOMAYAF

← Recensement

Finaliser (1 unité)

Étiquette

IMM-2026-221.001-000003

Terrain à bâtir

nukafu à côté de SOMAYAF

PNG


JPG

- **Bouton « Générer l'IUP automatiquement »** : appelle le backend pour générer un identifiant du type PATR-ROUL-2026-000004, basé sur l'article et la date de recensement.


- **Champ « Identifiant Unique (IUP) »** : saisie libre ou IUP auto-généré, ainsi que les numéros de série, châssis ou cadastre propres à chaque unité.
- **Panneau Étiquette & QR Code** : génère un QR Code contenant la fiche technique codée du bien, prêt à être imprimé et collé sur l'équipement.
- **Bouton « Unité suivante »** : uniquement affiché pour les lots de plus d'une unité ; valide l'unité en cours et passe à la suivante.
- **Bouton « Finaliser »** : enregistre l'ensemble des unités en base de données.
- **Bouton « Recensement » (retour)** : permet de revenir à l'étape 1 en cas de correction nécessaire.

Étape 3 — Succès & affectation


Cet écran s'affiche automatiquement après l'enregistrement réussi du ou des biens.



- **Bouton « Oui, affecter l'actif »** : redirige immédiatement vers le module des affectations, avec les données du bien déjà pré-remplies.




- **Bouton « Plus tard, retour à la galerie »** : ramène l'utilisateur vers la galerie générale des biens sans créer d'affectation.



6. Logistique & gestion des stocks


Ce module gère les biens consommables : fournitures de bureau, pièces de rechange, carburant. Il comporte quatre onglets accessibles depuis le menu « Stocks ».


6.1 Le tableau de bord du cockpit



- **Article déjà référencé** : choix dans le catalogue existant.
- **Lieu physique (Magasin)** : lien optionnel vers un bâtiment ou un magasin de stockage.
- **Nombre d'unités** : obligatoirement supérieur à 0.
- **Prix unitaire (FCFA)** : prix d'achat utilisé pour recalculer le Prix Moyen Pondéré (PMP).
- **Origine / Bénéficiaire** : fournisseur pour une entrée, ou bénéficiaire (agent ou service) pour une sortie.
- **Référence de preuve** : obligatoire : bon de livraison, PV de réception, ou numéro de bon de commande.

6.3 Les fiches articles (catalogue)






- **Bouton « Exporter la fiche de stock »** : télécharge l'historique complet des entrées/sorties de l'article au format Excel.
- **Bouton « Ouvrir la personnalisation article »** : ouvre la boîte de dialogue de création d'une nouvelle fiche.


Le bouton « Créer la carte article personnalisée » valide et inscrit le nouvel article au catalogue.

6.4 La gestion des magasins





7.1 Le registre des affectations



- **Bouton « + Nouvelle affectation »** : ouvre le formulaire d'affectation.
- **Bouton « Valider »** : réservé aux profils valideurs : approuve l'affectation, met le bien au statut « AFFECTE » et l'associe officiellement au service.
- **Bouton « Retourner »** : notifie la restitution du bien par l'agent qui le détenait.
- **Bouton « Fiche décharge »** : génère le procès-verbal d'affectation au format PDF, prêt pour signature.

7.2 Le formulaire d'affectation / mutation

The screenshot shows the 'Gestion des Affectations' (Management of Assignments) interface. At the top, there's a header with 'TRACABILITÉ & DÉTENTION' and a title 'Gestion des Affectations' with a 'Retour à la liste' button. Below the header, there are four status filters: 'TOTAL', 'VALIDÉES', 'EN ATTENTE', and 'TRANSFÉRÉS'. The main form is titled 'Nouvelle affectation' and includes a subtitle 'Sélection du bien, bénéficiaire et service -- mise à jour automatique du statut'. The form is divided into several sections: 'BIEN À AFFECTER' with a search bar and a list of items (IMM-2026-244.021-000002, IMM-2026-242.006-000004, IMM-2026-221.001-000003); 'Service' with a dropdown menu; 'BORDEREAU SIGNÉ' and 'DOCUMENTS JOINTS (PV, RAPPORT...)' with document upload buttons; and 'MOTIF' with a text area. At the bottom, there is a 'Valider Affectation' button.

TRACABILITÉ & DÉTENTION

Gestion des Affectations

Suivi en temps réel des mouvements de biens et affectations aux services

← Retour à la liste

0 TOTAL **0 VALIDÉES** **0 EN ATTENTE** **0 TRANSFÉRÉS**

Nouvelle affectation

Sélection du bien, bénéficiaire et service -- mise à jour automatique du statut

BIEN À AFFECTER

Sélectionner un bien...

Rechercher par IUP, désignation, service...

- Bien** IMM-2026-244.021-000002
Chargeur de batterie
NEUF
- Bien** IMM-2026-242.006-000004
Tablette
NEUF
- Bien** IMM-2026-221.001-000003
Terrain à bâtir
BON

+ Service

BORDEREAU SIGNÉ

☐ ATTACHER UN DOCUMENT
PDF, DOC, DOCK, XLS, XLSX

DOCUMENTS JOINTS (PV, RAPPORT...)

☐ ATTACHER UN DOCUMENT
PDF, DOC, DOCK, XLS, XLSX

MOTIF

Motif de l'affectation ou du transfert...

☒ Valider Affectation

- **Bien à affecter** : recherche par mot-clé.
- **Origine du transfert** : lecture seule, affiche le détenteur actuel du bien.
- **Type de bénéficiaire** : basculement entre destination collective ou individuelle.
- **Mode Agent individuel** : saisie du matricule ; recherche automatique de l'agent correspondant.
- **Mode Service** : sélection dans une liste déroulante, avec un bouton « + » pour créer un nouveau service à la volée.

TRACABILITÉ & DÉTENTION

Gestion des Affectations

Suivi en temps réel des mouvements de biens et affectations aux services

0

TOTAL

0

VALIDÉES

0

EN ATTENTE

0

TRANSFÉRÉS

P

PATRIS

SRF PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

BR

Brahim

SUPERACHIN

Inventaire

Mode Terrain

Journal d'Audit

États & Annexes

OPÉRATIONS

Affectations

Reforme

Sinistres

Maintenance

Se déconnecter

Nouvelle affectation

Sélection du bien, bénéficiaire et service -- mise à jour automatique du statut

BIEN À AFFECTER

IMM-2026-242.006-000004 - Tablette

Tablette

IMM-2026-242.006-000004 - ACTIF - Non affecté

Affecter à une personne

Affecter à un service

RESPONSABLE DE RÉCEPTION

BRAHIM

SERVICE DE DESTINATION

ORIGINE (DÉTENTEUR PRÉCÉDENT)

DATE D'AFFECTATION

Choisir le service

MAGASIN CENTRAL

17/07/2026

+ Service

BORDEREAU SIGNÉ

DOCUMENTS JOINTS (PV, RAPPORT...)

ATTACHER UN DOCUMENT

PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX


ATTACHER UN DOCUMENT

PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX

MOTIF

Motif de l'affectation ou du transfert...

Valider l'affectation



Tablette

IMM-2026-242.006-000004 · ACTIF · Non affecté

Affecter à une personne

Affecter à un service

MATRICULE

Ex: AGT-2024-001

Saisir le matricule pour auto-complétion

FONCTION

NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE

EMAIL

SERVICE DE DESTINATION

— Choisir le service —

+ Service

ORIGINE (DÉTENTEUR PRÉCÉDENT)

MAGASIN CENTRAL

DATE D'AFFECTATION

17/07/2026

BORDEREAU SIGNÉ

ATTACHER UN DOCUMENT

DOCUMENTS JOINTS (PV, RAPPORT...)

TRACABILITÉ & DÉTENTION

Gestion des Affectations

Retour à la liste

Suivi en temps réel des mouvements de biens et affectations aux services

TOTAL0

VALIDÉES0

EN ATTENTE0

TRANSFÉRÉS0

P

PATRIIS

ERP PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

BR

Brahim

SUPERADMIN

Inventaire

Mode Terrain

Journal d'Audit

États & Annexes

OPÉRATIONS

Affectations

Reforme

Sinistres

Maintenance

PARAMÈTRES

Se déconnecter

Nouvelle affectation

Sélection du bien, bénéficiaire et service -- mise à jour automatique du statut

BIEN À AFFECTER

IMM-2026-242.006-000004 - Tablette

Tablette

IMM-2026-242.006-000004 - ACTIF - Non affecté

Affecter à une personne

Affecter à un service

RESPONSABLE DE RÉCEPTION

AKIM

SERVICE DE DESTINATION

ORIGINE (DÉTENTEUR PRÉCÉDENT)

DATE D'AFFECTATION

SERVICE INFORMATIQUE

MAGASIN CENTRAL

17/07/2026

+ Service

BORDEREAU SIGNÉ

DOCUMENTS JOINTS (PV, RAPPORT...)

ATTACHER UN DOCUMENT

FICHIER PRÊT : INVENTAIRE_MMISSION INVENTAIRE ANNUEL 2026.XLSX

ATTACHER UN DOCUMENT

PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX

Inventaire_Mission Inventaire Annuel 2026.xlsx enregistré

VOIR SIGNATURES

MOTIF

Hanquement au service de l'information

Valider l'affectation

Le bouton « Valider et enregistrer l'affectation » enregistre définitivement l'affectation en base de données.

Gestion des Affectations

+ Nouvelle affectation

1TOTAL

0VALIDÉES

1EN ATTENTE

0TRANSFÉRÉS

Liste des affectations (1)

Rechercher par bien, service, agent...

IMM-2026-242.006-000004

EN_ATTENTE

Tablette

ServiceSERVICE INFORMATIQUE

DétenteurN/A

Date17/07/2026

SignatureVOIR

Modifier

Historique

Retourner

Transfert

Valider

Export & Sign

Imprimer

XLS

Supprimer

1

IMM-2026-242.006-000004

EN_ATTENTE

Tablette

ServiceSERVICE INFORMATIQUE

DétenteurN/A

Date17/07/2026

SignatureVOIR

Modifier

Historique

Retourner

Transfert

Valider

Export & Sign

Imprimer

XLS

Supprimer

1

Signer le document

Nom du validateur

Effacer

Annuler

Valider & Générer PDF

NEUF

AFFECTÉ

IMM-2026-242.006-000004

Tablette

LOCALISATIONmagasin sud


STATUT
Affecté : SERVICE INFORMATIQUE

20000 FCFA

8. Maintenance & sinistres

Ces deux sous-modules assurent le maintien opérationnel des actifs de la collectivité.

8.1 Gestion des entretiens



- **Bien concerné** : le bien concerné, sélectionné dans la liste.
- **Type de maintenance** : PREVENTIF, CURATIF, REGLEMENTAIRE ou REHABILITATION.
- **Dates** : date prévue et date de réalisation effective.
- **Prestataire** : nom du garage ou de la société technique intervenue.
- **Coût & pièce jointe** : montant total en FCFA et téléversement du PV de réparation ou de la facture.

PATRIS

ERP PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

AK

Akim

ADMIN

OPÉRATIONS

Affectations

Reforme

Sinistres

Maintenance

PARAMÈTRES

Comptes

Comptes

Se déconnecter

Retour au registre

Programmer une intervention

Veuillez renseigner les détails de la maintenance préventive ou curative

BIEN CONCERNÉ

IMM-2026-242.007-000002 - Switch

TYPE D'INTERVENTION

Contrôle Réglementaire

DATE PRÉVUE

19/07/2026

PRESTATAIRE / TECHNICIEN

eclipse

COÛT ESTIMATIF (FCFA)

125000

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX

Un switch réseau est un équipement qui connecte plusieurs appareils au sein d'un réseau local et dirige intelligemment les données vers leur destinataire grâce aux adresses MAC.

DOCUMENTS (DEVIS, RAPPORT, PHOTO)

ATTACHER UN DOCUMENT

FICHIER PRÊT : FICHE_STOCK_609.999.XLSX

Fiche_stock_609.999.xlsx enregistré

Annuler

Confirmer la planification

PATRIS

ERP PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

AK

Akim

ADMIN

OPÉRATIONS

Affectations

Reforme

Sinistres

Maintenance

PARAMÈTRES

Comptes

Comptes

Se déconnecter

PLANIFICATION & MAINTENANCE

Gestion de la Maintenance

Suivi des interventions préventives et curatives du patrimoine

Programmer une intervention

TOTAL

1

EN COURS

1

TERMINÉES

0

CRITIQUES

1

Planning Visuel

Registre Complet

Maintenance Critique

Rechercher une intervention...

SEMAINE 1

SEMAINE 2




SEMAINE 3

SEMAINE 4

IMM-2026-242.007-000002

Switch

2026-07-19



8.2 Gestion des sinistres

ERP PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

AK

Akim

ADMIN

OPÉRATIONS

Affectations

Reforme

Sinistres

Maintenance

PARAMÈTRES

Comptes

Système

Se déconnecter

SÉCURITÉ & ASSURANCE

Sinistres & Incidents

Register

Déclarer un sinistre

Gestion des déclarations, expertises et indemnisations du patrimoine

0

TOTAL SINISTRES

0

INDEMNISÉS

0

EN INSTRUCTION

0

REJETÉS / CLASSÉS

Registre des sinistres & assurance (0)

Aucun sinistre déclaré à ce jour.

- **Bien concerné** : le bien endommagé ou volé.
- **Type de sinistre** : ACCIDENT, VOL, INCENDIE, DEGAT_EAUX, SEISME, AUTRE.
- **Niveau de gravité** : MINEUR, MOYEN, MAJEUR, CRITIQUE.
- **Détails du sinistre** : date, description de l'incident, montant estimé des dégâts et référence de police (constat).
- **Pièces jointes** : photos du sinistre et rapport d'expert.

ERP PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

AK

Akim

ADMIN

OPÉRATIONS

Affectations

Reforme

Sinistres

Maintenance

PARAMÈTRES

Comptes

Système

Se déconnecter

Gestion des déclarations, expertises et indemnisations du patrimoine

Déclaration de sinistre

Signalez un vol, incendie, accident ou tout dommage affectant un bien de l'État

BIEN CONCERNÉ

Sélectionner un bien...

Rechercher par IUP, désignation, service...

IMM-2026-241.003-000001

Aquarium de bureau et de logement

NEUF

IMM-2026-242.007-000002

Switch

NEUF

IMM-2026-248.001-000003

Ane

NEUF


Décrivez les circonstances exactes du sinistre...

RAPPORT DE CONSTAT (PHOTOS, PV, PLAINTE)

ATTACHER UN DOCUMENT

PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX

Valider la déclaration de sinistre



Le formulaire de mise à la réforme

PATRIS
ERP PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

BR Brahim SUPERADMIN

- Inventaire
- Mode Terrain
- Journal d'Audit
- États & Annexes

OPÉRATIONS

- Affectations
- Reforme**
- Sinistres
- Maintenance

PARAMÈTRES

Se déconnecter

Sortie définitive du registre

Réforme du patrimoine

Gestion des procédures de déclassement, rebut et cession des actifs

Registre

Nouvelle réforme

0 TOTAL RÉFORMES

0 VALIDÉES

0 EN ATTENTE

0 ANNULÉES

Registre des réformes (0)

Tous types

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

Excel

Aucune réforme trouvée pour ces critères

Sortie définitive du registre

Réforme du patrimoine

Gestion des procédures de déclassement, rebut et cession des actifs

Registre

Nouvelle réforme

0 TOTAL RÉFORMES

0 VALIDÉES

0 EN ATTENTE

0 ANNULÉES

Procédure de sortie

Sélection du bien, type de réforme et évaluation de la valeur résiduelle

BIEN À RÉFORMER

Sélectionner un bien...

Rechercher par IUP, désignation, service...

IMM-2026-241.003-000001

Aquarium de bureau et de logement

NEUF

IMM-2026-242.007-000002

Switch

NEUF

IMM-2026-248.001-000003

Ane

NEUF

PIÈCES JUSTIFICATIVES


ATTACHER UN DOCUMENT

PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX

Soumettre le dossier de réforme

- **Type de réforme** : MISE_AU_REBUT, VENTE_CESSIION, TRANSFERT_INTER_MINISTERE, DON, PERTE_SINISTRE.
- **Date de sortie** : champ obligatoire.
- **Motif détaillé** : zone de texte, minimum 50 caractères, pour éviter les réformes injustifiées.
- **Valeur résiduelle (FCFA)** : calculée ou saisie selon le mode de réforme choisi.

Le bouton « Soumettre » envoie la demande au statut « En attente de validation ».




Le workflow de validation

Un utilisateur disposant du droit VALIDATE_REFORMES peut valider la demande depuis le registre : le bien est alors archivé définitivement et sa VNC recalculée à 0.

10. Administration & journal d'audit


Ces écrans sont exclusivement réservés aux rôles ADMIN et SUPERADMIN.

10.1 Gestion des utilisateurs



Depuis cet écran, un administrateur peut lister les comptes, les désactiver, ou réinitialiser leurs accès.

- **Champs d'identité** : Nom, Prénom, Nom d'utilisateur (login), Adresse e-mail, Téléphone, Fonction.
- **Rôle système** : sélection parmi la matrice RBAC : ADMIN, RESPONSABLE_PATRIMOINE, GESTIONNAIRE_TECHNIQUE, AGENT_INVENTAIRE, MAGASINIER, AUDITEUR, ELU.



Comprendre les rôles RBAC

- **ADMIN** — Accès total au système, gestion des utilisateurs et des configurations critiques.
- **RESPONSABLE_PATRIMOINE** — Supervise le cycle de vie des biens, valide les réformes et les inventaires.
- **GESTIONNAIRE_TECHNIQUE** — Enregistre les nouveaux actifs, gère les flux de stocks et la maintenance.
- **AGENT_INVENTAIRE** — Effectue les contrôles de terrain, crée des actifs, exécute les campagnes d'audit.
- **MAGASINIER** — Gère uniquement les entrées/sorties de consommables et les niveaux de stock.
- **AUDITEUR / ELU** — Accès en lecture seule aux registres et au tableau de bord, pour le contrôle législatif.

Si un bouton comme « Valider » apparaît grisé ou absent, c'est simplement que le rôle actuellement connecté ne possède pas la permission nécessaire pour déclencher cette action.

10.2 Le journal d'audit système

P

PATRIS

ERP PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

AK

Akim

ADMIN

100%

AJOUTER 10 AUGUT

États & Annexes

OPÉRATIONS

Affectations

Reforme

Sinistres

Maintenance

PARAMÈTRES

Comptes

Système

Se déconnecter

SYSTEME LIVE

Administration

UTILISATEURS 2

SÉCURITÉ 43 P

NOYAU Optimal

Utilisateurs

Sécurité Générale

Matrice de Validation

Catalogue

Paramètres

PRA & Backup

Rechercher un administrateur...

Nouveau Compte

BS

Brahim SuperAdmin

@brahim

SUPERADMIN

Accès autorisé

Suspendre

A

Akim

@akim

ADMIN

Accès autorisé

Suspendre

P

PATRIS

ERP PATRIMONIAL DU TOGO

EN LIGNE

BR

Brahim

SUPERADMIN

100%

AJOUTER 10 AUGUT

États & Annexes

OPÉRATIONS

Affectations

Reforme

Sinistres

Maintenance

PARAMÈTRES

Comptes

Système

Se déconnecter

SYSTEME LIVE

Administration

UTILISATEURS 2

SÉCURITÉ 43 P

NOYAU Optimal

Utilisateurs

Sécurité Générale

Matrice de Validation

Catalogue

Paramètres

PRA & Backup

Rechercher un administrateur...

Nouveau Compte

BS

Brahim SuperAdmin

@brahim

SUPERADMIN

Accès autorisé

Suspendre

A

Akim

@akim

ADMIN

Accès révoqué

Réactiver

Matrice de Sécurité Générale

36 permissions

CODE PERMISSION	SUPERADMIN	ADMIN	AGENT_INVENTAIRE	GESTIONNAIRE_TECHNIQUE	RESPONSABLE_PATRIMOINE	RESPONSABLE_FINANCIE
READ_BIENS Consulter les biens	☒	☒	☒	☒	☒	☒
CREATE_BIENS Créer/ajouter des biens	☒	☒	☒	☒	☒	☐
UPDATE_BIENS Modifier les biens	☒	☒	☐	☒	☒	☐
DELETE_BIENS Supprimer les biens	☒	☒	☐	☐	☒	☐
READ_USERS Voir les utilisateurs	☒	☒	☐	☐	☐	☐
CREATE_USERS Créer des utilisateurs	☒	☒	☐	☐	☐	☐
UPDATE_USERS Modifier les utilisateurs	☒	☒	☐	☐	☐	☐
DELETE_USERS Supprimer les utilisateurs	☒	☒	☐	☐	☐	☐
READ_STOCKS Consulter les stocks	☒	☒	☒	☒	☒	☒
CREATE_STOCKS Créer des mouvements de stock	☒	☒	☒	☒	☐	☐
UPDATE_STOCKS Modifier les stocks	☒	☒	☐	☒	☐	☐
DELETE_STOCKS Supprimer les stocks	☒	☒	☐	☐	☐	☐
READ_INVENTAIRES Consulter les inventaires	☒	☒	☒	☒	☒	☒
CREATE_INVENTAIRES Créer des inventaires	☒	☒	☒	☒	☐	☐
UPDATE_INVENTAIRES Modifier les inventaires	☒	☒	☒	☒	☐	☐
DELETE_INVENTAIRES Supprimer les inventaires	☒	☒	☐	☐	☐	☐
READ_AFFECTATIONS Consulter les affectations	☒	☒	☐	☒	☒	☐
CREATE_AFFECTATIONS Créer des affectations	☒	☒	☐	☒	☐	☐
UPDATE_AFFECTATIONS Modifier les affectations	☒	☒	☐	☐	☐	☐
DELETE_AFFECTATIONS Supprimer les affectations	☒	☒	☐	☐	☐	☐
READ_REFORMES Consulter les reformes	☒	☒	☐	☐	☒	☒
CREATE_REFORMES Créer des reformes	☒	☒	☐	☐	☒	☐
UPDATE_REFORMES Modifier les reformes	☒	☒	☐	☐	☒	☐
DELETE_REFORMES Supprimer les reformes	☒	☒	☐	☐	☒	☐
READ_SINISTRES Consulter les sinistres	☒	☒	☐	☐	☒	☒
CREATE_SINISTRES Signaler un sinistre	☒	☒	☐	☐	☐	☐
UPDATE_SINISTRES Modifier les sinistres	☒	☒	☐	☐	☐	☐
DELETE_SINISTRES Supprimer les sinistres	☒	☒	☐	☐	☐	☐
READ_ENTRETIENS Consulter les entretiens	☒	☒	☐	☒	☒	☒
CREATE_ENTRETIENS Planifier un entretien	☒	☒	☐	☒	☒	☐
UPDATE_ENTRETIENS Modifier les entretiens	☒	☒	☐	☐	☐	☐
DELETE_ENTRETIENS Supprimer les entretiens	☒	☒	☐	☐	☐	☐
READ_AUDIT Consulter l'audit	☒	☒	☐	☐	☒	☒
EXPORT_REPORTS Exporter les rapports	☒	☒	☐	☒	☒	☒
VIEW_DASHBOARD Accéder au tableau de bord	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ADMIN_SYSTEM Accès administrateur système	☒	☒	☐	☐	☐	☐



Droits individuels de validation

L'admin ou superadmin peut accorder ou retirer un pouvoir de validation à une personne précise.

UTILISATEUR CONCERNÉ

-- Choisir un utilisateur --

Un accord direct donne le droit immédiatement. Un retrait direct bloque ce droit pour cette personne, même si son rôle le possède.

Sélectionnez un utilisateur pour piloter ses droits de validation.





Matrice de Validation Dynamique

Configurez les droits d'approbation et de validation de flux métiers par rôle (Temps Réel)

7/7 configurées

VALIDATION MÉTIER	SUPERADMIN	ADMIN	AGENT_INVENTAIRE	GESTIONNAIRE_TECHNIQUE	RESPONSABLE_PATRIMOINE	RESPONSA
VALIDATE_BIENS Valider les biens (Workflow)	☒	☒	☐	☐	☒	☒
VALIDATE_AFFECTATIONS Valider les affectations de biens	☒	☒	☐	☐	☒	☐
VALIDATE_REFORMES Valider les réformes de biens	☒	☒	☐	☐	☒	☐
VALIDATE_STOCKS Valider les mouvements de stock	☒	☒	☐	☒	☐	☐
VALIDATE_INVENTAIRES_AGENT Valider les fiches inventaires (Agent)	☒	☒	☒	☐	☐	☐
VALIDATE_INVENTAIRES_SUPERVISEUR Valider les fiches inventaires (Superviseur)	☒	☒	☐	☐	☒	☐
VALIDATE_INVENTAIRES_ECART Valider les écarts d'inventaire	☒	☒	☐	☐	☒	☐



Droits individuels de validation

L'admin ou superadmin peut accorder ou retirer un pouvoir de validation à une personne précise.

UTILISATEUR CONCERNÉ

Akim - ADMIN

Un accord direct donne le droit immédiatement. Un retrait direct bloque ce droit pour cette personne, même si son rôle le possède.

VALIDATE_BIENS

Valider les biens (Workflow IUP)



Autorisé

Autorisé par le rôle

VALIDATE_AFFECTATIONS

Valider / Rejeter les affectations



Autorisé

Autorisé par le rôle

VALIDATE_REFORMES

Valider / Annuler les dossiers de réforme



Autorisé

Autorisé par le rôle

VALIDATE_STOCKS

Valider les mouvements de stock



Autorisé

Autorisé par le rôle

VALIDATE_INVENTAIRES_AGENT

Valider les fiches inventaires (Agent terrain)



Autorisé

Autorisé par le rôle

VALIDATE_INVENTAIRES_SUPERVISEUR

Contrôle final superviseur des fiches d'audit



Autorisé

Autorisé par le rôle

VALIDATE_INVENTAIRES_ECART



Valider et résoudre les écarts physiques/comptables



Autorisé

Autorisé par le rôle





Chaque ligne du journal trace une action sensible (connexion, création d'actif, modification, suppression, validation) avec la date et l'heure précises, l'identifiant de l'agent, son adresse IP, le type d'action, et le détail technique de la modification.

11. Lexique des termes métier

- **IUP** — Identifiant Unique du Patrimoine — code d'inventaire propre à chaque bien, généré automatiquement.
- **VNC** — Valeur Nette Comptable — valeur d'achat moins les amortissements cumulés.
- **PMP** — Prix Moyen Pondéré — valeur unitaire moyenne recalculée à chaque entrée en stock.
- **Affectation** — Attribution officielle d'un bien à un service ou à un agent.
- **Mutation** — Changement de détenteur ou de lieu d'un actif.
- **Réforme** — Retrait officiel et définitif d'un bien des registres de la collectivité.
- **RBAC** — Role-Based Access Control — système de permissions basé sur le rôle de l'utilisateur connecté.
- **FCFA** — Franc CFA, devise utilisée pour toutes les valeurs monétaires de la plateforme.
- **Recensement** — Étape de saisie initiale d'un bien nouvellement identifié.
- **SYSCOHADA** — Référentiel comptable harmonisé utilisé pour la codification des immobilisations.

ECLIPSE TECHNOLOGIE — Votre partenaire numérique

Ce guide accompagne la mise en production de la plateforme PATRIS. Pour toute question technique, toute anomalie constatée ou toute suggestion d'amélioration, rapprochez-vous de votre administrateur système ou du support ECLIPSE TECHNOLOGIE.