

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

MATERIA : TALLER DE SISTEMAS OPERATIVOS

SERVIDOR FTP

SEXTO SEMESTRE

PRESENTA: DAVID FRANCISCO HERNANDEZ SILVA Y
 ANGEL DAVID ILLESCAS AGUILAR

ASESOR: ING. MARCO ANTONIO RUIZ VICENTE

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA, 18 DE MARZO DEL 2026



IPCONFIG

```
ca. Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Administrador>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::40b2:81dc:1f93:7812%12
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.10
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de túnel isatap.{B7CD928E-2E64-4BF6-BA52-6FC6F741ABAD}:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

C:\Users\Administrador>S_
```

IP A

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

David@mx:~

\$ ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo

valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000

link/ether 08:00:27:37:4b:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff



inet6 fe80::1afc:757a:e671:201/64 scope link noprefixroute

valid_lft forever preferred_lft forever

David@mx:~

\$

EN CASO DE NO TENER LA MISMA IP



verificamos que ya este conectado nuestro windows
serve y linux

```
Error: ethernet local is duplicate, or ue is garbage.
```

```
David@mx:~
```

```
$ sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev eth0
```

```
David@mx:~
```

```
$ sudo ip link set eth0 up
```

```
David@mx:~
```

```
$ ip a
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
```

```
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

```
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
```

```
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
```

```
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
```

```
    link/ether 08:00:27:37:4b:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
    inet 192.168.1.20/24 scope global eth0
```

```
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
David@mx:~
```

```
$
```




VERIFICAR EL ACCESO ENTRE EL SERVER Y EL CLIENTE

ping -c 4 192.168.1.10


```
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
p default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:37:4b:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.20/24 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
David@mx:~
$ ping -c 4 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.23 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.65 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.997 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.59 ms

--- 192.168.1.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.997/1.615/2.225/0.434 ms
```


INSTALACION DEL SERVIDOR FTP



CONFIGURACION DEL SERVIDOR



CREAMOS EL FTP



Damos clic derecho sobre el nombre de nuestro dispositivo y no abrirá una nueva ventana, donde le daremos clic en agregar frp

Agregar sitio FTP

 **Configuración de enlaces y SSL**

Enlace

Dirección IP: 192.168.1.10 Puerto: 21

☐ Habilitar nombres de host virtuales:
Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente



SSL

☒ Sin SSL
☐ Permitir SSL
☐ Requerir SSL

Certificado SSL:
No seleccionado Selecciones... Ver...


Anterior **Siguiente** Finalizar Cancelar

Aquí en esta ventana configuramos el servidor FTP funcione en la IP local 192.168.1.10, puerto 21, sin seguridad SSL y que inicie automáticamente.



CONFIGURASTE EL FTP PARA QUE SOLO USUARIOS REGISTRADOS PUEDAN ACCEDER, USANDO SU NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA.

Creación del archivo



Definiste el lugar físico donde los usuarios del FTP van a subir, descargar y administrar archivos.

COMANDO DE CONEXIÓN

Para comprobar que todo salido bien en nuestra terminal linux ejecutamos el siguiente comando **ftp 192.168.1.10**

```
221 Goodbye.  
David@mx: ~  
$ ftp 192.168.1.10  
Connected to 192.168.1.10.  
220 Microsoft FTP Service  
Name (192.168.1.10:David): administrador  
331 Password required  
Password:
```