Gestione multe (GM)

OPERAZIONI PRELIMINARI

Operazioni preliminari prima di installare ed effettuare il primo accesso a GM:

- abilitare installazioni da FONTI SCONOSCIUTE per Android (Impostazioni Sicurezza Origini Sconosciute)
- Accoppiare la stampante bluetooth al device (Impostazioni Bluetooth)


Ora siamo pronti all'installazione dell'APK.

E' possibile installare GM accedendo col browser del device all'indirizzo: https://goo.gl/OxIOR8

Una volta installata GM possiamo prepararci al primo accesso.

ACCESSO

La schermata iniziale di GM è la seguente:




La prima operazione da effettuare è quella di registrare il device con cui si vuole accedere.

La registrazione del device è necessaria per poter associare l'**ENTE**, il **NUMERO DI VERBALE** e la **STAMPANTE BLUETOOTH** al device stesso.

L'accesso a GM <u>non è consentito</u> finchè non si effettua la registrazione.

Il pulsante "*Registra Device*" è visibile solo in fase di startup. Dopo la registrazione del device il pulsante non sarà più visualizzato.

Una volta registrato il device la schermata ricorda le operazioni da effettuare:




Accedere quindi al database e valorizzare i campi **COD_ENTE**, **NUM_VERB** e **STAMPANTE_BLUETOOTH** della tabella **P_DEVICE** come nel modo seguente:



dove:

- **COD_ENTE** è il codice ente dell'Agente a cui assegnare il device
- NUM_VERB è il numero verbale da cui partire per quel device
- STAMPANTE_BLUETOOTH è il nome della stampante da associare al device; il nome è visibile sul device dopo l'accoppiamento (Impostazioni - Bluetooth)

A seguito dell'accesso a GM la schermata visualizzata è la seguente:




FUNZIONALITA'


Le operazioni possibili con GM sono:

 NUOVO: permette la compilazione di un nuovo verbale; i campi obbligatori per la compilazione di un verbale sono: 	
0	Targa veicolo
0	Tipologia veicolo (già valorizzato con AUTOVEICOLO)
0	Indirizzo
0	Articolo
<u>NOTA</u> : La compilazione di un nuovo verbale non sarà possibile se non vengono compilati, in fase di startup, i campi COD_ENTE e NUM_VERB .	
RICERCA: permette la visualizzazione delle informazioni salvate sul database:	
0	Articoli
0	Articoli preferiti
0	Autorizzati
0	Indirizzi
0	Marche
0	Veicoli

 VERBALI: visualizza i verbali salvati nella giornata in corso e i verbali salvati offline da sincronizzare (<u>da caricare sul database appena torna la connessione</u>); per ogni verbale c'è la possibilità di stampare il verbale



STAMPANTE: permette un test di stampa con la stampante bluetooth associata; se non
è stato valorizzato il campo STAMPANTE_BLUETOOTH in fase di startup, apparirà un
messaggio che indicherà all'utente che non ci sono stampanti bluetooth associate al
device; in caso contrario apparirà la schermata seguente:



• Se ci sono verbali salvati offline (<u>nel caso in cui il verbale è stato salvato in mancanza di connessione</u>) ci sarà un pulsante **SINCRONIZZA** che permette il salvataggio dei dati salvati in memoria sul database online; tale pulsante è visibile solo se c'è connessione



NOTA: Se c'è linea e ci sono verbali salvati offline, non si può procedere alla compilazione di un nuovo verbale (**NUOVO**) finchè non si sincronizzano i dati.

COMPILAZIONE DI UN VERBALE

Se si è sotto copertura e si compila il verbale, tale verbale è salvato sul database online.

In caso di mancanza di rete appare il messaggio



e nella pagina iniziale viene visualizzato il pulsante "Sincronizza".

In entrambi i casi cmq (sia online che offline) il pulsante "Stampa" permette l'accesso alla pagina dei "Verbali". Da questa pagina di può stampare il verbale cliccando sull'icona "stampa" in corrispondenza del verbale da stampare.

Un verbale non può essere compilato se:

 non sono stati compilati, in fase di startup, i campi COD_ENTE e NUM_VERB sulla tabella P_DEVICE; in questo caso appare il messaggio seguente



 si è tornati sotto copertura dopo aver salvato dei verbali offline; prima di poter compilare un nuovo verbale si devono sincronizzare i dati offline; in questo caso appare il messaggio seguente



ACCESSO OFFLINE

Con GM è possibile accedere offline (senza copertura rete) <u>solo se c'è stato almeno un accesso precedente</u>. In questo caso appare il messaggio seguente:



L'agente per poter accedere deve inserire la sua matricola. Senza tale informazione l'accesso è inibito.

CONVEZIONI TABELLE

```
La tabella p_manc_cont deve avere un record con id = 0
```

```
--- Struttura della tabella `p_manc_cont`
--

CREATE TABLE `p_manc_cont` (
    `ID` int(11) NOT NULL,
    `DESC_SANZ_ACC` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- Dump dei dati per la tabella `p_manc_cont`
--

INSERT INTO `p_manc_cont` (`ID`, `DESC_SANZ_ACC`) VALUES
(0, ''),
(1, 'RIMOSSA PER MOTIVI DI VIABILITA'''),
(2, 'RIMOSSA PER MOTIVI TECNICI');
```