

GESTIÓN DE ARCHIVOS

Archivo Directorio → gestiona → sistema de archivos

| → sx archivos → medio (CD, DVD, USB, HD)

LEER:

GUID PARTITION TABLE (GPT) → Identificador único universal o global → importante porque es en web con UEFI

MBR → aquí se encuentra GPT

Administración de discos

The screenshot shows the Windows Disk Management console. The top pane displays a list of volumes with the following data:

Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de ...	Estado	Capacidad	Espacio ...	% disponible
(Disco 0 partición...)	Simple	Básico		Correcto (...)	260 MB	260 MB	100 %
(Disco 0 partición 4)	Simple	Básico		Correcto (...)	741 MB	741 MB	100 %
Windows (C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	475,94 GB	231,87 GB	49 %

The bottom pane shows the details for 'Disco 0' (476,92 GB, En línea). It displays a graphical representation of the disk layout with three partitions:

- 260 MB**: Correcto (Partición de si...)
- Windows (C:)**: 475,94 GB NTFS, Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado, Partició...)
- 741 MB**: Correcto (Partición de recupe...)

A legend at the bottom indicates that black represents 'No asignado' and blue represents 'Partición primaria'.

Windows → NTFS

Linux →

SOLO HACER OPERACIONES DE **LECTURA**, NO DE ESCRITURA

Decir cuántas unidades están ocupadas, que estén libres, comparar con la información del equipo para verificar que todo esté bien

```
C:\Windows\System32>diskpart

Microsoft DiskPart versión 10.0.26100.1150

Copyright (C) Microsoft Corporation.
En el equipo: LAPTOP-ALEJA

DISKPART>
```

```
DISKPART> list volume
```

Núm Volumen	Ltr	Etiqueta	Fs	Tipo	Tamaño	Estado	Info
Volumen 0	C	Windows	NTFS	Partición	475 GB	Correcto	Arranque
Volumen 1		SYSTEM	FAT32	Partición	260 MB	Correcto	Sistema
Volumen 2			NTFS	Partición	741 MB	Correcto	Oculto

```
DISKPART>
```

```
DISKPART> select disk 0
```

El disco 0 es ahora el disco seleccionado.

```
DISKPART> list partition
```

Núm Partición	Tipo	Tamaño	Desplazamiento
Partición 1	Sistema	260 MB	1024 KB
Partición 2	Reservado	16 MB	261 MB
Partición 3	Principal	475 GB	277 MB
Partición 4	Recuperación	741 MB	476 GB

```
DISKPART>
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\USUARIO> Get-PSDrive
```

Name	Used (GB)	Free (GB)	Provider	Root
Alias			Alias	
C	244,08	231,86	FileSystem	C:\
Cert			Certificate	\
Env			Environment	
Function			Function	
HKCU			Registry	HKEY_CURRENT_USER
HKLM			Registry	HKEY_LOCAL_MACHINE
Variable			Variable	
WSMan			WSMan	

Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7171]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\USUARIO> diskmgmt.msc

Administración de discos

Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de ...	Estado	Capacidad	Espacio ...	% disponible
(Disco 0 partición...	Simple	Básico		Correcto (...)	260 MB	260 MB	100 %
(Disco 0 partición 4)	Simple	Básico		Correcto (...)	741 MB	741 MB	100 %
Windows (C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	475,94 GB	231,86 GB	49 %

Disco 0

Básico
476,92 GB
En línea

Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de ...	Estado	Capacidad	Espacio ...	% disponible
260 MB	Simple	Básico		Correcto (...)	260 MB	260 MB	100 %
Windows (C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	475,94 GB	231,86 GB	49 %
741 MB	Simple	Básico		Correcto (...)	741 MB	741 MB	100 %

■ No asignado ■ Partición primaria

ACOTARLO A LINUX

sudo fdisk -l

```
ingesis@debian:~$ sudo fdisk -l
Disco /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x949c26a8

Disposit.  Inicio Comienzo      Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sda1  *          2048 81885183 81883136    39G 83 Linux
/dev/sda2          81887230 83884031  1996802    975M  5 Extendida
/dev/sda5          81887232 83884031  1996800    975M 82 Linux swap / Solaris
```

lsblk -f

```
ingesis@debian:~$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1
│   ext4    1.0              7bb53fab-731a-4ebb-a4da-42cb40a6f464    27,9G    22% /
├─sda2
└─sda5
    swap    1              d4645b9f-445f-404e-95d6-1cbcbc4b1593          [SWAP]
sr0 iso9660 Jolie VBox_GAs_7.1.6
                                2025-01-21-13-18-27-98
```

df -h

```
ingesis@debian:~$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
udev            1,9G     0    1,9G  0% /dev
tmpfs           382M    1,3M   381M  1% /run
/dev/sda1       39G     8,4G    28G  23% /
tmpfs           1,9G     0    1,9G  0% /dev/shm
tmpfs           5,0M     8,0K   5,0M  1% /run/lock
SISTEMAS_OPERATIVOS 476G    245G   232G  52% /media/sf_SISTEMAS_OPERATIVOS
tmpfs           382M    132K   382M  1% /run/user/1000
```

sudo cfdisk (**CUIDADO PORQUE PERMITE MODIFICAR**)

```
ingesis@debian:~$ sudo cfdisk
```

Se abre la siguiente pestaña, solo darle click a salir, NO cambiar cosas o se daña todo

```
Disco: /dev/sda
Tamaño: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectores
Etiqueta: dos, identificador: 0x949c26a8

Disposit.      Inicio    Comienzo    Final    Sectores    Tamaño    Id Tipo
>> /dev/sda1    *          2048        81885183 81883136    39G       83 Linux
    /dev/sda2          81887230    83884031 1996802    975M       5 Extendida
    └ /dev/sda5          81887232    83884031 1996800    975M       82 Linux swap / Solaris

Tipo de partición: Linux (83)
Atributos: 80
UUID del sistema de ficheros: 7bb53fab-731a-4ebb-a4da-42cb40a6f464
Sistema de ficheros: ext4
Punto de montaje: / (montado)

[ Inicializable ] [ Suprimir ] [Cambiar tamaño] [ Salir ] [ Tipo ]
[ Ayuda ] [ Escribir ] [ Vuelca ]
El dispositivo está en uso actualmente; reparticionar es probablemente mala idea.
Sale del programa sin escribir los cambios
```

IMPORTANTE:

Inodos → estructura de datos que almacena metadatos sobre archivos y directorios en un sistema de archivos