TIPO DI DATO IMPOSTAZIONI

impostazioni:

- dimensione_griglia, indica la dimensione della griglia, numero naturale > 0 <= DIM_GRIGLIA_GRANDE
- difficolta, indica la difficoltà del gioco, numero naturale ∈ [1,3]

FUNZIONI DI ACCESSO:

impostazioni_leggere_dimensione_griglia; impostazioni_scrivere_dimensione_griglia; impostazioni_leggere_difficolta; impostazioni_scrivere_difficolta

impostazioni_leggere_dimensione_griglia

INPUT:

• impostazioni_partita, impostazioni dalle quali leggere la dimensione della griglia, impostazioni

OUTPUT:

dimensione_griglia, dimensione letta di impostazioni, numero naturale > 0 <= DIM_GRIGLIA_GRANDE

PSEUDOCODICE:

dimensione_griglia = campo dimensione_griglia di impostazioni_partita

impostazioni_scrivere_dimensione_griglia

INPUT:

- -impostazioni_partita, impostazioni in cui scrivere la dimensione della griglia, impostazioni
- -dimensione_griglia, nuova dimensione da assegnare alla griglia, numero naturale > 0 <= DIM_GRIGLIA GRANDE

OUTPUT:

· impostazioni_partita, impostazioni con la dimensione griglia modificata, impostazioni

PSEUDOCODICE:

campo dimensione_griglia di impostazioni_partita = dimensione_griglia

impostazioni_leggere_difficolta

INPUT:

• impostazioni_partita, impostazioni dalle quali leggere la difficoltà, impostazioni

OUTPUT:

• livello_difficolta, difficoltà letta da impostazioni_partita, numero naturale \in [1,3]

PSEUDOCODICE:

livello_difficolta = campo difficolta di impostazioni_partita

INPUT:

- impostazioni_partita, impostazioni in cui scrivere la difficoltà, impostazioni
- nuova_difficolta, nuova difficoltà scelta, numero naturale \in [1,3]

OUTPUT:

• impostazioni_partita, impostazioni con la difficoltà modificata, impostazioni

PSEUDOCODICE:

campo difficolta di impostazioni_partita = nuova_difficolta