TIPO DI DATO GRIGLIA

griglia:

- dimensione_griglia, indica la dimensione della griglia, tipo numero naturale > 0 AND <= DIM_GRIGLIA_GRANDE
- valore_griglia, contiene i valori della griglia, valore_griglia

FUNZIONI DI ACCESSO:

griglia_leggere_dimensione; griglia_scrivere_dimensione; griglia_leggere_valore; griglia_scrivere_valore

griglia_leggere_dimensione

INPUT:

• griglia, griglia dalla quale leggere la dimensione, griglia

OUTPUT:

• dimensione, dimensione letta di griglia, numero naturale >0 <= DIM_GRIGLIA_GRANDE

PSEUDOCODICE:

dimensione = campo dimensione_griglia di griglia

griglia_scrivere_dimensione

INPUT:

- griglia, griglia in cui scrivere la dimensione, griglia
- nuova_dimensione, nuova dimensione da assegnare alla griglia, numero naturale > 0 <= DIM_GRIGLIA_GRANDE

OUTPUT:

• griglia, griglia con la dimensione modificata, griglia

PSEUDOCODICE:

campo dimensione_griglia di griglia = nuova_dimensione

griglia_leggere_valore

INPUT:

- griglia_partita, griglia dalla quale leggere il valore, griglia
- riga, riga nella quale si trova il valore da leggere, numero naturale > 0 AND <= DIM_GRIGLIA_GRANDE
- colonna, colonna nella quale si trova il valore da leggere, numero naturale > 0 AND <= DIM_GRIGLIA_GRANDE

OUTPUT:

• valore_letto, valore letto nella griglia, valore_griglia

PSEUDOCODICE:

valore_letto = campo valore_griglia in posizione riga e colonna di griglia_partita

griglia_leggere_valore

INPUT:

- griglia_partita, griglia in cui scrivere il valore, griglia
- valore, valore da inserire nella griglia, valore_griglia
- riga, riga nella quale inserire il valore, numero naturale > 0 AND <= DIM_GRIGLIA_GRANDE
- colonna, colonna nella quale inserire il valore, numero naturale > 0 DIM_GRIGLIA_GRANDE

OUTPUT:

• griglia_partita, griglia con il valore modifcato, griglia

PSEUDOCODICE:

campo valore_griglia in posizione riga e colonna di griglia _partita = valore