



MINECRAFT



Por: Alessio2122

Publicado: 25/08/2026

Cómo entrar a un servidor de Minecraft desde consola

Dos metodos verificados en una consola Nintendo Switch.

Aviso

Alessio2122 no se hace responsable de lo que pueda ocurrir a su consola si ejecuta mal los pasos, están desactualizados o cambian las condiciones para realizarlos. Siga la guía a tu propio riesgo. Se recomienda leer este artículo varias veces antes de seguir sus instrucciones.

Contenido del artículo

Minecraft de consolas tiene un detalle que es muy probable que nos haya alarmado a muchos de nosotros: el funcionamiento de el multijugador entre servidores. Parece que, a diferencia de Java y Bedrock de teléfonos y ordenadores, esta versión del juego no nos permite añadir nuevos servidores además de los predeterminados, aprobados por Mojang y Microsoft.

Como cualquier comunidad, los jugadores de Minecraft han buscado y encontrado varios métodos para poder saltar esta barrera.

Materiales necesarios

- La consola que tenga (que permita ejecutar Minecraft Bedrock de consola).
- El juego Minecraft oficial **actualizado a la última versión**. Con versiones falsas o no oficiales es muy probable que no funcione esta guía. Las versiones *beta* del juego pueden no funcionar.

- Conexión a internet.
- Su cuenta de Microsoft iniciada en el juego.



Cabe destacar que en muchas consolas modernas, se exige una suscripción de pago para poder jugar en línea.

Método 1. Entrar al Realm de «Bedrock Server Hub»

Este es el método más seguro ya que consiste en un servidor intermediario que permite entrar al servidor desde él. El único inconveniente es que tiene anuncios.


Paso 1. Añadir el Realm de «Bedrock Server Hub»

Para entrar en «Bedrock Server Hub», debe ir a «Jugar» y después a «Realms», donde debe añadir uno nuevo en «Unirse a un Realm» o «+ Añadir / Unirse al Realms». El código que deberá introducir es `gMAHyBCCj9W-fNg`. Finalmente pulse «Unirse» las dos veces que sea posible hacerlo.

Paso 2. Añadir el servidor dentro de «Bedrock Server Hub»

Ahora tiene el Realms en tu lista. Pulse en él y entre dándole a «Jugar». Puede ser que la primera vez aparezca un texto explicando que tiene que descargar unos archivos. Estos son necesarios, ya que si no, no podrá entrar.

Ya que está dentro, la primera vez le preguntara de qué consola es. Deberá elegir correctamente la suya. En la parte izquierda del punto en que apareció su personaje, debe aparecer un *NPC* que tiene encima un texto como «Join any server», como este:



Pulsa con él y aparecerá un menú, para añadir un servidor debes darle a «Add New Server» allí escribe la IP y el puerto (port), que deberías conocer, en cada uno de los campos. Cuando lo tengas, pulsa «Enviar». Finalmente, selecciona el servidor que acabas de añadir y... oh, claro, anuncios... Cada vez que salga un anuncio, espera a que suene un sonido de experiencia y pulsa «Close and proceed» porque si no esperas volverá a salir el anuncio.

Ahora sí, ya estás en tu servidor.

Opinión

Es impresionante que solo usando un Realms gratis puedas entrar a cualquier servidor configurado para que puedan entrar jugadores de Bedrock. Hay tantos anuncios porque mantener un servidor en línea no es gratis. Este Realms ha sido creado por OniionCraft.

Método 2. Utilizar Bedrock Connect (cambiar las DNS)

Un clásico, ¿no puedes hacer algo? cambias las DNS. Supongo que la gente que esté leyendo esto se estará preguntando: «¿QUÉ SON LAS DNS?!». Y es una genial pregunta. Los podemos definir escuetamente para este caso como códigos que permiten a tu consola ir por servidores distintos a los que debería entrar. Por eso mismo, no es muy seguro, no sabemos por dónde podría pasar tu información, pero para la gente arriesgada, os lo explico:


Paso 1. Cambiar las DNS de tu consola

Cada consola tiene su sistema, pero estos son los pasos comunes en casi todas:

1. Ve a la configuración de tu consola.
2. Busca la sección de internet o redes.
3. Encuentra tu wifi.
4. Pulsa algún botón que te permita configurar esa wifi.
5. Cambia las DNS a manual y pon las siguientes DNS:
 6. DNS primario (para Switch y Xbox): 104.238.130.180 (en PlayStation es 045.055.068.052).
 7. DNS secundario: 008.008.008.008.
8. Guarda los cambios y entra al juego.

Paso 2: añadir el servidor

Ahora, con las DNS cambiadas ve a «Jugar» y «Servidores». Entra en cualquiera de ellos, porque dentro de cada uno saldrá una interfaz como esta:



Una interfaz dentro de Minecraft Bedrock con el título Bedrock Connect y varias opciones para gestionar servidores. Entra en «Manage Server List» y después en «Add Server». Ponle el nombre que quieras, la IP y el puerto (port), activa el selector de «Add to server list», pulsa «Enviar». Ya está el servidor en la lista de Bedrock Connect, no de Minecraft.

Para entrar solo pulsa el servidor y ya estás en tu servidor.

Opinión

Aunque lo de cambiar las DNS se haya hecho desde siempre, es muy interesante que puedas llegar a tu servidor con solo cambiar unos números.

Bajo mi recomendación, deberías cambiar las DNS a automático cada vez que no juegues a esos servidores, simplemente por seguridad.

Este servicio es mantenido por Bedrock Connect.

Conclusión

Hasta aquí esta guía. La gente que ha programado estos servicios nos han ayudado un montón, porque si Mojang no lo permite, seguro que hay personas que lo intentan, lo programan y se esfuerzan, llegando a conseguir eso que tanto queríamos: poder jugar con nuestros amigos en consola. Estos desarrolladores se merecen un aplauso.

Si has aprendido algo, hazmelo saber en los comentarios en mi canal de YouTube. Muchas gracias a los que estén leyendo esto y también a los developers que tanto ingenio tienen.