

# Benefit EA

## Характеристики советника

Платформа: Metatrader 4

Версия советника: 2.1

Валютные пары: <u>USDJPY</u>

Таймфрейм: М15


Время работы: круглосуточно (может ограничиваться)

Рекомендуемые ДЦ: <u>Forex4You</u>, <u>Робофорекс</u>


### **Установка**

- 0. Скачать и установить терминал Metatrader 4
- 1. Копируем папку **MQL4** в каталоге данных вашего терминала.


Чтобы попасть в каталог данных, в терминале нажимаем **Файл** - > **Открыть каталог данных** 



2. Закрываем (если он был запущен) и снова запускаем терминал Metatrader 4, заходим **Сервис**->**Настройки** Выбираем вкладку **Советники** и проставляем галочки как на рисунке ниже. Жмем **ОК** 



3. В панели навигатора (обычно слева внизу) нажимаем плюсик напротив раздела **Советники.** 



4. Далее мышкой перетаскиваем советник **Benefit** на предварительно открытый график GBPUSD M15.

## Описание настроек советника

Base settings (основные параметры)

- **New\_Cycle** включение советника
- Auto\_Detect\_5\_Digit\_Brokers автоопределение 5-значного брокера
- **MAGIC** мэджик ордеров
- **Slippage** допустимое проскальзывание ордеров в пипсах
- **Max\_Trades** максимальное количество ордеров в работе (в одну сторону)
- **Max\_Lot** максимальный размер лота Time filter settings (настройки фильтра по времени)
- Time\_Filters включение фильтров по времени
- Trading\_Time\_1\_Start начало первого фрагмента торгового времени
- **Trading\_Time\_1\_End** окончание первого фрагмента торгового времени
- Trading\_Time\_2\_Start начало второго фрагмента торгового времени
- **Trading\_Time\_2\_End** окончание второго фрагмента торгового времени

### TP settings (настройки тейк профита)

- ТР размер тейк профита в пипсах
- ТР1 размер тейк профита в пипсах при трале
- VTP включение режима виртуального тейк профита
- **Tral\_Start** при каком профите включать <u>трал</u>
- Tral\_Size размер трала в пипсах

#### Risk Reduction System (система уменьшения риска)

- RRS включение функции Risk Reduction System
- **RRSnOrder** номер ордера
- **RRS\_TP** тейк профит при использовании *RRS*
- RRS\_Tral\_Start отступ в пипсах, при котором включается RRS
- RRS\_Tral\_Size размер трала при активной RRS
- RRS\_Profit\_Percent -процент от расчётного профита при активной RRS

Buy settings (настройки для ордеров buy)

• **Step\_Buy** - шаг между ордерами *buy* 

- **Step\_Coef\_Buy** коэффициент увеличения расстояния между ордерами *buy*
- **Step\_Coef\_Start\_Order\_Buy** через сколько шагов сетки применяется увеличение расстояния между ордерами *buy*
- Step\_Mass\_Buy прямое задание шагов сетки buy
- **Min\_Lot\_Buy** минимальный лот в серии ордеров *buy*
- Lot\_Exp\_Buy коэффициент умножения лота при выставлении следующего колена в сетке buy

Sell settings (настройки ордеров sell)

- Step\_Sell шаг между ордерами sell
- Step\_Coef\_Sell коэффициент увеличения расстояния между ордерами sell
- Step\_Coef\_Start\_Order\_Sell через сколько шагов сетки применяется увеличение расстояния между ордерами sell
- Step\_Mass\_Sell прямое задание шагов сетки sell
- Min\_Lot\_Sell минимальный лот в серии ордеров sell
- **Lot\_Exp\_Sell** -коэффициент умножения лота при выставлении следующего колена в сетке *sell*

Color settings (настройки цветов отображения настроек на графике)

• Buy\_BE\_Color, Sell\_BE\_Color, Buy\_TP\_Color, Sell\_TP\_Color,
Buy\_Trail\_Color, Sell\_Trail\_Color, Buy\_LOT\_TrailColor,
Sell\_LOT\_TrailColor, RRS\_Color\_Sell, RRS\_Color\_Buy - выставление в
инфопанели цветов соответствующих параметров

Внимание! Ничего не меняйте в параметрах советника и используйте только рекомендованные значения, если точно не понимаете, что делаете!

Если у вас возникли проблемы, обязательно прочитайте <u>FAQ по работе с советниками</u>.

Р.S. Для корректной работы советника торговый терминал должен быть включенным с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то советую использовать услугу VPS сервера.

