Etiqueta	¿Qué se está comprobando?	Requerimiento para la prueba en computador	Mensaje si el chequeo es exitoso	Mensaje si el chequeo no es exitoso
CPU	Velocidad de la CPU en MHz	Debe ser de al menos 1500 MHz	OK : CPU speed is <n> MHz</n>	Failed : CPU speed is <n> MHz</n>
so	Sistema operativo	Puede ser Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o Windows 10	OK : Operating system is < Win XP/Win Vista/ Win 7>>>	Failed: Operating system is <system 7,="" 8="" other="" than="" vista,="" win="" xp,=""></system>
Memoria del Sistema	i) Memoria instalada en el equipo en MB	Memoria requerida para Windows XP = 512 MB Memoria requerida para VISTA, Windows 7, 8 y 10 = 1024 MB	OK : System memory	Failed : System memory installed (required <n> MB)</n>
	ii) Memoria disponible	Para aprobar este chequeo y obtenerlo en VERDE la memoria disponible debe estar por encima de: 358 MB para Windows XP 717 MB para Windows VISTA, Windows 7,8 y 10		Failed : Insufficient system memory
		Para obtener NARANJA (límite), la memoria disponible debe ser: entre 307 MB y 358 MB para Windows XP, y entre 614 MB y 717 MB para Windows Vista, Windows 7, 8 y 10		available (required <n> MB)</n>
Resolución de la pantalla	pantalla actual	Ancho mínimo de la pantalla = 1024 px. Alto mínimo de la pantalla = 768 px.	OK : Screen : Width x Height	Failed : Screen : Width x Height
Visual C++ Runtime instalada	Si Visual C++ está instalado en el computador,	La evaluación en computador no puede funcionar sin este software.	OK : Visual C++ Runtime installed	Failed: Visual C++ Runtime is required to be installed
Skype ejecutándose	Si Skype se está ejecutando en el	La evaluación en computador no se ejecuta	OK : Skype is not running	Failed : Skype should not be
		si Skype está abierto (adicionalmente se recomienda bloquear cualquier acceso a redes sociales).		running
de datos a la	Velocidad de la transferencia de datos en MB/s	Para obtener VERDE se requiere mínimo una velocidad de transferencia de datos de 12 MB/s. Para obtener NARANJA se requiere una velocidad de transferencia de datos de	OK: Speed <n> Mb/s  Caution: USB Speed <n> Mb/s  O  Not Checked — en los casos en los que el programa no se corra desde la USB.</n></n>	Failed : Speed <n> Mb/s</n>