

## Instalação Windows server

Depois da máquina Virtual criada e após descarregar o *ISO do Windows server* para o computador, procedemos à instalação e configuração.


<u>Clicar com o rato do lado direito no ícone do disco, para ir buscar o **ISO**, depois faz-se **reset** da máquina virtual (Menu Machine) para que esta arranque novamente e inicie o processo de instalação:</u>



Configurar o idioma, a data e a moeda, automaticamente o teclado fica também configurado e clicar em seguinte (next):




Clicar em *Repair your computer* para reparar instalação já existente, ou <u>Install now</u> para <u>instalação</u> nova:




Depois de clicar em *Install now*, escolher a versão do sistema operativo a instalar.

Nesta distribuição, o CD tem 2 opções, o *Standard* e o *Datacenter Evaluation*, cada uma destas opções tem outras 2 opções, sendo que uma é apenas a discrição, linha de comandos e a outra tem ambiente gráfico (*Desktop Experience*).


<u>Selecionar Standard Evaluation (Desktop Experience)</u> e clicar em *next*:



Aceitar os termos e licença de utilização e continuar clicando em *next*:




Porque estamos a fazer uma instalação nova, selecionar <u>Custom: Install Windows only</u> <u>(advanced)</u>:




No passo seguinte aparece o nosso espaço em disco e temos a possibilidade de fazer algumas operações, tais como partições por exemplo.


Sendo que não se pretende fazer nenhuma alteração, pretende-se ocupar toda a extensão do disco disponível, <u>clicar em next:</u>




Terminada a coleção de informação, processa-se a instalação, são <u>copiados os ficheiros do</u> <u>Windows, preparados para a instalação, instaladas as opções, as funcionalidades e os updates e termina o processo:</u>



Finaliza a instalação e reinicia a máquina:




Durante esta fase, é importante não carregar em nada, pois o sistema está a tentar arrancar a partir do ISSO e corre-se o risco de ter que reiniciar o processo de configuração:



No processo de finalização de instalação de acesso ao servidor, um dos últimos passos está relacionado com o(s) utilizador(es).

Sendo um servidor, tem uma grande componente de administração e por isso, o utilizador Administrador é criado por defeito, apenas é necessário colocar uma password, confirmá-la (questões de segurança) e clicar em *Finish*:



Finalizado o processo de instalação e para poder arrancar o servidor, é necessário clicar em ctrl+Alt+Delete ou ctrldto+delete:

