

1、为NAT设置子网及掩码等信息


点击VMWare菜单栏"编辑"—> 虚拟网络编辑器【下图第一张图】—> 选中VMnet8(当然这个看自己的设备后缀是多少了,只! 接方式是NAT模果没有就点击添加网络,添加一个NAT的即可)设置一个子网IP和子网掩码,不要冲突即可,我设置的是192.168.77.0和255.255.255.0,其他的参照示二张图】—> 点击"NAT设置",在网关IP那里填一个网关即可(不要与现有的冲突,比如我填的是192.168.77.1)【下图第三张图】—> NAT设置完毕FP设置",主要用于分配IP的分配区间,我这里设置的是192.168.77.128到192.168.77.254【下图第四张图】具体流程的截图如下。






注册

登录






2、为虚拟机配置NAT模式

我安装的虚拟机的网络模式为: NAT模式.

具体设置方式为:右击创建好的虚拟机—>设置—>网络适配器—>NAT模式



3、为虚拟机分配IP

如果虚拟机在安装的时候,网络配置中勾选了自动获取IP的话,重启即可了。

这里主要记录使用静态IP的方式:

方式1: 在虚拟机中的命令终端使用 setup 命令进行可视化修改。

方式2:使用命令: vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 将内容修改如下(没有的就新增):

- 1 DEVICE=eth0
- 2 TYPE=Ethernet
- 3 ONBOOT=yes #是否开机启用
- 4 BOOTPROTO=static #ip地址设置为静态
- 5 IPADDR=192.168.77.128 #虚拟机的IP(必须和第一步设置的网关IP在一个网段)
- 6 NETMASK=255.255.255.0 #子网掩码


- 8 # 如果上面的静态IP配置方式会导致虚拟机无法连接外网,可以使用一下配置(使用自动分配IP)
- 9 DEVICE=eth0
- 10 TYPE=Ethernet
- 11 ONBOOT=yes #是否开机启用
- 12 BOOTPROTO=dhcp #ip地址设置为dhcp分配
- NETMASK=255.255.255.0 #子网掩码 13

14

设置完后重启生效即可


4、为电脑的虚拟网卡配置静态IP

找到我们电脑的网络和共享中心,找到网络连接中,我们在第一步中配置过的VMware Network Adapter VMnet8,右键,选择属性



https://blog.csdn.net/LanTingShuXu

在IPV4中配置静态IP,这里的IP网段也要和第一步配置的一样




至此,全部配置完毕!

简单总结下: 这里主要有三个核心配置点

- 1) 先为NAT模式配置,主要也就是配置子网IP,掩码,网关等信息。我们把这个可以理解为配置一个虚拟的网关。
- 2) 在满足第一步的前提下,为虚拟机配置IP,而这个IP要和第一步设置的信息在一个网段
- 3) 为自己的电脑配置IP, 同样要和第一步配置的在一个网段。

这样,虚拟机,网关,电脑网段都统一后,网就通了,示意图如下:



https://blog.csdn.net/LanTingShuXu



一年几十块钱的虚拟主机,你敢用吗

虚拟主机 便宜

想对作者说点什么?

我来说一句

VMware 主机和虚拟机相互ping通的解决办法

请结合《VMWARE中三种网络连接方式的区别》一起看 http://mp.blog.csdn.net/postedit/79427170VMware 主机和虚拟机相互ping通...

虚拟机ping不通主机,但是主机可以ping通虚拟机

€ ⊚ 29′

我在Windows10系统安装了虚拟机,设置的主机与虚拟机的连接方式是桥接,安装好后,发现虚拟机ping不通主机,但是主机可以ping...



有哪些可以免费试用一年左右的云服务器

百度广告

本机ping不通虚拟机,虚拟机可以ping通主机

⊚ ⊚ 34

将虚拟机设置为NAT模式(VMnet8)然后设置本机的VMnet8的ip地址为虚拟机的ip

虚拟机ping不通主机,主机可以ping通虚拟机解决方案

我在win10上安装Kali虚拟机后,发现虚拟机ping不通主机,而主机却可以ping通虚拟机。在网上搜寻一段时间后发现解决方案有两...

虚拟机不能上网以及无法ping通百度的解决方案

虚拟机无法上网,看了许多博客也没有解决问题,最后自己钻研文档解决了!此处分享一下!! 1、点击此处编辑2、选择虚拟网络编辑...

本机与虚拟机中的Windows Server不能Ping通

2 ◎ 24

一、问题描述 在VMware虚拟机中装了台Windows Server 2003,使用NAT通信,NAT通信用的是Vmnet8这个网卡:虚拟机的网络配置...

正品256G大内存手机! 全网通4G, 699起仅限10月3日!! 点击查看

广信扬·爔燚