

Guía de Despliegue en Vercel - Kaede PWA

Paso 1: Preparar el Repositorio

Opción A: GitHub (Recomendado)

1. Crear repositorio en GitHub:

- Ve a <https://github.com/new>
- Nombre: kaede-pwa
- Privado o público según prefieras
- NO inicialices con README

2. Subir el código:

```
```bash
Descomprime el ZIP en tu computadora
unzip kaede_pwa_v3.zip
cd kaede_pwa/nextjs_space

Inicializar git
git init
git add .
git commit -m "Kaede PWA v3.0"

Conectar con GitHub
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/kaede-pwa.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

```

Paso 2: Configurar Vercel

1. Crear cuenta o iniciar sesión:

- Ve a <https://vercel.com>
- Inicia sesión con GitHub (más fácil)

2. Importar proyecto:

- Click en “Add New...” → “Project”
- Selecciona tu repositorio kaede-pwa
- Click en “Import”

3. Configurar el proyecto:

- **Framework Preset:** Next.js (auto-detectado)
- **Root Directory:** nextjs_space ⚠ IMPORTANTE
- **Build Command:** yarn build (auto)
- **Output Directory:** .next (auto)

Paso 3: Variables de Entorno

En la pantalla de configuración, ve a “Environment Variables” y agrega:

| Variable | Valor |
|-------------------------------|---|
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | <code>https://gjdzqqfovrtwraflwtn.supabase.co</code> |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | <code>eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5c-CI6IkpxVCJ9.eyJpc3Mi0iJzdXBhYmFzZSIisInJlZii6ImdqZHpxcWZvdnJ4dHdyYWZsd3RuIiwicm9sZ-SI6ImPub24iLCJpYXQiOjE3NzE40DIXNjgsImV4c-CI6MjA4NzQ10DE20-H0.ZMrjxm5JTzuD2jguLf_0D7ZGcnctKy_BZpdXaoZr2r0</code> |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | <code>eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5c-CI6IkpxVCJ9.eyJpc3Mi0iJzdXBhYmFzZSIisInJlZii6ImdqZHpxcWZvdnJ4dHdyYWZsd3RuIiwicm9sZ-SI6InNlcnZpY2Vfcm9sZSIisImhdCI6MTc3MT-g4MjE20CwiZXhwIjoyMDg3N-DU4MTY4fQ.ZdbordFwRTcbuE8jjrh_nDJoPeJY7d_Yk07NUUnTyqu</code> |
| OPENAI_API_KEY | <code>sk-proj-WpaK8y6nb... (tu API key completa)</code> |

⚠ IMPORTANTE: Copia los valores EXACTOS. Un carácter mal y no funcionará.

Paso 4: Deploy

1. Click en “Deploy”
2. Espera ~2-3 minutos
3. Cuando termine, verás tu URL: <https://kaede-pwa.vercel.app>

Paso 5: Instalar la PWA

En iPhone/iPad:

1. Abre tu URL de Vercel en Safari
2. Toca el botón de compartir (cuadro con flecha)
3. “Añadir a pantalla de inicio”
4. Nombra “Kaede” y confirma

En Android:

1. Abre en Chrome
2. Menú (tres puntos) → “Instalar app”

En Mac/PC:

1. Abre en Chrome/Edge
 2. Click en el ícono de instalación en la barra de direcciones
-

Solución de Problemas

“Module not found”

- Verifica que `Root Directory` sea `nextjs_space`
- Redespliega

“Invalid API key”

- Revisa que `OPENAI_API_KEY` esté completa
- No debe tener espacios al inicio/final

“Failed to fetch”

- Verifica las variables de Supabase
- Las keys deben empezar con `eyJ...`

La app no se instala como PWA

- Usa HTTPS (Vercel ya lo tiene)
 - Usa Safari en iOS, Chrome en Android
-

Actualizar la App

Cuando hagas cambios:

```
git add .
git commit -m "Descripción del cambio"
git push
```

Vercel automáticamente redesplicará.

Dominio Personalizado (Opcional)

1. En Vercel, ve a Settings → Domains
 2. Agrega tu dominio: `kaede.tudominio.com`
 3. Configura DNS según instrucciones de Vercel
 4. Espera propagación (~5-10 min)
-

Modelo de IA

El código está configurado para usar `gpt-4o` por defecto con OpenAI.

Modelos disponibles:

- gpt-4o - Mejor calidad
- gpt-4o-mini - Más económico
- gpt-4-turbo - Rápido
- gpt-3.5-turbo - Más barato

Puedes cambiar el modelo por defecto en Ajustes de la app.

¡Listo! Tu Kaede personal está en la nube. 