LAB2, DEL2

Linux-scripting med Ansible

DEN 11 MARS 2026

DUBAI

Alhasan, Elliot, Casper och Najib

1. Skärm dumpar

1.1. Del A



Figur 1 Del A- körning på python scriptet



Figur 2 Del A- en view på rapport.json

```
dubaiadmin@Ansible-Admin:~/Documents$ cat inventory.log
[2026-03-02 15:09:23] Inventering körd: 2 running, 2 stopped.
[2026-03-02 15:10:17] Inventering körd: 4 running, 3 stopped.
[2026-03-02 15:10:55] Inventering körd: 4 running, 3 stopped.
[2026-03-02 15:14:11] Inventering körd: 4 running, 3 stopped.
[2026-03-03 12:50:30] Inventering körd: 4 running, 3 stopped.
[2026-03-05 23:12:27] Inventering körd: 4 running, 3 stopped.
[2026-03-05 23:14:12] Inventering körd: 4 running, 1 stopped.
```

Figur 3 Del A- view på inventory logen

1.2. Del B

```
TASK [summary : Rapport | Spara rapport till fil på proxmox-node] ***************************************************
changed: [pve-node]

TASK [summary : Rapport | Spara varningslogg till fil på proxmox-node] ********************************************
changed: [pve-node]

PLAY RECAP *********************************************************************************************************
pve-node                   : ok=14   changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=2    rescued=0    ignored=0

dubaiadmin@Ansible-Admin:~/Proxmox-Ansible$
```

Figur 4 Del B - en körning för ansibel playbook med --check

```
TASK [summary : Rapport | Spara rapport till fil på proxmox-node] ***************************************************
--- before: /tmp/log.txt
+++ after: /tmp/log.txt
@@ -3,5 +3,5 @@
 Brandväggsstatus: Status: disabled/running

 Åtgärder (Maskiner som har startats):
-Antal VMs : 1
+Antal VMs : 0
 Antal CTs : 0

changed: [pve-node]

TASK [summary : Rapport | Spara varningslogg till fil på proxmox-node] ********************************************
--- before: /tmp/warning_log.txt
+++ after: /tmp/warning_log.txt
@@ -4,4 +4,4 @@
 VARNING: Hittade ingen tydlig ACCEPT-regel för 172.31.24.0/24!

 Misslyckade starter:
-- VM 100 (Debian) kunde inte startas.
+Inga misslyckade starter.

changed: [pve-node]

PLAY RECAP *********************************************************************************************************
pve-node                   : ok=14   changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=2    rescued=0    ignored=0
```

Figur 5 Del B - en körning för ansibel playbook med --check och --diff

```
TASK [summary : Rapport | Spara rapport till fil på proxmox-node] ***********************************************
ok: [pve-node]

TASK [summary : Rapport | Spara varningslogg till fil på proxmox-node] *********************************************
ok: [pve-node]

PLAY RECAP *********************************************************************************************************
pve-node                   : ok=15   changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0    ignored=0

dubaiadmin@Ansible-Admin:~/Proxmox-Ansible$
```

Figur 6 Del B - en körning för ansibel playbook normalt

Error! Reference source not found., **Error! Reference source not found.** och **Error! Reference source not found.** visar att en change sker och då den försöker starta en maskin som skall inte starta och det var bestämt att den inte ska starta för att testa hur loggen ska se ut när man får en varning. För att testa detta behövde vi låsa maskinen i backupmode med kommandot ”qm set 100 –lock backup” resultatet kan man se i warning loggen.

```
QEMU (Ansible-Admin) - noVNC - Profile 1 - Microsoft Edge
Not secure https://172.31.24.30:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=106&vmname=Ansible-Admin&node=pve01&resize=off&cmd=
Mar 10  10:56 PM
dubaiadmin@Ansible-Admin: ~/Proxmox-Ansible
dubaiadmin@Ansible-Admin:~/Proxmox-Ansible$ ansible-playbook playbook.yaml |grep "PLAY RECAP ***************************
*******************************************************************
pve-node                   : ok=14   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=2    rescued=0    ignored=0"
[WARNING]: Host 'pve-node' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation
of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible
-core/2.19/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
PLAY RECAP *********************************************************************
pve-node                   : ok=14   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=2    rescued=0    ignored=0
dubaiadmin@Ansible-Admin:~/Proxmox-Ansible$
dubaiadmin@Ansible-Admin:~/Proxmox-Ansible$
dubaiadmin@Ansible-Admin:~/Proxmox-Ansible$
dubaiadmin@Ansible-Admin:~/Proxmox-Ansible$
dubaiadmin@Ansible-Admin:~/Proxmox-Ansible$ ansible-playbook playbook.yaml |grep "PLAY RECAP ***************************
*******************************************************************
pve-node                   : ok=14   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=2    rescued=0    ignored=0"
[WARNING]: Host 'pve-node' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation
of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible
-core/2.19/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
PLAY RECAP *********************************************************************
pve-node                   : ok=14   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=2    rescued=0    ignored=0
dubaiadmin@Ansible-Admin:~/Proxmox-Ansible$
```

Figur 7 Del B - idempotens körning av ansibel playbookZ

```
QEMU (Ansible-Admin) - noVNC - Profile 1 - Microsoft Edge
Not secure https://172.31.24.30:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=106&vmname=Ansible-Admin&node=pve01&resize=off&cmd=
Mar 10  10:41 PM
dubaiadmin@Ansible-Admin: ~/Proxmox-Ansible
ok: [pve-node]

TASK [summary : Rapport | Spara varningslogg till fil på proxmox-node] ***********************************************
**************
ok: [pve-node]

PLAY RECAP *********************************************************************************************************
**************
pve-node                   : ok=14   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=2    rescued=0    ignored=0

dubaiadmin@Ansible-Admin:~/Proxmox-Ansible$
main.yml
Åtgärder (Maskiner som försökte startats):
```

Figur 8 en körning där alla maskiner var i desierd mode och ingen ändring behövde ske

```
root@pve01:/tmp# ls
log.txt
systemd-private-79c4653bf5dc445
systemd-private-79c4653bf5dc445
warning_log.txt
root@pve01:/tmp#
```

Figur 9 Del B - här kan man se log filen och warning-log filen som skapas vid en ansibel playbook körning

```
root@pve01:/tmp# cat log.txt
PROXMOX DESIRED STATE RAPPORT

Brandväggsstatus: Status: disabled/running

Åtgärder (Maskiner som har startats):
Antal VMs : 1
Antal CTs : 0
root@pve01:/tmp#
```

Figur 10 Del B - visar inhållet av en vanlig log fil

```
root@pve01:/tmp# cat warning_log.txt
PROXMOX VARNINGSLOGG

Brandvägg:
VARNING: Hittade ingen tydlig ACCEPT-regel för 172.31.24.0/24!

Misslyckade starter:
- VM 100 (Debian) kunde inte startas.
root@pve01:/tmp#
```

Figur 11 Del B - visar inhållet av en warning log fil