

#### Interfaz de QuteCsound

File Edit Control View Examples Help Barras de Cut Copy Paste Stop Run in Term herramientas FM\_Feed.csd Opcode Help (P) (X) FM 4op 1.csd desprendibles The Canonical Csound Reference Manual nchnls = 2Next Varios archivos pueden ga fmod init 0 estar abiertos The Canonical Csound Panel de ayuda simultáneamente en 1 instr desprendible, con botones inum notnum pestañas Reference Manual icps cosmidi de atrás y adelante. Este iamp ampmidi 14000 panel muestra ayuda para **Frames Version** kctrl 1, 1, 0, 500 ctrl7 ; ch1. los opcodes y otra rll, min, max Version 5.09 documentación importante 1, 2, 0, 1 ; chl, midi com rutinas GEN. min, max **Barry Vercoe** Widgets Editor de código con ;actual sound processing section colores de sintaxis y autocompletar linenr iamp, 0, .3, .01 a amp Panel desprendible para ;-\*\*\*Frequency Modulation with feedback "widgets". Los "widgets" from carrier to modulator ...., crazy---... \*\*\* permiten interacción en Scope afmod = ga fmod tiempo real con Csound. Se afmod = (afmod/iamp) \*kctrl afmcar oscili a\_amp, icps+afmod, 10 pueden editar gráficamente Csound Output Console y son salvados en una rottonuuto. avattable output uevices. sección oculta especial del 0: /dev/dspl 1: HDA VIA VT82xx: ALC883 Digital (hw:0,1) archivo csd 2: M Audio Delta 1010LT: ICE1712 multi (hw:1,0) 3: iec958 Panel desprendible de 4: spdif 5: default consola. Muestra los 6: dmix mensajes de salida de . Andia selected output device '/dev/dspl' writing 2048-byte blks of shorts to dac0 Csound. También existe un SECTION 1: ftable 10: práctico widget de consola en el panel de "widgets".

## **QuteCsound Referencia (versión 0.4)**



## File operations

New	CTRL+N	Crear un nuevo archivo "csd"
Open	CTRL+O	Abrir un archivo
Save	CTRL+S	Salvar el archivo actual
Save as		Salvar el archivo actual con otro nombre
Reload		Regresar a la versión salvada anterior
Close current tab	CTRL+W	Cerrar el archivo actual
Exit	CTRL+W	Salir de QuteCsound

## Panel de Edición de código

Undo	CTRI +Z	Deshacer
0.1.0.0	0111212	2 05.10.001
Redo	SHIFT+CTRL+Z	Rehacer
Cut	CTRL+X	Cortar
Сору	CTRL+C	Copiar
Paste	CTRL+V	Pegar
Find and replace	CTRL+F	Buscar y reemplazar
Auto Complete	ALT+C	Autocompletar opcode, según el contenido de la barra de estado
Comment	CTRL+D	Comentar texto seleccionado (agrega ";" al inicio de todas las líneas)
Uncomment	SHIFT+CTRL+D	Des-comentar (quita ";" del inicio del las líneas)
Indent	CTRL+I	Indentar selección (agrega tabulador)
Unindent	SHIFT+CTRL+I	Des-indentar (quita tabuladores)
Join orc/sco		Abre diálogo para unir en un archivo csd diferentes archivos orc y sco abiertos
Show opcode entry	SHIFT+F1	Muestra la ayuda para el opcode bajo el cursor y muestra el panel de ayuda si está oculto
Show opcode entry in external browser	ALT+SHIFT+F1	Muestra la ayuda del opcode bajo el cursor en el navegador externo.

Opcode de por categoría	Opcode de	RIGHT CLICK	El menú Opcodes permite seleccionar por categoría
-------------------------	-----------	-------------	--

## Panel de Widgets

Cut	CTRL+X	Cortar
Сору	CTRL+C	Copiar
Paste	CTRL+V	Pegar
Duplicate	CTRL+D	Duplica los widgets seleccionados
Widget Edit Mode	CTRL+E	Activa y desactiva el modo de edición

### **Control**

Run	CTRL+R	Corre Csound en tiempo real
Run in terminal		Corre Csound en shell externa
Record		Incia la grabación de la salida de Csound a archivos, que se nombran de manera secuencial
Render to file	ALT+F	Generar un archivo de audio
Edit AudioFile		Editar archivo de audio en editor externo
Play Audiofile		Reproducir archivo en reproductor externo

### Vista

Widgets	ALT+1	Ver/Ocultar panel de widgets
Help Panel	ALT+2	Ver/Ocultar panel de ayuda
Output Console	ALT+3	Ver/Ocultar panel de consola
Utilities	ALT+4	Abre el diálogo de Utilidades

# **QuteCsound Referencia (versión 0.4)**



## Panel de ayuda


Back	CTRL+LEFT ARROW	Ir al archivo de ayuda anterior
Forward	CTRL+RIGHT ARROW	Ir al archivo de ayuda posterior
Opcode Overview	HELP MENU	Muestra las categorías de opcodes
GEN routines	HELP MENU	Muestra la lista de rutinas GEN

En OS X, sustituya CTRL por COMMAND y ALT por la tecla OPTION.



### Diálogo de configuración (Pestaña Run)


Buffer Size (-b)	Define la bandera -b de Csound para el tamaño del buffer de software		
HW Buffer Size (-B)	Define la bandera -B de Csound para el tamaño del buffer de hardware		
Dither	Activa el dither para la salida de Csound		
Additional command line flags	Permite entrar opciones para Csound directamente (avanzado)		
File	(offline render)		
Use QuteCsound options	Activa el paso de las opciones de esta sección a Csound.		
Ignore CsOptions	Pide a Csound que ignore el contenido de CsOptions		
Ask for filename every time	QuteCsound pedirá el nombre del archivo de salida cada vez.		
File Type	Selecciona el tipo de archivo generado		
Sample format	Selecciona el formato de muestra del archivo		
Input Filename	Nombre del archivo de audio de entrada (-i)		
Output Filename	Nombre del archivo de audio de salida (-o)		
Realtime Play			
Use QuteCsound options	Activa el paso de las opciones de esta sección a Csound.		
Ignore CsOptions	Pide a Csound que ignore el contenido de CsOptions		
RT Audio Module	Selecciona el modulo de salida de audio en tiempo real (varía según el sistema)		
Input and Output Devices (MIDI and Audio)	Nombre o número del dispositivo (Puede seleccionarse de una lista con el botón a la derecha)		
Jack client name	Nombre de Csound dentro de Jack (sólo afecta en sistemas que soporten Jack). Si se deja en blanco se usa el nombre por defecto		





## Diálogo de configuración (Pestaña General)

Editor			
Font	Selecciona la fuente usada en el editor de texto		
Size	Selecciona el tamaño de la fuente en el editor de texto		
Tab Width (px)	Número de pixeles por tabulador		
Color Variables	Selecciona si las variables se colorean en el editor		
Autoplay	Selecciona si el archivo se corre automáticamente cuando se abre desde el escritorio		
Save changes automatically on Run	Selecciona si QuteCsound salva el archivo cada vez que se ejecuta		
Remember last file opened	Selecciona si QuteCsound recuerda los archivos abiertos de la sesión anterior		
Show text for toolbar icons	Selecciona si se muestran los íconos en la barra de herramientas		
	Console		
Font	Selecciona la fuente de la consola		
Size	Selecciona el tamaño de la fuente de la consola		
Csound Execution			
Run in separate thread	Selecciona si Csound se ejecuta en un hilo separado de la aplicación.		
Run Utilities and Render Using	Selecciona si se usa el API o la terminal externa para las Utilidades y para el render.		
	Widgets		
Enable Widgets	Activa o desactiva los widgets		
Enable invalue/outvalue	Selecciona si los widgets interactuan a través de los opcodes invalue y outvalue.		
Enable chnget/chnset	Selecciona si los widgets interactuan a través de los opcodes chnget y chnset. <i>No se recomienda usar ambos a la vez.</i>		
Save widgets on csd file	Selecciona si los widgets se salvan dentro del archivo csd. Si no, los widgets son temporales y no se salvan.		
Show widgets on play	Selecciona si los widgets se muestran cada vez que se corra Csound.		
Show tooltips	Activa mostrar los canales de cada widget		
Enable FLTK	Habilita el uso de FLTK. (FLTK siempre está habilitado para terminal externa)		





## Diálogo de configuración (Pestaña Environment)

Directories		
Html Doc Directory	Ruta a la documentación html de Csound. Esta ruta es necesaria para el panel de ayuda.	
OPCODEDIR	Define la variable OPCODEDIR dentro de QuteCsound solamente.	
SADIR	Define la variable SADIR dentro de QuteCsound solamente.	
SSDIR	Define la variable SSDIR dentro de QuteCsound solamente.	
SFDIR	Define la variable SFDIR dentro de QuteCsound solamente.	
INCDIR	Define la variable INCDIR dentro de QuteCsound solamente.	
External Programs		
Terminal	Seleciona la terminal externa que usará QuteCsound	
Wave Editor	Selecciona el editor de onda externo que usará QuteCsound para los archivos grabados o generados	
Wave Player	Selecciona el reproductor externo que usará QuteCsound para los archivos grabados o generados	
Browser	Selecciona el navegador externo usado para la documentación.	

