


Vue d'ensemble



Barre d'outils détachable

Panneau d'aide détachable avec boutons de parcours, pouvant afficher les notices des opcodes et d'autres documents de référence importants tels que la description des routines GEN.

Panneau de widget détachable pour une interaction en temps réel avec Csound. On peut éditer les widgets graphiquement et ils sont sauvegardés dans une section spéciale du csd qui est cachée par QuteCsound

Référence Rapide de QuteCsound (version 0.4)



Operations de fichiers

Nouveau	CTRL+N	Créer un nouveau fichier sans nom
Ouvrir	CTRL+O	Ouvrir un fichier existant
Sauvegarder	CTRL+S	Sauvegarder le fichier courant
Sauvegarder sous		Sauvegarder le fichier courant dans un autre fichier
Recharger		Revenir à la dernière version sauvegardée
Fermer l'onglet courant	CTRL+W	Fermer le fichier courant
Quitter	CTRL+Q	Quitter QuteCsound

Panneau d'Edition

Annuler	CTRL+Z	Annuler la dernière action
Refaire	SHIFT+CTRL+Z	Refaire l'action
Couper	CTRL+X	Couper le texte sélectionner
Copier	CTRL+C	Copier le texte sélectionner dans le presse-papier
Coller	CTRL+V	Coller le presse-papier à la position actuelle du curseur
Trouver et remplacer	CTRL+F	Ouvrir la boîte de dialogue chercher et remplacer
AutoCompléter	ALT+C	Auto-compléter l'opcode, voir la barre d'état pour le choix proposé
Commenter	CTRL+D	Commenter le texte sélectionné (ajout d'un ';' devant chaque ligne)
Décommenter	SHIFT+CTRL+D	Décommenter le texte sélectionné (suppression du ';' au début de chaque ligne)
Indenter	CTRL+I	Indenter la sélection (ajout d'une tabulation à chaque ligne)
Désindenter	SHIFT+CTRL+I	Désindenter la sélection (suppression de la tabulation au début de chaque ligne)
Joindre orc/sco		Ouvre la boîte de dialogue pour réunir les fichiers orc et sco ouverts dans un nouveau fichier csd.

Montrer l'entrée de l'opcode	SHIFT+F1	Ouvre la notice de l'opcode sous le curseur dans le panneau d'aide et montre ce dernier s'il était caché
Montrer l'entrée de l'opcode dans le navigateur externe	ALT+SHIFT+F1	Ouvre la notice de l'opcode sous le curseur dans le navigateur externe
Sélection d'opcode	CLIC DROIT	Depuis le menu contextuel, le menu Opcodes permet la sélection des opcodes par catégorie.

Panneau de Widget

Couper	CTRL+X	Coupe les widgets sélectionnés
Copier	CTRL+C	Copie les widgets sélectionnés dans le presse- papier
Coller	CTRL+V	Colle les widgets depuis le presse-papier
Dupliquer	CTRL+D	Duplique les widgets sélectionnés
Mode d'Edition de Widget	CTRL+E	Active le mode édition du panneau de widget

Contrôle

Lancer	CTRL+R	Jouer le csd en temps réel
Lancer dans un terminal		Lancer csound dans un shell externe
Enregistrer		Démarrer l'enregistrement de la sortie de Csound sur disque. Les fichiers sont nommés séquentiellement dans le répertoire d'origine du csd.
Rendre dans un fichier	ALT+F	Génère la sortie vers un fichier
Editer le fichier audio		Editer le dernier fichier audio dans un éditeur externe
Jouer le fichier audio		Jouer le fichier audio généré dans un lecteur externe



Vue

Widgets	ALT+1	Montre ou cache le panneau de Widget
Panneau d'Aide	ALT+2	Montre ou cache le panneau d'Aide
Console de sortie	ALT+3	Montre ou cache le panneau de la console de sortie
Utilitaires	ALT+4	Ouvre la boîte de dialogue des utilitaires

Panneau d'Aide


Reculer	CTRL+FLECHE GAUCHE	Reculer dans l'historique du navigateur de l'aide
Avancer	CTRL+FLECHE DROITE	Avancer dans l'historique du navigateur de l'aide
Vue d'ensemble des Opcodes	MENU AIDE	Montre la vue d'ensemble des opcodes dans le panneau d'aide
Routines GEN	MENU AIDE	Montre la vue d'ensemble des routines GEN dans le panneau d'aide

Sous OS X, remplacer la touche CTRL par la touche COMMAND et la touche ALT par la touche OPTION.



Boîte de dialogue de Configuration (Onglet Exécuter)

Taille du tampon (-b)	Valeur de l'option -b de Csound qui fixe la taille du tampon logiciel	
Taille du tampon matériel (-B)	Valeur de l'option -B de Csound qui fixe la taille du tampon matériel	
Dither	Active le dithering sur la sortie de Csound.	
Options de ligne de commande additionnelles	Permet de fixer directement des options de ligne de commande de Csound	
Fichie	r (restitution hors-ligne)	
Utiliser les options de QuteCsound	Passe les options de cette boîte de dialogue à Csound lors de la restitution hors-ligne	
Ignorer CsOptions	Demande à Csound d'ignorer CsOptions du fichier csd lors de la restitution hors-ligne	
Demander le nom du fichier à chaque fois	QuteCsound demandera le nom du fichier de sortie à chaque fois	
Type du fichier	Choisir le type du fichier de sortie dans la liste	
Format d'échantillon	Choisir le format d'échantillon du fichier de sortie dans la liste	
Nom du fichier d'entrée	Nom du fichier audio en entrée (option -i)	
Nom du fichier de sortie	Nom du fichier audio en sortie (option -o)	
Exécution en temps réel		
Utiliser les options de QuteCsound	Passe les options de cette boîte de dialogue à Csound lors de l'exécution en temps réel	
Ignorer CsOptions	Demande à Csound d'ignorer CsOptions du fichier csd lors de l'exécution en temps réel	
Module Audio TR	Choisir le module de sortie audio (varie en fonction de la plate-forme)	
Périphériques d'entrée et de sortie (MIDI et Audio)	Taper le nom ou le numéro du périphérique d'entrée/sortie ou cliquer sur le bouton de parcours de la liste des périphériques disponibles	
Nom du client Jack	Le nom que prend Csound lors de la connexion à Jack (ne sert que si le module audio TR est jack). S'il est vide, le nom par défaut est utilisé.	






Boîte de dialogue de Configuration (Onglet Général)

Editeur		
Police	Choisit la police de l'éditeur de texte	
Taille	Choisit la taille de la police de l'éditeur de texte	
Largeur de tabulation (px)	Nombre de pixels pour chaque tabulation	
Variables en couleur	Choisit si les variables ont une coloration syntaxique	
Exécution automatique	Choisit si les csd sont joués automatiquement à leur ouverture.	
Sauver les modifications lors de l'exécution	Choisit si QuteCsound sauve les changements du texte ou des widgets chaque fois que le fichier est exécuté.	
Réouvrir les fichiers de la session précédente	Choisit si QuteCsound réouvre les fichiers ouverts de la session précédente.	
Montrer le texte des icônes de la barre d'outils	Choisit si le texte des icônes de la barre d'outils est affiché	
	Console	
Police	Choisit la police du widget Console	
Taille	Choisit la taille de la police du widget Console	
	Exécution de Csound	
Lancer dans un thread différent	Choisit si Csound s'exécute dans le thread de QuteCsound ou dans un thread séparé lorsque l'on utilise l'API	
Lancer les utilitaires et l'exécution depuis	Choisit si l'on utilise l'API ou un shell externe lors d'une restitution dans un fichier ou lors de l'utilisation des utilitaires.	
Widgets		
Activer les Widgets	Choisit si les widgets sont activés	
Activer invalue/outvalue	Choisit si les widgets interagissent avec Csound au moyen des opcodes invalue et outvalue	
Activer chnget/chnset	Choisit si les widgets interagissent avec Csound au moyen des opcodes chnget et chnset. Il est déconseillé d'utiliser les deux à la fois.	

Sauver les widgets dans le fichier csd	Choisit si les widgets sont enregistrés dans une section du fichier csd. Sinon, les widgets sont temporaires.
Montrer les widgets lors de l'exécution	Choisit si les widgets sont visibles lors de l'exécution de Csound
Montrer les info-bulles	Choisit si les info-bulles montrant le canal des widgets sont visibles
Activer FLTK	Active FLTK lorsque l'on utilise l'API. (FLTK est toujours disponible lorsque l'on utilise un shell externe).





Boîte de dialogue de Configuration (Onglet Environnement)

D/montolmon		
Répertoires		
Répertoire de la doc Html	Chemin complet de la documentation de Csound en html. Nécessaire pour que le panneau d'aide affiche le manuel.	
OPCODEDIR	Valeur de la variable d'environnement OPCODEDIR, valable seulement dans QuteCsound	
SADIR	Valeur de la variable d'environnement SADIR, valable seulement dans QuteCsound	
SSDIR	Valeur de la variable d'environnement SSDIR, valable seulement dans QuteCsound	
SFDIR	Valeur de la variable d'environnement SFDIR, valable seulement dans QuteCsound	
INCDIR	Valeur de la variable d'environnement INCDIR, valable seulement dans QuteCsound	
Programmes externes		
Terminal	Indique le shell utilisé par QuteCsound pour lancer Csound en externe.	
Editeur audio	Indique l'éditeur externe appelé par QuteCsound pour les fichiers audio restitués ou enregistrés.	
Lecteur audio	Indique le lecteur externe utilisé par QuteCsound pour les fichiers audio restitués ou enregistrés.	
Navigateur	Indique le navigateur externe à utiliser pour la documentation.	

