
155 griag

موشوی اتمرین شماره 1 تویه کننده اعلی حسینیان بنای یزدی شماره دانشجویی ا

- ✓ این دستور اطلاعاتی از ساختار سیستم عامل در اخیار ما می گذارد. در واقع فرمان arch نوع سیستم عامل را نمایش می دهد.
 - ✓ اگر خروجی آن x86_64باشد، آن سیستم ۶۴ بیتی است.
 - 🗸 اگر خروجی 1686یا 386اباشد، آن سیستم عامل ۳۲ بیتی است.



✓ همانطور که در تصویر زیر میبینیم، هدف اصلی از دستور uptime این است که نشان دهیم چه مدت سیستم در حال اجرا است. همچنین زمان فعلی، تعداد کاربران وارد شده و متوسط بار سیستم را نمایش می دهد.

```
althosseinian@alihosseinian:~$ uptime
20:22:41 up 42 min, 1 user, load average: 0.03, 0.05, 0.10
alihosseinian@alihosseinian:~$ Uptime

Command 'Uptime' not found, did you mean:

command 'uptime' from deb procps (2:3.3.16-1ubuntu2.3)

Try: sudo apt install <deb name>
alihosseinian@alihosseinian:~$
```

✓ راحت ترین راه بررسی وضعیت حافظه در لینوکس استفاده از دستور free است. در تصویر زیر یک مثال از نتیجه نمایش داده شده توسط این دستور که آپشن – m به ان اضافه کردیم که نمایش نتیجه بر حسب مگابایت باشد

```
alihosseinian@alihosseinian:~$ free -m
              total
                           used
                                       free
                                                  shared
                                                         buff/cache
                                                                       available
                                                                            2166
Mem:
               3901
                           1450
                                        532
                                                      32
                                                                1918
               1162
                                       1162
Swap:
                              0
alihosseinian@alihosseinian:~$
```

```
alihosseinian@alihosseinian:~$ free
                                       free
                                                  shared
                                                          buff/cache
                                                                       available
              total
                           used
Mem:
            3995088
                        1445204
                                      607268
                                                   33012
                                                             1942616
                                                                         2258440
Swap:
            1190340
                                    1190340
alihosseinian@alihosseinian:~$
```

√ دستور pwd مخفف Print Working Directory است و نام مسیر کاری فعلی را به صورت کامل و با شروع از فولدر روت، چاپ میکند.

```
althosseinian@althosseinian:~$ pwd
/home/althosseinian
althosseinian@althosseinian:~$ Pwd

Command 'Pwd' not found, did you mean:

command 'xwd' from deb x11-apps (7.7+8)
command 'gwd' from deb geneweb (6.08+git20181019+dfsg-2)
command 'pwd' from deb coreutils (8.30-3ubuntu2)

Try: sudo apt install <deb name>
althosseinian@althosseinian:~$
```

√ همچنین اگر دستور exit را در ترمینال لینوکس بنویسیم باعث بسته شدن پنجره ترمینال می شود