ترفند های ویندوز

اموزش برای همه افراد

ترفند ١:

فعال کردن فارسی نویسی در اکس پی

ویندوز XP این امکان را به شما میدهد که بدون نصب هر گونه برنامه خارجی بتوانید از امکانات نوشتاری فارسی برخوردار شوید و بعد از انجام تنظیمات میتوانید در بسیاری از برنامه ها مخصوصاً بسته Office 2000 و XP از این نعمت برخوردار شوید:

فرض میکنیم شما از منوهای پیش فرض XP استفاده میکنید:

۱- از منوی Start نماد Control Panel را انتخاب کنید

۲- حالا در پنجره باز شده Date, Time, Language, and Regional options را انتخاب کنید

۳- Add Other Languages را انتخاب کنید

(اگر از ظاهر Classic ویندوز XP استفاده میکنید باید ابتدا Start>Settings>Control Panel و سپس Regional and Language Options را انتخاب کنید)

۴- دَر ینَجِره بَازِ شده گرَّینه Install files for complex script and right-to-left additional languages را چک بزنید

۵- دکّمهٔ Āpplý را که حَاّلا فعالّ شدّه را بزنید. پس از زدن کلیّد OK و در صورت موجود بودن CD ویندوز XPٌ در دراَیو فایلهای مورد نیاز به سیستم شما کپی میشوند

اگر اعلانی مبنی بر Restart کردن سیستم ظاهر شد آن را فعلا Cancel کنید

٤- حالا بر روى دكمه Details كليك كنيد

۷- در پنچره جدید در قسمت installed Services دکمه Add را بزنید و در قسمت Input Language فارسی را انتخاب کنید و Ok کنید

۸- دستگاه را حالا Restart کنید

نکات زیر را به خاطر بسپارید

جهت تُغَییر زبان از کلیدهای Alt+Shift استفاده کنید. برای تغییر جهت نوشتن راست به چپ از Ctrl+Shift سمت راست صفحه کلید و برای چپ به راست از Ctrl+Shift سمت چپ صفحه کلید استفاده کنید.

در استاندارد یونیکد برای نوشتن حرف (پ) بجای کلید"~" باید از "\" استفاده کنید و برای نوشتن "ژ" باید از ترکیب Shift+C استفاده کنید.

ترفند ۲: تعدادی از دستورات که در گزینه Run اجرا میشود

Regedit

با تایپ این کلمه در قسمت اجرای یک برنامه از منوی استارت .رجیتری ویندوز باز میشود وبا استفاده از ان متوانید قسمت های مختلف ویندوز را بنا به سلیقه و خواست خود تغییر دهید .متذکر می شویم در رجیستری چیزی را که نمدانید حذف یا تغییر ندهید

Cmd

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت محیط سیستم عامل داس روبروی شما ظاهر می شود و می توانید فرمان های خود را برای این سیتم عامل تایپ نمایید

Perfmon

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت برنامه سیتم مانیتور اجرا می شود و در آن جزییاتی در مورد فضای اشغال شده از رم و یا مقدار بازدهی سـی پی یو و همچنین مقدار اطلاعات خواننده شده از هارد را برای شـما به صورت نمودار بیان می نماید

Sysedit

با تایپ این دستور در قسمت اجراک منوک استارت ویرایشگر فایل های سیتمی اجرا می شود و می توانید آنها را ویرایش نمایید .متذکر میشویم در صورت تغییرات اشتباه ممکن است سیستم شما بالا نیاید

FireWall

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت می توانید دیواره آتش ویندوز خود را فعال ویا غیر فعال کنید . فعال بودن دیواره آتش برای امنیت در شبکه ونیز جلوگیری از ورود هکرها به سیتم شما بسیار موثر است.

drwtsn32

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت برنامه دکتر واتسون اجرا می شود این برنامه در گزارش و همچنین عیب یابی مشکلات نرم افزاری بسیار مفید می باشد

ntbackup

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت برنامه گرفتن نسخه پشتیبان بر روی سیستم شما اجرا شده و می توانید از سیستم خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید

diskmgmt

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت برنامه مدیریت دیسک شما اجرا شده و می توانید با استفاده از آن دیسک سخت خود را مدیریت نمایید ویا هر یک از پارتیشن ها را حذف نمایید

devmgmt

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت میتوانید سخت افزار های نصب شده بر روی سیتم خود را بازبینی نمایید و یا یک از آنها را حذف و یا نصب نمایید

educedit

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت می توانید یک کاراکتر بسازید و یا یک کاراکتر را ویرایش نما یید

Services

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت می توانید یکی از سرویس های ویندوز را لغو نمایید یا یک سرویس جدید به آن اضافه نمایید

msconfig

باً تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت میتوانید نرم افزارهای را که در هنگام بالا آمدن سیتم بر روی قسمت سیتم ترای ویندوز قرار می گیرند غیر فعال کنید .ضمنا اگر سیتم شما دیر شات دان می شود به این قسمت سری بزنید

ترفند ۳ : تبدیل اعداد در ویندوز اکس پی

چرا وقتی در ویندوز xp زبان فارسی را انتخاب میکنیم اعداد انگلیسی نوشـته میشـون.برای حل این موضوع درقسـمتRegional and Language options در داخل کنترل پنل برگه Regional Options و زبان فارسـی رو انتخاب کنید و کلید Customize رو بزنید و در آنجا در صفحه Numbers در قسـمت Standard Digits اعداد فارسـی را انتخاب کنید.

ترفند ۴ مخفی کردن Administrative Tools

براي این منظور باید تغییرات زیر را در رجستري اعمال کنید:

Hive: HKEY-CURRENT-USER

Key:Software\Microsoft\windows\Current
Version\Explore\Advanced

Name:Start Menu Admin Tools

Data Type: REG-SZ

:Value

اگر yes باشد نمايش داده مي شود و اگرNo باشد مخفي مي شود

ترفند ۵ :میانبر های ویندوز اکس یی

F1 : نمایش راهنمای مرورگر. در زمانی که پنجره ای باز باشد راهنمای مربوط به همان عنصر را نمایش میدهد.

F4 : نمایش نوار آدرس سوابق

F5 : تازه سـازی (Refresh) نمودن صفحه در صورتی که نیازی به این کار باشد(تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب متفاوت باشد)

CTRL+F5 : تازه سازی (Refresh) نمودن صفحه (تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب یکسان باشد) مناسب برای صفحاتی که توسط ISPها cache می شوند.

F6 : انتقال بين فريم ها بسمت جلو

SHIFT+F10 : نمایش منوی آبشاری و میان بر برای یک لینک

F11 : جابجایی بین حالت تمام صفحه در مرورگر و پنجره در ابعاد عادی

TAB : حرکت بسمت جلو در بین عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لینک.

SHIFT+TAB : حركت بسمت عقب در بين عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لينك.

ALT+HOME : رفتن به صفحه خانگی َ

ALT+RIGHT ARROW : رفتن به صفحه بعدی

ALT+LEFT ARROW : رفتن به صفحه قبلی

BACKSPACE : رفتن به صفحه قبلی

CTRL+TAB : انتَقالَ بين فريم ها بسمت جلو

SHIFT+CTRL+TAB : انتقال بين فريم ها بسمت عقب

UP ARROW : حركت صفحه بسمت ابتداى سند

DOWN ARROW : حرکت صفحه بسمت انتهای سند PAGE UP : حرکت به سمت ابتدای صفحه با انجام پرشی بزرگ تر (نسبت به UP ARROW (

۱۳ PAGE DOWN : حرکت به سمت انتهای صفحه با انجام پرشی بزرگ تر (نسبت به DOWN ARROW)

HOME : انتقال صفحه به ابتدای سند

END : انتقال صفحه به انتهای سند

CTRL+F : نمایش پنجره جستجو برای صفحع جاری

CTRL+R : تازه سازی (Refresh) نمودن صفحه در صورتی که نیازی به این کار باشد(تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب متفاوت باشد)

```
ESC : متوقف نمودن عملیات دانلود در صفحه
                                                                                           ُ CTRL+O : باز نمودن یک مکان (آدرس اینترنتی) دیگر
                                                                                            CTRL+L : بَازَ نَمودَن یک مکان (آدرسِ اینترِنتی) دیگر
                                                                                                  CTRL+N : باز نمودن یک صفحه مرورگر دیگر
                                                                                                      CTRL+W : بستن صفحه مرورگر جاری
                                                                                                        CTRL+S : ذخيره نمودن صفحه جاري
                                                                                                              CTRL+P : چاپ صفحه جاری
                                                                                                      ENTER : فعال سازی لینک انتخاب شده
                                                                                                   CTRL+E : باز نمودن جستجو در نوار مرورگر
                                                                                           CTRL+I : باز نمودن علایق(Favorites) در نوار مرورگر
                                                                                            CTRL+H : باز نمودن سابقه (History) در نوار مرورگر
                                                                                             ALT+D : قرار دادت متن انتخاب شده در نوار آدرسَ
  CTRL+LEFT ARROW : در صورتی که این کلید را در نوار آدرس فشار دهید مکان نما به شکست بعدی سمت چپ ( محلی که کاراکتر / قرار دارد ) منتقل می گردد.
    CTRL+RIGHT ARROW : دَر صُورتَى كه اَین کَلیدَ را دَر نُوار آدرس فشار دهید مکان نما به شکست بعدی سمت راسُت ( مُحلی که کاراکتر / قرار ذارد ) منتقل می
CTRL+ENTER : در نوار آدرس با زدن این کلید رشته www. به اول متنی که در آدرس باز نوشته اید اضافه می گردد. همچنین رشته com. را به انتهای این رشته اضافه
```

DOWN ARROW : در صورتی که خاصیت Auto Complete فعال باشد. در لیست مزبور به سمت پایین حرکت می کند.

CTRL+D : صفحه جاری را به فهرست علایق (favorites) اضافه میکند.

(favorites) نمایش پنجره سازمان دهی علایق: CTRL+B

(favorites) بالا رفتن در لسیت در پنجره سازمان دهی علایق (ALT+UP ARROW

(favorites) پایین رفتن در لسیت در پنجره سازمان دهی علایق: ARROW ALT+DOWN

CTRL+X : حذف (درصورت امكان) و انتقال كپى عنصر انتخاب شده به حافظه

CTRL+C : کیی عنصر انتخاب شده به حافظه

CTRL+V : اضافه نمودن عنصر درون حفافظه در مكان فعلى

CTRL+A : انتخاب تمام عناصر

ترفند ۶: تمیز کردن استارت منو

به HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer مراجعه کنید. برای اینکه تمام پوشه هایی که کاربر در Start Menu تعریف کرده از کار بیاندازید مقدار NoRecentDocsMenu و NoFavoritesMenu ،NoSMMyPictures ،NoStartMenuMyMusic را به یک تغییر دهید. اگر حتی علاقه ای به My Documents در Start Menu ندارید کافیست مقدار NoSMMyDocs را هم برابر یک قرار دهید.

ترفند ۷: جلوگیری از تروجان ایرانی MAGIC PS

روش اول : ابتدا به ریجستری رفته و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY CURRENT USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run

و همچنین به کلید :

 $HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows \Current Version \Runner \Anner \An$

حالا باید داخل این دو کلید در ریجستری به دنبال متغییر SVCHOST یا svchost بگردید و اگر وجود داشت آن را پاك كنید سـه مرحله بالا را انجام بدید و هر جا که SVCHOST دید پاك کنید و یك بار سیستم خود را راه اندازي مجدد کنید .

ترفند: ۸ چگونه یک پکیج بسازیم؟

در قسمت Run تايپ كنيد iexpress و روي Ok كليك كنيد .

در پنجره باز شده حالت پیش فرض انتخاب شده Creat new self میباشد.

ینجرہ دوم :

در سه انتخاب موجود شما گزینه دوم را انتخاب کنید .

ينجره سوم :

در این قسمت شما باید یك عنوان براي Package خود انتخاب كنید . مثلا computerinfo

پنجره چهارم:

گزینه اول در حالت پیش فرض انتخاب شده .

پنجره پنجم:

در اين قسمت اين امكان را به شما ميدهد كه قبل از اجرا شدن و باز كردن Package يك پنجره جديد باز ميشود و تا اين پنجره را تاييد نكنيد كار ادامه پيدا نميكند . براي نوشتن این پیغام میتوانید متن خود را در Notepad نوشته و ذخیره کنید و با استفاده از دکمه Browse به برنامه مسیر متن نوشته شده را بدهید و در صورتي که تمایل به انجام این کار ندارید بگذارید برنامه در حالت پیش فرض بماند .

باً كليك بر روي دكمه Add فايلهاي مورد نياز را انتخاب كنيد مثلا عكس

پنجره هفتم:

حالتهاي مختلف را بعد از اتمام كار برنامه نشان ميدهد . به اين صورت كه مثلا وقتي شما Package را باز كرديد فايلهاي باز شده به چه صورت باشند كه چهار انتخاب را به شما میدهد .

پنجره هشتم:

مانند پنجره پنجم هست ولي با اين تفاوت كه پنجره پنجم در ابتداي برنامه نمايش داده ميشد ولي اين پيغام در انتهاي برنامه نمايش داده ميشود .

پنجرہ نهم:

حالا باید مسیری را که میخواهید در انجا Package را ذخیره کنید بدهید .

پنجره دهم :

سه گرینه موجود هست که حالاتي را در اختیار شما میگذارد که مثلا بعد از نصب برنامه سیستم Restart شود یا خیر . شما گزینه No restartرا انتخاب کنید . پنجره پازدهم :

گزینه Don`t save را انتخاب کنید .

با اُستفاده از این روش حجم Package ایجاد شده خیلي کمتر از حجم کل فایلهایتان قبل از ایجاد پکیج میباشد . براي Package کردن فایل (مثلا فایلهائي را که براي نصب یك برنامه میباشند) میتوانید از پنجره دوم گزینه زیر را انتخاب کنید .

Extract files and run an

ترفند ۹: جلوگیری از دانلود در اینترنت اکسیلورر

حتما اگر شبکه دارید متوجه شدید که کاربران قصد دانلود کردن دارند و دور از چشم شما این کار رو می کنن برای جلوگیری از دانلود

این کارها رو انجام بدید

۱- نرمافزار regedit.exe را اجرا کنید.

۲- واُردُ مُسَير زير شدّه:

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi

on\Int ernetSetting\Zone\3

۳- روي دستور ۱۸۰۳ دوبار کليك کنيد و درون آن مقدار ۳ را وارد کنيد.

بعد از تایید این مقدار و بازکردن دوباره برنامه Internet Explorer، دیگر هیچ کاربري برروي آن کامپیوتر نميتواند از طریق Explorer فایلي را Download کند. براي بازگشت به حالت اولیه مقدار ۳ را پاك کرده و به دستور ۱۸۰۳ مقدار صفر را اضافه کنید.

ترفند ۱۰: تغییر چهره System properties

روی My Computer کلیک راست کنید و Properties را انتخاب کنید . در General tab شما اطلاعاتی در مورد سرعت CPU و Ram ونوع ویندوز و را می بینید . در این قسمت میخواهیم یک متن و یک عکس دلخواه به این پنجره اضافه کنیم .

برنامه Notepad را باز کنید و دستورات زیر را در آن وارد کرده و در ادرس زیر ذخیره کنید (البته فایل خود را باید با نام OEMINFO.INI ذخیره کنید) :

C:\windows\system32

اگر ویندوز شما در درایو دیگری نصب شده محل ذخیره در همان درایو باید صورت بگیرد .

دستورات به این صورت است :

[General]

Manufacturer =

Model =

[support Information]

line1 =

Line2 =

در قسمت Manufacturer نام شرکت ویا هرنام دیگری را بنویسید .

درقسمت Model مدل سیستم را بنویسید .

در Line 1, 2 متنهائی را که میخواهید در خط اول و دوم نوشته شود را مینویسید . که البته این خطوط تا هرچندتائی که شما میخواهید میتوانند باشند و محدود به خط اول و دوم نمی شوند.

برای قرار دادن تصویر شما باید تصویری را انتخاب کنید که از نظر اندازه متناسب با پنجره System Properties باشد . این تصویر را انتخاب کرده و با نام OEMLOGO.BMP در مسیر زیر ذخیره کنید :

C:\windows\system32

حالا پنجره System Properties را مشاهده کنید .

ترفند ۱۱: بستن Ctrl+Alt+Delete براي (XP,2000,NT)

تنظیمات زیر Task Maneger را غیر فعال میکند. روش اول:

به آ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ان را ایجاد کنید) یک مقدار جدید از نوع Binary value با نام DisableTaskMgr ایجاد کرده و مقدار ان را برابر ۲۰۰۰۰۰۰ قرار دهید.

روشِ دوم:

به و HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System با نام DisableTaskMgr ایجاد کنید و مقدار ان را برابر ۱ قرار دهید. برای فعال سـازی مجدد Task Maneger مقدار ان را برابر ۰ قرار دهید.

ترفند ۱۲:ایجاد علاقهمندی ها برای رجیستری

پس از یافتن یک کلید درRegistry که فکر میکنید در آینده نیز از آن استفاده خواهید کرد , این کلید را به عنوان یک کلید Favorite ذخیره سازید تا بتوانید به آن دسترسی سریع داشته باشید . کلید را انتخاب کنید , گزینه Add to Favorite را از منوی Favorite برگزینید و سپس میانبر Favarite را نامگذاری کنید . جهت فعال سازی این کلید در آینده کلید را از منوی Favorite برگزینید.

ترفند ۱۳ :قطع بلند گوی داخل کیس

ادرس زیر را پیدا کنید :

Hkey-current-user\controlpanel\sound

یک مقدار از نوعstring با نام Beep ایجاد کرده و انرا برابر No قرار دهید تا صدای بلندگوی داخل کیس شما قطع شود .

ترفند ۱۴ : جلوگیری از تغییر پسورد کاربر

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Policies\System] یك مقدار عددي (DWORD) به نام NoSecCPL بسازید و به آن مقدار ۱ دهید.

ترفند ۱۵: برداشتن علامت فلش از كنار ميانير

به ۲ زیر کلید زیر بروید: [HKEY_CLASSES_ROOT\Inkfile] [HKEY_CLASSES_ROOT\piffile] و مقدار IsShortcut را حذف کنید.

از بین بردن Shortcut To از جلوي میانبرها:

هر وقت میانبري در صفحه رو میزي (Desktop) مي سازید یا کپي مي کنید به صورت خود کار یک پیشوند Shortcut To دنبال آن مي آید . براي غیر فعال کردن این مزاحم وارد رجیستري شوید ؛ سپس کلید زیر را پیدا کنید : HKEY_CURRENT_USER - Software- Microsoft- Windows- CurrentVersion- Explorer

به محض این که به کلید Explorer رسیدید (- آن را کلیک نکنید) در قسمت راست رجیستري یک سري گزینه ها ظاهر مي شود ؛ روي گزینه Link دوبار کلیک کنید. پنجره اي باز مي شود ؛ مقدار آن را به : 00 00 00 00 تغییر دهید .

ترفند ۱۶ : پسورد قوی برای کامپیوتر

به جز یوز اکانت شما می توانید برا ی کامپیوترتون پسورد بزاردید برای این منظور ران رو باز کنین و تایپ کنید:syskey پنجره ای باز خواهد شد.از میان سه دکمه گزینه Update را کلیک کنید.در این قسمت می توانید پسوردی برای رایانه تان انتخاب کنید.در قسمت های زیرین هم می توانید تنظیمات دیگری انجام دهید مثلا کاری کنید که قفل با فلاپی مخصوصی باز بشه.قابل توجه است که اگر در موقع دادن پسورد سه بار اشتباه کنین کامپیوتر ری استارت می شود و اگر پسورد را یادتون رفت راهی برای ورود به ویندوز نخواهین داشت.

ترفند ۱۷: مخفی کردن ایکون های دسکتاپ

چنانچه مایل نباشید کسی برنامه های موجود در Desktop را با استفاده از آیکونها به اجرا در آورد ، می توانید از این ترفند استفاده کنید . برای انجام این کار ، مسیر زیر را در رجیستری پیدا کنید :

 $HKEY-current-USER \ Saftware \ Microsoft \ Windows \ Current \ Version \ Policies \ explorer \ Microsoft \ Windows \ Microsoft \ Windows \ Microsoft \ Windows \ Microsoft \$

حال با كليك سمت راست بر روي اكسپلورر ، گزينه ي زير را انتخاب مي كنيم :

NEW \ DWORDvalue

با بوجود آمدن آیکن جدید در سمت راست ، نام آن آیکن را به صورت زیر تعریف می کنیم : NODesktop حال با دوبار کلیك بر روی آیکون ، عدد ۱ را بجای صفر قرار می دهیم .

توجه : براي برگشتن به حالت قبل ، عدد ۱ را با صفر عوض كنيد .

ترفند ۱۸: برداشتن یسورد ویندوز اکس یی

یکي از مشکلات ویندوز xp راه نفوذ به آن در صورت فراموش کردن password مي باشد .همانطور که همه شما مي دانيد xp امکان جالب switch user را دارد که مي توان محيط را براي کار user هاي مختلف فراهم کرد .حالا اگر شما اين password را فراموش کنيد چاره چيست؟. در اين حالت چند راه نفوذ هست و آن اين است که در هنگام ظاهر شدن منوي کاربران در ابتدا ، دو بار کليدهايALT+CTRL+ DELETE را فشار دهيد سپس در قسمت نام کلمه administrator را تايپ کرده و قسمت password را خالي بگذاريد و Ok را بزنيد در اين حال وارد سيستم مي شويد.

حال اگر در هنگام نصب ویندوز Xp برایAdmin پسورد گذاشته باشند چه کار کنیم؟

براي اين كار هنگام بالا آمدن ويندوز كليد F8 را زده سپس بسته به نوع نياز خود بكي از گزينه هاي Safe Mode را انتخاب كنيد. بعد از وارد شدن به ويندوز در منو Start كليك كنيد سپس گزينه RUN را انتخاب كرده ودر جاي خالي عبارت Control userpasswords2 را تايپ كنيد.

پنجره باز شده داراي ۲ TAB به نام هايUsers & Advanced مي باشد. TAB User ساع User must enter a username and password to use this computer را انتخاب کرده و تيك گرينه:User must

با برداشتن تيك اين گزينه ديگر هنگام ورود به ويندوز از شما پسورد گرفته نمي شود.

حالا با استفاده از گزینه Add مي توان نام کاربري را به آن اضافه و با استفاده از گزینه Remove مي توان نام کاربري را حذف کرد همچنين با استفاده از گزينه Properties مي توان ميزان دسترسي كاربران به ويندوز را تعيين كرد.

ترفند ۱۹ : تغيير عنوان پنجره ها

مي توانيد عنوان پنجره هاي برنامه هايي مانند Outlook Express و Media Plater Windowsرا عوض كرده و آنها را با اسـامي دلخواه خودتان جايگزين كنيد. در اين قسمت روش عوض كردن عنوان پنجره Outlook Express و Media Plater را مي گويم. براي عوض كردن عنوان پنجره Outlook Express پس از اجراي برنامه Media Plater و Plater

HKEY-CURRENT-USER\Identities\{hex numbe Software\Microsoft\Outlook Express\5.0r

را باز کنید. سپس داخل این کلید متغییری به نام Window Title (بدون فاصله) و از نوع رشته اي درست کنید. مقدار اين متغیير هر چه که باشد از اين پس برنامه Outloot Express آن را بالاي پنجره خود نشان خواهد داد . براي برنامه Media Player كليد رجيستري مربوط عبارت است از:

HKEY-CURRENT-USER\ Software\Policies\Microsoft

داخل این کلید باید کلید دیگری به نام Windows Media Player وجود داشته باشد . اگر کلیدی به این اسم وجود نداشته باشد می توانید آن را ایجاد کنید. پس از ایجاد این کلید متغییری از نوع رشته ای به وجود آورده و اسم آن را هم Title Bar بگذارید. حال هر عبارتی را که بخواهید روی پنجره Media Player نشان داده شود بعنوان مقدار این متغییر رشته آی را ذکر کنید. پس از بستن برنامه RegEdit متوجه خواهید شد کهٔ Media Player عبارت موّرد نظر شما را در Title Bar خود نشان مّی دهد. البته بين Media Playerو ساير برنامه هاي ويندوز نظير IE و Oc در اين زمينه تفاوت كوچكي دارد بدين معني كه Player Media به جاي نمايش خود متن تعريف شده ، پيشوند:. Provided by را نيز به آن اضافه كرده و سپس متن حاصل شده را بعنوان تيتر پنجره نمايش مي دهد

ترفند ۲۰: دلایل خاموش شدن ویندوز

برای اینکه بتوانیم دلایل خاموش شدن ویندوز XP را ببینید باید مراحل زیر را دنبال کنید.

۱-وارد ریجستری در مسیر زیر شوید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability

ُ ۔در این مسیر متغیر REG_DWORD به نام ShutdownReasonUI وجود دارد . مقدار این متغیر را از صفر به یک تغییر دهید. حال اگر از منوک Start گزینه Shutdown را انتخاب کنید می بینیدِ که با پنجره همیشگی ویندوز روبرو نمی شوید و یک پنجره پیشرفته تر جِلوی شما هست.

حالا هر زمان کامپیوتر شما خاموش می شود بطور خودکار این گزارش ساخته می شود و می توانید از قسمت Event Viewer به تحلیل آنها بپردازید تا مشکل را پیدا

برای دیدن نتیجه گزارش باید:

الف) وارد Control Panel شده و آیکن Administrative Tools را انتخاب کنید

ب) سُپُس باید روی Event Viewer دابل کلیک نمایید .

ج) از این پنجره در قسمت راست گزینه system را انتخاب کنید

د) از منوک View باید گزینه گزینه آزینه از انتخاب کنید و عدد ۱۰۷۴ را در قسمت Event ID از پنجره Find Next تایپ و در نهایت Find Next را بزنید تا نتیجه جستجو را به شماره ۱۰۷۴ هدایت کنید

ه) با دابل کردن روی Event ID می توانید نتیجه گزارش را ببینید.

نکته: هر زمان خواستید پنجره Shut Down را به حالت عادی برگردانید باید متغیری را که در ریجستری به مقدار یک تغییر داده بودید به صفر برگردانید

ترفند ۲۱ : تعویض فایل های خراب

در ویندوز XP در RUN تایپ میکنید CMD و Enter را میزنید حالا در این قسمت تایپ کنید : sfc /scannow و بعد Enter را بزنید. در این لحظه از شما درخواست میشود که CD ویندوز XP را درون درایو قرار دهید و بعد دکمه Retry را فشار دهید. بعد برنامه تمام فایلهای سیستمی شما را چک میکند و به طور اتوماتیک فایلهای معیوب را

ترفند ۲۲ :قرار دادن عکس در زمینه Toolbar

در هر پنجره ای از ویندوز که دارای Toolbar استاندارد باشد، به کمک این دستور می توان پنجره ویندوز را از یکنواختی بیرون آورد و عکس دلخواه پس زمینه را انتخاب

تصویر مورد نظر باید دارای پسوند bmp و یا gif باشد . برای برداشتن عکس و برگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید .

مسير : HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

نوع : String Value

BackBitmapShell : دستور مقدار : مسیر عکس مورد نظر را تایپ کنید .

بعد از Restart نتیجه را مشاهده میکنید

ترفند ۲۳: چگونه فایلی را که حذف نمی شود پاک کنیم؟

اگر در هنگام حذف کردن یک فایل با هر پیغام خطایی مواجه شدید (مثلا : این فایل در حالت اجرا است و نمیتوان آن را پاک کرد) فقط کافی است کلید های Ctrl+Alt+Del را زده و بعد وارد زبانه Processes شده و در لیست زیر آن برنامه EXPLORER.EXE را از طریق زدن دکمه Processes بندید. بعد میتوانید به راحتی فایل مورد نظر را پاک کنید.

توجه : برای اجرای مجدد برنامه EXPLORER.EXE باید مجددا کلیدهای Ctrl+Alt+Del را زده و این بار از منوی File گزینه New Task (Run...) را کلیک کرده و در پنجره Create New Task عبارت EXPLORER.EXE را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید

ترفند ۲۴ :حذف و یا اضافه کردن گرینه به منوی Send To

در راست کلیک ها منوی به نام Send To وجود دارد که میتوان با کمک گزینه های داخل این منو فایلها ، برنامه ها و پوشـه ها را به درایو A و MyComputer و غیره منتقل کرد که در واقع همان عملیات کپی کردن را انجام میدهد .

بدین منظُورَ جَهَت حذف این منو واَرد مُسیرَ زیر شُده بر روی دستور Default دو بار کلیک کنید . با ظاهر شدن پنجره مربوطه، یک خط تیره به ابتدای کد کلاس Send To اضافه کنید و دکمه تایید را فشار دهید . با تایید این مقدار، منو Send To از کلیه راست کلیک ها حذف خواهد شد . HKEY_Classes_Root\AllFileSystemObjects\Shellex\Contextmenuhandlers\send to

برای اینکه بتوان یک گزینه جدید به این منو اضافه کرد واُرد پوشـه SendTo در پوشـه ای که ویندوز در آن نصب شـده رفته و Shortcut مربوط به پارتیشـن D را در این قسـمت قرار دهید .

ترفند ۲۵ : جلوگیری برای پاک شدن چاپگر

برای جلوگیری از پاک شدن چاپگرها از تنظیمات زیر استفاده کنید این تکنیک برای سرپرستان و مدیران شبکه مفید واقع میشود از طریق ران رجیستری را باز کنید و به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Micorosft\Windows\Policies\Explorer

داده ای از نوع DWORD با عنوان NoDeletePrinter ایجاد کنید و مقدار آن را یک قرار دهید .

ترفند ۲۶ : چگونه درایو ها را خودکار Defrag کنیم؟

معمولا سطح هاردديسك به قسمت هاي مختلفي تقسيم مي شود و هر بخش ويژه ي اطاعات خاصي كه بايد در جاي خود باشند تا سيستم به خوبي و با سرعت كار كند. هرگاه برنامه اي را نصب و يا فايلي را كپي مي كنيد، در جايي قرار مي گيرند. وقتي كه بعد از مدتي آنها را پاك مي كنيد، جاي آنها خالي مانده و در نتيجه ساختار هاردديسك و درايوها به طور نامنظم و به هم ريخته شده و باعث كاهش كارايي و سرعت دستگاه مي شود. به همين دليل بايد هرازچند گاهي با استفاده از فرمان Defrag در Systemtools به اين وضعيت سامان بخشيد. براي اين كه اين كار را راحت تر انجام دهيم، يك فايل جديد به نام context_defrag.inf در والا Notepad در ورجه داشته باشيد هنگام ذخيره كردن فايل گزينه All Files كنيد نه (توجه داشته باشيد هنگام ذخيره كردن فايل گزينه All Files كنيد نه (توجه داشته باشيد هنگام ذخيره كردن فايل گزينه All Files كنيد نه Text Documents)

HKCR ,Drive\Shell\Defrag\command "EFRAG.EXE%1""

سپس راست كليك كرده دكمه Install را انتخاب كنيد. اين كار يك منوي جديد در XP اضافه مي كند كه توسط آن مي توانيد به طور خودكار درايوها را Defrag كنيد. به اين صورت كه در پنجره ي My Computer روي درايو مورد نظر كليك كرده و گزينه Defrag را انتخاب كنيد. پنجره اي ظاهر خواهد شد و درايو Defrag مي شود. وقتي كه اين كار به پايان رسيد پنجره بسته مي شود.

اگر بخواهید این قابلیت را حذف کنید، از منوی Start، گزینه Run را اجرا کرده و regedit.exe را تایپ کنید. به آدرس HkEY-CLASSES-ROOT\Drives\Shell رفته و پوشه ی Defrag را پاك كرده و Regedit را ببندید.

ترفند ۲۷ :تبدیل کامپیوتر به ویندوز سخنگو

ابتدا به control panel می رویم و گزینه sound and audio devices را انتخاب می کنیم سپس از میان گزینه های موجود گزینه sound را انتخاب می کنیم درپایین این پنجره گزینه شامل صداهای پیشفرض ویندوز است که هنگام رخ دادن پنجره گزینه هایی وجود دارند که درمیان آنها گزینه ای با نام program events به چشم می خورد این گزینه شامل صداهای پیشفرض ویندوز است که هنگام رخ دادن انواع اتفاقات در ویندوز شنیده می شوند مثلا صدای خالی شدن سطل آشغال یا صدای بازوبسته شدن پنجره ها یا شروع یا خروج از ویندوز شما می توانید صدای مورد علاقه خود را جایگزین کنید پیشنهاد می کنیم علاقه خود را جایگزین کنید پیشنهاد می کنیم از صدای خودتان استفاده کنید.

ترفند ۲۸ : روشن کردن کامپیوتر در زمان دلخواه

روشن كردن كامپيوتر در زمان دلخواه : وارد محيط setup شويد. بعد بدنبال گزينه Power Management Setup بگرديد. حالا گزينه PWron/Resume by alarm را پيدا كنيد . گزينه فوق را زا حالت غير فعال به فعال تغيير دهيد . حالا گزينه date alarm در زير فعال شده و مي توانيد تاريخ خود را ثبت كنيد. زمان را مي توانيد با گزينه Time alarm ثبت نماييد . با فشردن كليد F10 و ذخيره اطلاعات و تغييرات كامپيوتر خود را خاموش كنيد و فقط سيم برق كامپيوتر

ترفند ۲۹: ساخت دیسکت بوتیبل

ساخت دیسکت Bootable

ویندوز XP : ابتدا روی درایو A کلیک راست می کنیم و گزینه Format… را انتخاب می کنیم سپس گزینه create an ms dos start up disk را تیک می زنیم و در آخر روی دکمه Start کلیک می کنیم.

نکته: دیسکتی که از طریق ویندوز xp می سازیم دارای دستورات خارجی کمتری می باشد.

ویندوز ۹۸ : ابتدا وارد ٔ control panel شده و add/remove program را انتخاب مَی کنیم ، سپس سربرگ start up را فعال کرده و دیسکت را درون کامپیوتر می گذاریم و کلید Create را می زنیم.

نکته: دیسکت ً را ابتداً Full format کنید و سپس روی درایو A در my computer راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید و دقت کنید اگر بعد از فرمت کردن باز هم حجمی از دیسکت اشغال شده دیسکت شما دارای بدسکتور می باشد و بهتر است آن را چندین بار پشت سر هم فرمت کنید تا شاید بد سکتور رفع شود. نکته : ممکن است ویندوز سی دی ویندوز را بخواهد ، پس سی دی ویندوز ۹۸ را تهیه کنید.

نکته: برای اینکه بعضی از دستورات خارجی داس را که به صورت فایل می باشند را در دیسکت راه انداز قرار دهید لازم است به شاخه ویندوز رفته و سپس وارد شاخه Command شوید و هر دستوری را که می خواهید اجرا کنید را درون دیسکت Bootable کپی کنید. این دستورات {دستورات خارجی} شامل format , xcopy و ... می شود

ترفند ۳۰ :ورود به برنامه OutLook بدون ۳۰ :ورود به برنامه

اگر میخواهید هنگام ورود به برنامه OutLook برنامه MSN Messenger اجرا نشود:

ابتدا در رجیستری به شاخه زیر مراجه کنید :

HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express

يك متغير ايجاد كنيد به نام Hide Messenger از نوع REG_DWORD حال مقدار عددي ٢ را به آن بدهيد .

ترفند ۳۱ : داشتن آیکون Control Panel را در My Computer

براي اين كار My Computer را باز كنيد و مراحل زير را انجام دهيد:

۱- به منوي Tools رفته.

۲- گزینه Folder Options را انتخاب کنید.

۳- به برگه View بروید.

۴- در لیست Advanced Setting به دنبال گزینه Show Control Panel in My Computer بگردید(از پایین چهارمیی).

۵- آن را با زدن تیك كنار آن فعال سازید و OK را كلیك كنید.

ترفند ۳۲:جستجوی سریعتر

در ویندوز XP برای جستجو با حذف انیمیشن سگ و سوالهای گوناگون قبل از جستجو میتوان سرعت دسترسی و جستجو را کمی بیشتر کرد برای اینکاربه منوی Start ،فته

و Search را انتخاب کنید تا پنجره جستجو باز شود. در ستون مخصوص جستجو گزینه Change Preferences را کلیك کنید. براي محو شدن سگ گزینه ي اول را یعنی Without an animated screen character را کلیك کنید. همچنین براي راحتشدن از مراحل خسته کننده دوباره Change Preferences را کلیك کنید و در مرحله بعدي Change files and folders search behavior را کلیك کرده و پس از آن گزینه دومیعني Advanced را انتخاب کنید.

ترفند ۳۳ :خارج ساختن سریع برنامه ها از حافظه

زماني که کلیدهاي ctrl+alt+delete را براي خارج ساختن یک برنامه خاطي فشار دهید و یا زماني که مي خواهید از ویندوز خارج شوید و ویندوز مي خواهد یک برنامه خاطي را از حافظه خارج کند ویندوز یک پیغام را به برنامه خاطي مي فرستد و ۲۰ ثانيه صبر میکند تا برنامه جواب دهد و در صورتي که جوابي دریافت نکند برنامه را از حافظه خارج مي سازد براي اينکه اين زمان انتظار را تغيير دهيم تا ويندوز زودتر برنامه هاي خاطي را از حافظه خارج کند در رجيسري ويندوز در کليد

[hkey_current_user\default\control panel\desktop] یک مقدار رشته ای بنام waittokillapp timeout مشاهده خواهید کرد که حاویِ زمان ۲۰۰۰۰ میلیِ ثانیه ۲۰ ثانیه است این مقدار را به یک زمان مناسب تغییر دهید فراموش نکنید که مقدار وارد شده بر حسب میلیِ ثانیه است.

ترفند۳۴: ذخيره كردن فايل با يسوند دلخواه

اگر بخواهید در ویندوز فایلي را با پسوند بخصوصي ذخیره کنید برنامه هاي ویندوز بطوري خودکار پسوند مربوط به نوع فایل را به آن اضافه مي کنند (براي مثال Number1.c.txt بصورت Number1.c.txt) ذخیره مي شود. براي جلوگيري از اين امر بايد نام فايل را مانند "Number1.c.txt" در داخل دو quotation mark قرار دهيد.

ترفند ۳۵ :وارد شدن سریع به Properties مای کامپیوتر

براي تغيير تنظيمات ضروري کامپيوتر بايد به قسمت System در Control Panel برويد. براي مراجعه سريع به آن ميتوانيد با کليد راست موس روي My Computer کليک کرده و Properties را انتخاب کنيد و يا کليد ويندوز را نگهداشته و کليد Pause/Break را فشار دهيد

ترفند ۳۶ : چگونه میتوان کل کاراکترها (نویسه ها) یک فونت مثلا Tahoma را دید

در ویندوزXP برنامه Character Map یا Character مکان دیدن مجموعه کاراکترها (character sets) داس، ویندور و یونیکد هر فونت دلخواه مثلا Tahoma را فراهم میکند.برای اجرا کافی است که بدین طریق عمل کنید :Start->Run->Charmap میکند.برای اجرا کافی است که بدین طریق عمل کنید :Start->Run->Charmap

پس از اینکه پنجره Character Map باز شـد از منوی پایین آمدنی Font فونتی را که میخواهیم انتخاب میکنیم.

ترفند ٣٧: انتخاب ويندوز

اگر شما دارای یک ویندوز ۹۸ ویک ویندوز اکسپی هستید ودوست دارید اول ویندوز ۹۸بالا بیاید یا بجای WINDOWS="Microsoft Windows XP یک اسم در زمان ۳۰ ثانیه که برای انتخاب دارید به نمایش در میآید روی My Computer راست کلیک کنید و Properties را تیک بزنید حال به tab Advanced بروید و آن را باز کنید و settings پایین را باز کنید اکنون به قسمت مربوطه رسیدیم که Startup Recovery Settings نام دارد درپنجره بالا که آبی رنگ است.ویندوز کنونی است که اکنون با آن بالا میآیید پنجره آبی را پایین بیاورید حال هر ویندوزی را که مایلید اول بالا بیآید روی آن کلیک کنیدحال اگر بخواهیم با نام دیگری بالا بیاید درقسمت System startup در زیر پنجره آبی Edit را باز کنید

> [boot loader] timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

"C:\="Microsoft Windows 98 multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect

مثال زیر برای اینکه با فامیلی خودتان بالا بیاید

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)windows Name

C:\="Microsoft Windows 98"Name

بجای حروفی که با قرمز مشخص شده هر اسمی را که دوست دارید بنویسید.

ترفند ۳۸ : تغییر مدت زمان مشاهده لیست منوها در Startup

این تنظیمات به شما امکان می دهد تا تنظیمات پیش فرض Startup List را که در۳۰ ثانیه می باشد را تغییر دهید . ویژگی فقط خواندنی فایل BOOT.INI را غیر فعال کنید . این فایل در پوشه ویندوز قرار دارد . آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید . در قسمت [boot loader] مقدار گزینه '=timeout' را برابر مقادیر زیرقرار دهید : مدت زمان را بین ۱ تا ۹۹۹ ثانیه در نظر بگیرید . برای آنکه ویندوز فورا بوت شود مقدار آن را برابر '۰' قرار دهید برای آنکه سیستم تا زمانی که شما تعیین نکرده اید در همان وضعیت منو باقی بماند مقدار را برابر '۱-' قرار دهید و یکبار ریستات بکنید.

ترفند ۳۹ :فعال کردن Clear Virtual Memory در Windows XP

به قسمت Administrative Tools در Control Panel بروید.حال به قسمتLocal Security Policy بروید. در پنجره ي سمت چپ وارد Local Policies شده و در سمت راست قسمت Security Options را باز كنيد. پس از آنگزينه Shutdown: Clear Virtual Memory Pagefile: را باز كنيد در پنجره ي باز شده enabled را انتخاب كرده ko دهيد و خارج شويد .

ترفند ۴۰ : آشنایی با کلید WinKey

اغلب افراد از کارایي کلید ویندوز روی کیبرد بي خبر بوده و از امکانات آن استفاده نمي کنند.

WinKey = باز کردن منوی Start

Windows Explorer را باز مي كند. = WK+E

WK+D = باز کردن منوي Desktop يا بزرگ يا کوچك کردن تمام پنجره هاي باز.

WK+F = برنامه Search را باز مي كند.

-WK+L درّ صورتي که PowerToys در سیستم نصب شده باشد، صفحه ي Welcome Screen را نمايش مي دهد و يا در ويندوز XP بين کاربران سوئيچ مي کند.

ترفند ۴۱: بعضی از برنامه های مخفی که در ویندوز هستند

در داخل سیستم عامل ویندوز برنامه هایی هستند که زیاد معرفی نشده اند . اغلب نمی دانیم که اصلا چنین برنامه هایی در گاهی می توانند بسیار هم مفید باشند . این برنامه ها معمولا در منوهای ویندوز وجود ندارند و جلوی چشم نیستند . در ادامه دو نمونه از این نوع برنامه ها را که در ویندوز XP وجود دارند معرفی میکنم .

WinChat : برنامه ای که به کمک آن می توانید در شبکه های مبتنی بر ویندوز با دیگر کامپیوترهای موجود در شبکه ارتباط برقرار کنید . کافیست تا در پنجره RUN از منوی Start کلمه WinChat را تایپ نموده و کلید Enter را بزنید تا برنامه اجرا شود . سپس با کلید Dial کامپیوتر مورد نظر در شبکه را انتخاب کنید . در این صورت پیامی برای آن شخص به صورت دعوت فرستاده می شود و در صورت قبول شدن دعوت شما می توانید باهم چت کنید .

IEXPRESS : برنامه اک برای درست کردن Setup اَز بَرنامه هَای نوَسته شده توسط شما و یا فشرده کُردن فایلها می باشد . این برنامه به صورت Wizard طراحی شده است و شما به راحتی می توانید با برنامه کار کنید . در ضمن از این برنامه می توانید برای فشرده کردن فایلها و انتقال آنها به کامپیوترهای دیگر هم استفاده کنید . این برنامه همه فایلها را فشرده کرده و فایل اجرایی تحویل شما می دهد و این فایل اجرایی فشرده شده می تواند روی تمامی کامپیوترها باز شود . برای اجرای این برنامه کافیست تا در پنجره RUN از منوی Start کلمه IEXPRESS را تایپ نموده و کلید Enter را بزنید تا برنامه اجرا شود .

ترفند DMA:۴۲ دسترسی سریع به حافظه

با اين كاري كه شما انجام خواهيد داد در واقع CPU زمان بيكاري "Idel" بيشتري خواهد

داشت بعلاوه سرعت سيستمتون كمي بيشتر خواهد شد.

ابتدا روي My Computer راست كليك كرده

سپس تب Hardware آنگاه Device Manager از پنجره باز شّده قسمت Hardware سپس تب

علامت + را بزنید که خود آن شامل زیر مجموعه میباشد .

Primery IDE Channel

Secondary IDE Channel

SiS PCI IDE Controller

روي هر كدام راست كليك كرده و Properties بگيريدتب Advance setting و بعد قسمت Device 1و انگاه قسمت Properties رسيستم شما از ًاين امكان پشتيباني كند بايد روي اين Mode قرارش دهيد DMÁ if Availableكه در xp اين گزينه معمولا در حالت انتخاب ميباشـد.

ترفند ۴۳ :فعال کردن ویژگی Clear Type

يك فضاي خالي از Desktop را كليك كرده و گزينه Properties را انتخاب كنيد.

در كادر تبادلي ظاهر شده گزينه Appearance و سپس گزينه Effects را كليك كنيد. عبارت Use The following Method to Smooth edges of screen font افعال كنيد.

در كادر پايين افتادني كه به وجود مي آيد كادر Clear Type را انتخاب كنيد.

به این ترتیب شما از تایپ واضحتری برخوردار خواهید بود...

ترفند ۴۴ : اندازه ی و احد انتقال حداکثر را افز ایش دهید

با تنظیم بهینه ی واحد انتقال حداکثر میتوانید سرعت و کیفیت شبکه ی خود، مخصوصا متصل شدن به اینترنت از طریق مودم را افزایش دهید (واحد انتقال حداکثر اندازه ی پاکتی را تعیین میسازد که میتواند در هر بار از طریق شبکه انتقال یابد). رجیستری خود را باز کرده و این کلید را در آن بیابید:

HKEY_LOCAL_MACHINES\System\CurenntControlSet\Servieces\tcpip\Parameters

یک مفدار جدید جدید از نوع DWORD و به نام MTU بسازید و اندازه ی بهینه ی مورد نظرتان را برای آن تعیین کنید. برای اتصالات متکی به مودم که دارای پهنای باند ضعیفی هستند، بهترین اندازه برای واحد انتقال حداکثر ۵۷۶ در مبنای هگزا یا ۱۳۹۸ در مبنای دسیمال است.

ترفند ۴۵ : از ستون Favorites ، نسخه BackUp تهیه کنید

هنگام عوض کردن ویندوز و نصب یك ویندوز جدید، لیست سایت هاي مورد علاقه 🛚 در ستون Favorites از بین مي رود. در این ترفند قصد دارم، چگونگي BackUp گرفتن از آدرس ها و اطلاعات موجود در این ستون را آموزش دهم.

بر عربی کے واقعات تو ہو کر بیورٹن کینید و از منوی File ، گزینه Import and Export ... را انتخاب کنید سپس بر روی Next کلیك کنید و از لیست موجود Export ... را انتخاب کنید سپس بر روی Next کلیك کنید و از لیست موجود Finish ... را انتخاب کرده و بر روی Next کلیك کنید. پس از مشاهده لیست آدرس سایت ها و تعیین محلی برای ذخیره شدن فایل BackUp ، بر روی Finish کلیك کنید. كار تمام اسَّت! هم اكنّون شَمَا اً ز منوي Favorites خود يك نسخه پشتيبان در اختيار داريد.

براَي استفاده از این نسخه پشتیبان در یك ویندوز جدیّد، در برنامه Internet Explore از منوی Internet Explore ... را انتخاب و سپس از لیست موجود BackUp را انتخاب كرده و بر روی Next كنید و كار را به پایان برسانید. شما همچین Import Favorites را انتخاب كرده و بر روی Next كنید و كار را به پایان برسانید. شما همچین مي توانيد اين نسخه بك آپ را كه يك فايل HTML است به كامپيوتر ديگري برده و در آنجا Import كنيد.

ترفند ۴۶ : قفل کردن اندازه و موقعیت نوار ابزار ویندوز XP

اگر مي خواهيد كسـي نتواند اندازه و موقعيت نوار ابزار شـما را تغيير دهد از منوي RAN ريجستري را باز كنيد . سپس مسـير زير را دنبال كنيد : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft]

[Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\

حال یك كلید ازنوع DWORD Value بسازیدو نام آنرا TaskbarSizeMove

بگذارید .حالا اگر مقدار این کلید را صفر قرار دهید نوار ابزار قفل و اگر ۱ قرار دهید نوار ابزارآزاد خواهد شد . سیستم را دوباره بوت کنید .

ترفند ۴۷ : پنهان کردن شاخه طوری که هیچکس غیر از خودتان نتواند آن را پیدا کند

اگر نمي خواهيد پوشـه هاي مخفيتان را كسـي به حالت غير مخفي برگرداند و آنها را ببيند

با ترفند زير مي توانيد گزينه Show all files را در Folder option عملاً غير فعال سازيد . بطوريكه به شكل خودكار از اين حالت خارج شود . ابتدا از منوي start گزينه run را انتخاب كرده و regedit را تايپ كرده و ok را كليك كنيد تا برنامه رجيستري اجرا شود.حال در پنجره باز شده دكمه f3 را بزنيد. سپس کلمّه showall را وارد کرده و دکمه find next را کلیك کنید(از قَسمتَ پایین این پنجره گزینهٔ keys فعال باشدَ.) تا کلید مورد نظر در پانل چپ ظاهر شُود.در این حالْت از پانل راست روي گزينه checkedvalue دابل كليك كنيد و مقدار آن را از ۱ به صفر تغيير داده از رجيستري خارج شويد. حال my computer را باز كرده و از منوي tools گزینه Golder options را انتخاب کنید.به سربرگ view رفته و در قسمت kidden files and folders گزینه folder options را انتخاب کنید.به سربرگ view و در قسمت bolders گزینه folder options را به ۱ برگردانید. نهایت ok را بزنید.از این پس هرگاه بخواهید فایلهای مخفی را آشکار کنید موفق نخواهید شد مگر اینکه دوباره ارزش پوشه

ترفند ۴۸ :عوض کردن پیش فرض در بوت شدن ویندوزها

بعد از نصب xp بر روي هر ويندوز ديگر ويندوز xpب عنوان پيش فرض در حالت انتخاب قرار خواهد گرفت براي عوض كردن اين پيش فرض راهای مختلفی وجود دارد. راه سهلتر اينه كه روي My Computer راست كليك كرده آنگاه Properties بگيريد وبعد تب Advance را كليك كنيد و سپس قسمت Startup & Recovery كليد Startup & Recovery رانيد در پنجره باز شده در قسمت بالا شما هم ميتونيد زمان را براي شروع كار تغيير بدهيد و هم ويندوز پيش فرض را انتخاب كنيد

ترفند ۴۹ :نکته ایی جالب راجع به Screen Saver ویندوز ۹۸

روی دسکتاپ راست کلیک کنید و Properties را انتخاب کنید. در قسمت screen savers, گزینه TEXT۳ را انتخاب کنید. حالا وارد properties شده و در قسمت text تایپ کنید:"volcano" حالا دکمه preview رو کلیك کنید. تعجب نکنید! به جاي کلمه اي که تایپ کردید نام سازندگان این اسکرین سیور رو مشاهده خواهید کرد

ترفند ۵۰ :حذف امكان تغيير خصوصيات يوشه ها

در نوار منوي Windows Explorer در قسمت view > Folder Options مي توان خصوصيات پوشـه هاي ويندوز را تغيير داد . اين امكان گاهي اوقات براي ما مفيد و ضروري اسـت ؛ اما اگر نخواهيد كسـي تنظيمات پوشـه هاي شـما را به هم بريزد ، در رجيسـتري ويندوز در كليد :

HKEY _ USERS \ > DEFAULT \ software \ Microsoft \ Windows \ Current Version \ Policies \ Explorer

يك مقدار عددي (DWORD) به نام Nofolder Options بسازيد و به آن مقدار يك را بدهيد . بدين ترتيب ديگر راهي براي ورود به كادر محاوره هاي تنظيم پوشـه ها وجود نخواهد داشـت و حتي ميانبر Start - > settings>-folder Option ... نيز حذف خواهد شد .

ترفند ۵۱: مسدود کردن IE

احتمالا تاکنون با این مشکل روبرو شدهاید که برخی از سایتها یا برنامهها Home Page رو اشغال میکنند و از این طریق باعث مشکلات فراوانی میشوند. سرعت بارگذاری این صفحات هم بسیار کمه و باعث دردسرهای فراوانی میشه.اما یك دستکاری دوگانه در رجیستری راهحل Pc Magazine برای این مشکله. در کادر محاورهای Run تایپ کنید

Regedit

و به آدرس زیر برید :

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft \ Internet

Explorer \ Restrictions

حالا دنبال DWORDی بگردید که اسمش اینه: NoBrowseOptions و اگه نیست ایجادش کنید. روی اون دوبار کلیك کنید و مقدارش رو یك قرار بدید. حالا به این آدرس

برید :

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft \ Internet Explorer \ Control Panel

و نبال DWORDی بگردید که اسمش اینه : HomePage و اگه وجود نداشت ایجادش کنید. مقدارش رو هم یك بگذارید. اگر روزگ روزگاری خواستید از Internet Options و نبال AmePage و نبال التفاده کنید یا HomePage و تغییر بدید، در رجیستری مقادیر اون دوتا DWORDرو صفر کنید، البته موقتا. تا یادم نرفته، قبل از دستكاری در رجیستری، یك نسخه پشتیبان ازش تهیه کنید)

ترفند ۵۲: تغییر آیکونها

اگر شما هم از آيكن هاي تكراري فايل هاي ويندوز و فايل هاي برنامه هايي كه روي سيستم ها نصب هستند خسته شده باشيد طريقه عوض كردن اين آيكن ها را به شما ميگويم . پس از اين آموزش، شما مي توانيد از آيكن دلخواه و مورد علاقه خود براي فايل هاي برنامه هاي خود ويندوز و ديگر برنامه ها استفاده كنيد. بدين منظور بر روي My Computer دوبار كليك كنيد تا پنجره آن باز شود، حال در قسمت فوقاني پنجره، از منوي Tools ، گزينه Folder Options... را انتخاب كنيد. حال بر روي Tab دوم يعني File Types كليك كنيد تا محتويات اين قسمت در مقابل شما ظاهر شود.

سپس باید در قسمت Registered file types: به دنبال فرمت فایلي بگردید که مي خواهید آیکن آن را تغییر دهید. به عنوان مثال اگر مي خواهید آیکن فایل هاي Mp3 شما عوض شود، باید در این لیست فرمت Mp3 را پیدا کرده و یك بار بر روي آن کلیك کنید تا زمینه آن آبي شود. پس از آن که بر روي Mp3 مرد نظر یك بار کلیك کردید، در قسمت پایین بر روي Advanced کلیك کنید تا پنجره Edit File Type باز شود. حال در این قسمت بر روي Change Icon... کلیك کنید. در اینجا مي توانید یکي دیگر از آیکن هاي مربوط به این نوع فرمت فایل را (در صورت وجود) انتخاب کنید و یا اینکه با کلیك بر روي Browse... به دنبال آیکن دلخواه خود، در هاردتان بگردید و آن را انتخاب کنید. پس از انتخاب آیکن مورد علاقه بر روي تمام پنجره هاي باز شده تا کنون، Ok را بزنید. کار تمام است. از این پس آیکن دلخواه خود را بر روي آن فرمت فایل خواهید دید!

ترفند ۵۳ :جابجا نمودن پوشهی My Document

نگهداری پوشه» My Document در یك پارتیشن جداگانه (پارتیشني غیر از پارتیشني كه ویندوز در آن نصب است) شما را از دردسر فرمتبندی دوباره و یا احیانا از دستدادن اطلاعات موجود در آن نجات خواهد داد. برای این كار بر روی My Document راست كلیك كنید و گزینه Properties را انتخاب كنید. حال ...Move را زده و پارتیشن دلخواه را انتخاب كنید و با كلیك بر روی Make New Folder پوشهای با نام دلخواه بسازید و ok كنید. كار تمام است!

ترفند ۵۴ :اضافه کردن Copy to و Move to به راست کلیك موس

۱-ابتدا رجيستري ويندوز را باز مي كنيم

۲-به ترتیب وارد پوشه هاي HKEY-classes-root\Directory\Shellex مي شويم

۳-بر روّی پوشّهٔ ContextmenuHandlers راست کلیك کرده وسپس گزینّه Ñew و پس از آن گزینه Key را انتخواب کنید و اسم آنرا Copy to بگذارید

۴-در قسمت سمت راست بر روي (Default) دوبار کليك کرده و در قسمت Value data عبارت:

{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

را بنویسید

۵-وشه دیگری مطابق دستورالعمل ۴ بسازید ولی این بار نام آنرا Move to بگذارید و مانند قسمت قبل بر روی (Default) دوبار کلیك کرده و در قسمت Value data

{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

را بنویسید

ترفند ۵۵: پیغامی قبل از ورود به ویندوز

قبلا روش دیگری برای انجام این ترفند گفته شده این هم یه راهشاگر میخواهید هر بار که ویندوز شروع به کار میکند , پیغام هشدار , خوش آمد گویپ و ... را بدهد , به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]

و دو مقدار رشته اي به نامهاي LegalNoticeCaption وLegalNoticeCaption بسازيد.به LegalNoticeCaption نام كادر پيغام و به LegalNoticeText متني كه دوست داريد نمايش داده شود را بنويسيدز

ترفند ۵۶:اضافه کردن گزینه Empty Recycle Bin به راست

برای اینکار توسط برنامه notepad یک صفحه خالی باز کنید و متن زیر رو کپی کنید و با پسوند Reg فایل رو ذخیره کنید (مثلا فایل شما را با نام EmptyRecycle.reg ذخیره کنید)

Windows Registry Editor Version 5.00

[{HKEY_CLASSES_ROOT*\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E]

"Empty Recycle Bin"=@

[HKEY_CLASSES_ROOT*\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] "{FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E۶۴0}"=@

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] "{FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954Eff0}"=@

 $[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Empty\ Recycle\ Bin] \\ "\{FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E\F6A\}"=@$

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] "{FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954Ε۶τΔ}"=@

بعد این فایل رو اجرا کنید و سوالی که از شما پرسیده می شود را با yes جواب دهید کار تمام است

ترفند ۵۷: ایجاد یك كاربر جدید فقط با چند كلمه

با تایپ در خط فرمان Run مي توانید یك یوزر جدید در كمتر از ۵ ثانیه ایجاد كنید و دیگر نیازي به رفتن به كنترل پنل و ... نیست. دسـتور زیر را در كادر Run تایپ كنید این دسـتور كاربر را ایجاد مي كند

Net User Hassan 1234 /add

به همین سادگي . نام کاربري که من مثال زدم Hassan و پسوردش ۱۲۳۴ هستش.

حالا اگه مي خواييد گروهش رو هم مشخص كنيد دستور زير را تايپ كنيد.

Net User Localgroup Administartor Hassan /add

با این دستور کاربررا به گروه کابران Admin اضافه میکند. دنباله دستور بالا می تونید دامنه هم در شبکه تعریف کنید

Net user Hassan 1234 /add /sad1839

با اين دستور يوز Hassan رو در دامنه sad1839 تعريف كردم و با اين دستور مي تونيد يوزر رو پاك كنيد

ب این فسکور یور Net User Hassan 1234 /delete /sad1839

ترفند ۵۸ :تغییر عنوان مرورگر اینترنت

مرورگر Internet Explorer به طور پیش فرض داراي عنوان Microsoft Internet Explorer است. براي تغییر آن به زیر کلید زیر بروید_: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] و یك مقدار به نام Window Title بسازید و به آن هر عبارتي را كه دوست دارید , بدهید.

ترفند ۵۹ :نحوه ارتقای ویندوز ۹۸ بدون ثبت نام کردن در ماکروسافت

امکان ارتقای ویندوز از طریق اینترنت یکی از بهترین محسنات ویندوز ۹۸ است، منتها برای استفاده از این امکان لازم است اطلاعات شخصی خود را در سایت مایکروسافت به عنوان کاربر ویندوز وارد کرده و به نوعی ثبت نام نمایید. با این ترفند میتوانید مرحله ی ثبت نام را دور بزنید و از امکان ارتقای ویندوز به راحتی بهرمند شمید.

حیستری را باز کرده و این کلید را در آن پیدا کنید:

HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

یک مقدار جدید از نوع String و به نام RegDone بسازید و آن را مساوی ۱ کنید. بهتر است ببینید آیا کلید زیر نیز وجود دارد یا نه؟

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Welcome\RegWiz

اگر دیدید وجود ندارد، بهتر است خودتان آن را بسازید. به این ترتیب دفعه ی بعد که میخواهید ویندوز خود را از طریق اینترنت ارتقا دهید. لازم نیست که فرم ثبت نام را تکمیل کنید.

ترفند ، ۶: اجرای برنامه های تحت CD بدون نیاز به CD

این کار به شما این امکان رامیدهد برنامه هایی را که با clcdاجرا میشوند بدون نیاز بهclcdاجرا کنید.(به وسیله ی برنامه ی nero) ۱.نرو را نصب کنید.

start.۲ر باز کنید بعد به programsرفته وahead neroرا باز کنید وگزینه ی nero image driveرا اجرا ونصب کنید.

۳.کامپیوَتر راً restartکنید.

۴.حالا یک درایو cd-rمجازی دارید.

۵.cdمورد نظر خُودرا در cd-r قرار دهید. وبوسیله ی برنامه نرو از ان یک image بگیرید.

۶.بعد از تمام شدن لود بر روی image که گرفته اید راست کلیک کنید و گزینه ی image drive را کلیک کنید وبعد برنامه ی خودتان را بدون cdاجرا کنید. توجه داشته باشید که در درایو مجازی شما باید حتما cdکه از قبل image گرفته اید. باشد یعنی شماره ی ۶ را انجام داده باشید.

ترفند ۲۹:قطع کردن صدای مودم

وارد My Computer بشین و از منوی سمت چپ صفحه روی گزینه Change a setting یا Control panel کلیک کنید :

سَپس روی گزینه Network Connection کلیک کنید :

حالا روی کانکشنی که از قبل ساختید راست کلیک کنید و Properties رو بزنید:

از صفحه باز شده روی Configure کلیک کنید :

باًر دیگر صفحه ای باز می شود که دارای گزینه ای به اسم Enable modem speaker در سمت چپ پایین صفحه هستش که به صورت پیش فرض فعال هستش و شما با برداشتن این تیک از کنار این گزینه در واقع صدای مودم رو هنگام اتصال به شبکه قطع می کنید :

کار در این مرحله تمام است ، OK کنید و این بار بدون صدای Protocolهای مودم به شبکه وصل شوید

ترفند ۶۲: تغییر زمان در ScreenSaver

زماني اين ترفند اجرا مي شود كه ScreenSaver را به همراه كلمه رمز فعال كرده باشيد. براي اين كار مي توانيد روي محيط خالي دسكتاپ ، سمت راست موس را زده و بعد properties و بعد ScreenSaver را ببينيد. ترفند مذكور با هدف تغيير زمان فعال شدن اسكرين روي دسكتاپ است و به وسيله آن مي توانيد زمان دلخواه خود را به سيستم تحميل كنيد. (اين ترفند روي سيستم عامل هاي NT و ۲۰۰۰ و xr اجرا مي شود). براي اين كار بايد يك پوشه به ارزش Dword بسازيد. براي ساختنش نيز بايد به داخل زيرشاخه مورد نظر برويد. ابتدا رجيستري ويندوز را با تايپ Regedit درون منوي Run روي استارت بالا بياوريد. سپس : HKEY - LOCAL - MACHINE/Software/Microsoft/Windows NT/Currentversion/winlogon

در این مرحله ، در محیط روبه روي زیرشاخه winlogon سمت راست موس را زده و New و بعد Dword را انتخاب کنید. با این کار مي توانید براي پوشـه جدید اسـم گذاري کنید. نام آن Screen Saver Grace Priodl بگذارید. (حروف P GG S / با حروف درشـت تایپ شـود). حالا ارزش داخل آن میزان زماني اسـت که مي خواهید اسـکرین شـما فعال شـود. ۲ مي توانید بگذارید یا ۱۴۷ یا ۴۸۳ یا... سـپس ۵k کرده و سـیسـتم را یك بار خاموش و روشـن کنید تا تغییرات مورد تایید ماشـین قرار گیرد.

ترفند ۶۳:گزارشهای مربوط به برنامه ها در ویندوز

ويندوز اكس پي حافظه فوق العاده اي دارد. تمام گزارشهاي مربوط به برنامه هاي گوناگون ، اطلاعات امنيتي، و اتفاق هايي كه بر سر ويندوز آمده است، بي سرو صدا در گوشه اي از ويندوز ثبت مي شود. اين بايگاني، به ويژه هنگامي كه سرگرم يافتن ايراد دستگاه خود هستيد، بسيار كارامد است و ميتوانيد در آن، اطلاعات بسيار مفيدي درباره دليل احتمالي ايراد ويندوز بيابيد.

همچنین تمام پیغامهای خطا و دلیل نمایشهای آنها را نیز میتوانید در این بایگانی مشاهده کنید. برای دسترسی به این بایگانی (که نام آن Event Log است) به کنترل پنل و سپس Administrative Tools بروید. سپس گزینه Event Viewer را انتخاب کنید.

ترفند ۶۴ :چه کنیم تا سرعت کار کامپیوتر را بیشتر کنیم؟

بايد چند ثانيه تا چند دقيقه صبر كنيد تا كامپيوتر آماده كار شود . البته ، اين مسئله نمي تواند براي اجراي ويندوز چندان مهم باشـد . ولي اگر بخواهيد مي توانيد سرعت اجراي كامپيوتر خود را بالا ببريد . برخي از اين روش ها سـبب مي شـود تا ويندوز نيز به صورت كارآمدتري اجرا شـود . ۱ : سخت افزار کامپیوتر شما پیش از شروع ویندوز از شما مهلت می خواهد . شما می توانید با تغییر برخی از تنظیمات برنامه Setup کامپیوتر این مدت را کاهش دهید . وارد برنامه شوید . هنگام Startup سیستم ، کلید Delete را بزنید .

به دنبال یك پیام بر روی صفحه مانیتور باشید ، یا كامپیوتر خود یا راهنمای مادربورد آن را بررسی كنید . تنظیماتی كه شما به دنبال آن ها هستید درون زیر مجموعه هايي گنجانده شده اند ، و شرايط هر تنظيم متفاوت است . صفحات را به منظور آگاهي از انتخاب ها و فرمان هاي جستجو بخوانيد .

Quick Power On Self-Test و Fast يا Enabled قرار دهيد تا از زمان تست هاي Start-up سخت افزاري و حافظه بكاهيد. . نقطه ضعف اين فرآيند : بدين ترتيب ممكن است مشكلات موجود در RAM يا مادربورد ناديده گرفته شود .

اگر فلّاپي شما درست كاًر مّي كند ، نيازي به تُست آن در هر بار بُوت سيستم نخواهد بود . آن را بر روي Disabled قرار دهيد . كانال هاي Primary & Secondary) خویش را بیابید . زماني که این انتخاب ها بر روي Auto تنظیم شود ، کامپيوتر شما در هر بار بوت کردن و براي شناسايي هر IDE وقفه خواهد داشت . بنابراين بهتر است براي هر كانال IDE بدون استفاده تنظيم None را انتخاب كنيد .

۲ : بررسي ويروس ها ، افزارهاي جاسوسي و تبليغات . گاهي اوقات در پنهان بودن برنامه هاي مخرب ، فرآيند Start-Up يا شروع بكار سيستم را كند مي سازد . با اسـکن ویروس ها این برنامه ها را مسدود کنید . اگر فاقد پوتیلیتی هاي ضد ویروسـې هسـتید ، در خطر زندگې مې کنید .

۳ :حذف برنامه هاي Start-Up غير ضروري . در ويندوز ۹۸ ، Me و XP ، شما مي توانيد برنامه هايي را كه در استارت آپ Loud مي شوند ، ببينيد .براي اين كار Run را از منوي Start اجرا كنيد و در فيلد آن msconfig را تايپ كنيد و Ok را بزنيد .

علامت هاي تيك موجود در سمت چپ پنجره Msconfig را برداريد تا از بر شدن آن ها جلوگيري كنيد . نام و مكان هر فايل به شما كمك مي كند تا آن را بشناسيد . توجه کنید که در ویندوز Msconfig ،XP داراي یك Services tab است که دیگر برنامه ها و مولفه هاي سیستم عامل را نشان مي دهد . مي توان علامت برخي را برداشت تا از بازشدن آن ها در Start-Up جلوگيزي كرد . بعضي براي ويندوز ضروري هستند . بنابراين مراقب باشيد همه را از حالت انتخاب خارج نكنيد .

۴ : تنظيم رجيستري . برنامه هايي مانند Registry Clean مي تواند سخت افزارها و نرم افزارهاي منسوج را جارو كند . هم چنين Regclean براي نسخه هاي قديمي ويندوز مناسّب استّ . براي XP برنامه هاي تجاري مانند Norton System Works شركت Symantec اين كار را انجام مي دهند .

۵: يکپارچه سازي هارد ديسك . هارد ديسك هميشه يك فايل را در يك جا ضبط نمي كند و هر جا كه فضاي خالي بيابد ، بخش هاي مختلف فايل را ذخيره مي كند . يكيارچه سازي هر يك از درايوها سبب مي شود تا فايل ها منسجم گردد و عملكرد شروع كار ويندوز بهبود يابد .

ترفند ۶۵:عدم اجرا و یا برداشتن MSN Messenger

اغلب کاربران ویندوز XP بعد از بالا آمدن ویندوز با این مشکل مواجه می شوند که آیکن برنامه MSN Messenger در کنار ساعت ظاهر می شود و یا اینکه این برنامه بطور خودکار اجرا می شود.

اگر به سراغ ریجستری بروید و از قسمت RUN فایل اجرایی را بردارید متوجه می شوید که این برنامه باز خودش رو در ریجستری ثبت می کند و باز هم این مشکل را خواهید داشت. پس این راه حلش نیست.

برای رفع اجرای خودکار این برنامه باید متن زیر را در notepad کپی نمایید و با نامی دلخواه ولی با پسوند eg اخیره نمایید و در نهایت اجرا نمایید.

REGEDIT4

[HKEY CURRENT USER\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client]

PreventRun"=dword:00000001"

PreventAutoRun"=dword:00000001"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\InstantMessaging] ForceDisableIM"=dword:00000001"

حال اگر بخواهید این برنامه را uninstall نمایید دو راه حل دارید:

راه حل اول:

اًز منوی start گزینه run را اجرا کرده و دستور زیر را تایپ کنید و در نهایت ok را کلیک نمایید. RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %SystemRoot%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

راه حل دوم:

ر control Panel باید روی Add or Remove Program رفته و از این پنجره باید add/remove Windows Components را انتخاب کنید و از پنجره ای که ظاهر می شود باید علامت تیک را از کنار Windows Messnger بردارید.

ترفند ۴۶: چگونه ویروس بلاستر بسازیم؟

می دونم که خیلی هاتون دوست دارین دیگران رو اذیت کنید.خوب اماده شید.میخوام طرز ساخت ویروس بلاستر رو بگم.اصلا سخت نیست اما برای کامپیوتر های کافی نت حسابی حال می ده.خوب بریم سر اصل مطلب. این ویروس را به طرق مختلفی و با دستورات گوناگونی میتوان نوشت که در اینجا دو روش را مورد بررسی قرار میدهیم در ضمن لطفا اگر با این دستورات از قبل آشنایی ندارید حتما از Copy/Paste استفاده کنید .که در این فایل پی دی اف امکان پذیر نیست. روش اول/ با استفاده ارShortcut در جایي از دسکتاپ خود Right Click کنید و در بخش Mew گزینه Shortcut را انتخاب کنید و در بخش ظاهر شده یکی از دستورات زیر را وارد کنید:

shutdown -s -t xx -1

windir%system32shutdown.exe -s -t xx% -2

توضيح: بعد از اينكه Paste كرديد به جاي xx در دستورات بالا مدت زماني را بر حسب ثانيه قرار دهيد تا كامپيوتر پس از آن زمان خاموش شود. سپس Next را بزنيد و براي فايل خود يك نام برگزينيد و كار تمام است!!.

روش دوم/ به کمكNotepad نت پد را باز کنید و باز هم یکی از دو دستور بالا را در آن Paste کنید و حالا فایل خود را با پسوند bat یعنی با نامی مثل shutdown.bat سیو كَنيدفكر ميكنم تا به حال بايد متوجه شده باشيد كه bat مخفف BatchFile است. براي پادزهر درست كردن براي اين ويروس هم ميتوانيد از دستور زير استفاده كنيد: shutdown -a

و همه مراحل قبل را انجام دهید. این دستور هم از هر دو راه فوق قابل اجرا است. دید اصلا سخت نبود.حالا پادزهرش رو هم همینجا میگم.اگر ویروس وارد کامپیوتر شما شده و داره شمارش معکوس میکنه وارد RUN بشید و تایپ کنید : Shutdown -a حالا Enter رو فشار بدید می بینید پنجره ای که مشغول شمارش معکوس بود بسته شد

و حالا شما میتونید با خیال راحت دنبال انتي ویروس بگردید و از شرش خلاص شید.حال کردین؟؟؟؟؟؟؟

ترفند ۶۷: چگونه رجیستری را ببندیم ؟

این کار توسط برنامه Group Policy امکان پذیر است . برای اجرای این برنامه گزینه Run از منوی Start را انتخاب کنید . حال در آن Gpedit.msc را تایپ کرده و Ok کنید . در پنجره ظاهر شده مسیر زیر را دنبال کنید :

user configuration \ administrative templates \ system

حال در سمت راست روی گزینه prevent access to registry editing tools دابل کلیك کنید و در پنجره ای که باز می شود گزینه Enable را فعال کرده و Ok کنید . دیگر نیازی به Gpedit.msc نیست آنرا ببندید . حال در Run برنامه RegEdit را اجرا کنید . با پیغامی مبنی بر بسته بودن رجیستری مواجه میشوید. برای آنکه بتوانید رجیستری را اجرا کنید مسیر گفته شده را دنبال کرده و این بار به جای Enable گزینه DotConfigured را برگزینید .

ترفند ۴۸ : جستجو حرفه ای در ویندوز XP

وقتی شما از منوک Start روی Search جهت جستجوی فایلها و پوشه ها کلیک می کنید می توانید از More Advanced Option ویندوز XP جهت انتخاب یکی از موارد زیر اقدام کنید:

> Search System Folders Search hidden files and folders Search subfolders Case sensitive Search tape backup

شما می توانید یکی از تنظیمات را بعنوان پیش فرض قرار دهید .و دیگه زحمت کلیکهای اضافی را بردارید. این کار از طریق ریجستری انجام می شود: ۱-وارد ریجستری بشید

 $H_C_U \\ Software \\ Micosoft \\ Windows \\ current \\ Version \\ Explorer$

۲-متغیرهای زیر به GUI سیستم شما بستگی دارند. این متغیرها Reg_dword هستند. اگر مقدار این متغیرها را به ۱ تغییر دهید انتخاب می شوند و اگر مقدار ۰ داشته باشند انتخاب نمی شوند. با تنظیم مقدار این متغیرها Search خودتون رو حرفه ای کنید.

SearchSystemDirs SearchHidden IncludeSubFolders Case sensitive SearchShowFiles

ترفند ۶۹ : افزایش سرعت End Task

بسياري از ما در هنگام كار با ويندوز ناگهان به مشكل هنگ كردن برنامه ها برخورد كرديم. اين مشكل مواقعي پيش مي آيد كه برنامه نتواند فايلهاي سيستمي خود را به درستي بارگذاري كند و ... در اين هنگام ما به سرعت كليدهاي تركيبي Ctrl+Alt+Del را زده و از صفحه Task Manager برنامه مورد نظر را End Task ميكنيم. همه اين را قبول دارند كه در ويندوز XP اين كار به طرز شگفت انگيزي نسبت به ويندوزهاي سري X9 سريعتر شده و ديگر كمتر مشكل Restart پيش مي آيد. اما شايد براي بعضي ها سرعت Asi مشكل بين مي آيد. اما شايد براي بعضي ها سرعت End Task يك برنامه بسيار كند باشد تا جايي كه حتي شخص مجبور به Restart شود. در اينجا يك نكته اي وجود دارد كه با اعمال آن ميتوان سرعت End Task كردن يك برنامه را افزايش داد. اين روش حتي باعث ميشود كه اگر براي برنامه اي مشكل پيش بيايد آن برنامه به سرعت متوقف شده و ديگر مشكل هنگ كردن و يا كرش كردن سيستم پيش نيايد.

براي اين منظور مراحل زير را انجام دهيد : ابتدا از طريق Run وارد قسمت Regedit شده و كليد زير را بيابيد :

HKEY_CURRENT USER\Control Panel\Desktop

سپس در صفحه سمت چپ به دنبال کلیدي به نام LowLevelHooksTimeout بگردید. اگر این کلید وجود نداشت یك کلید از نوع String به همین نام بسازید. حال میتوانید یك عدد را برحسب میلي ثانیه به دلخواه به آن اختصاص دهید. این مقدار همان میزان زمان End Task را تعیین میکند. براي مثال شما میتوانید عدد ۳۵۰۰ را که معادل ۳٫۵ ثانیه است را به آن اختصاص دهید. این ترفند در واقع باعث میشود که مدت زمان پاسخگویي برنامه Crash شده یا به عبارتي Hook شده در برابر ویندوز کاهش بیابد و ویندوز وقت اضافه اي را براي به اجرا در آوردن آن برنامه هدر ندهد و این کار باعث میشود که در واقع برنامه مشکل دار به زور اجرا نشود و جلویش گرفته شود. این ترفند میتواند کارایي ویندوز را نیز بالا ببرد چون همان طور که میدانید هنگ کردن سیستم خود یك عامل کاهش کارایي سیستم میباشد که با این ترفند تا حدود بسیار زیادي از این مشکل کاسته میشود.

ترفند ۷۰:نحوه افزایش حافظه پنهانی پوشه ها در ویندوز XP

۱) تنظیم پیش فرض حافظه پنهاني ویندوز XP به صورتي است که تنظیمات Explorer براي ۴۰۰ پوشه را حفظ میکند به منظور افزایش آن مراحل زیر را طي کنید:

۲) ویراشگر ریجستری را باز کنید(Regedit) .

۳) به کلید زیر مراجعه کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam

۴) مقدار عبارت BagMRU را به هر اندازه اي كه مايليد و بر مبناي شانزده (هگزادسيمال) تغيير دهيد.معادل هگزادسيمال برخي از اعداد به صورت زير است : ۳:۰۰۰:۱3 (BagMRU بازداردیوزد این و و بر مبناي شانزده (هگزادسيمال) تغيير دهيد.معادل هگزادسيمال برخي از اعداد به صورت زير است :

ترفند ۷۱: عزل کردن پیغام بر مایکروسافت

به نظر میرسد هیچ راهی برای عزل کردن پیغام بر مایکروسافت از ویندوز ایکس پی وجود نداشته باشد اما این طور نیست. به منوی Strat بروید و گزینه ی Run را کلیک . کرده و در حوزه ی آن این فرمان را بنویسید:

rundll32 advpack.dll , LaunchINFSection windir%\INF\msmgs.inf , BLC.Remove

(دقت در املای کلمات و رعایت کوچک و بزرگی حروف از اهمیت زیادی برخوردار است!). اکنون شاستی Ok را فشار دهید و مطمئن باشد برای همیشه از شر این پیغام تحمیلی خلاص شده اید.گفتنی است این عمل باعث سرعت بسیار زیادی برای مقابله در موقع هنگ کردن کامپیوتر خواهد داشت.

ترفند ۷۲ : پاک کردن محتویات

شما مي توانيد تمام اطلاعاتي را كه ذخيره شده است از قبيل پسوردها ، آدرس سايت ها ، كلمات كليد و... را حذف كنيد . براي اين كار كارهاي زير را انجام دهيد : ابتدا IE را اجرا کنید .

به قسمت های زیر بروید : Tools / Internet Options / Content / AutoComplete

روي دکمه

Clear Forms کلیک کنید

براي ياک کردن يسورها نيز روي دکمه

Clear Passwords کلیک کنید.

ترفند ٧٣ : بهينه سازي سرعت مودم

دیگر دیسکانکت نمی شوید و همچنین سرعت مودم و اینترنت خود نیز افزایش پیدا میکندابتدا بر روی start کلیک کرده و سپس به روی run رفته و تایپ کنید system.ini پس از بازشدن ٓ این َ عبارت ٓ [Enh͡386] را َ پیدا ً کنید َ و سطّر زیْرَ را بَه ٓ آن ٓ اْضافه ۛ کنید

ComXIrgYBuffer=1024

به جاي X شماره ي Com را كه مودم از آن استفاده ميكند وارد كنيد و به جاي Y شماره Irq يي كه مودم از آن استفاده ميكند. براي بدست آوردن اين اطلاعات ميتوانيد از Control Panel در قسمت phone and modem options را انتخاب و درقسمت Modem شماره Com نوشته شده سپس بايد Propertis را انتخاب كرده و درResources آن Irg شما را نشان می دهد.

فایل را ذخیره کنید و خارج شوید.

حال Control Panel را باز کنید و phone and modem options را انتخاب کنید صفحه ای که نام مودم شما را دربر دارد بازکنید روی کلید Properties کلیك کنید. صفحه اي باز خواهد شد که در قسمت اول Modem بخش Maximum port Speed را روي بالاترين مقدار قرار می دهيم در قسمت دوم (Advanced) روي کليد Port Setting کلیك مي كنیم در صفحه اي كه باز ميشود مطمئن شوید كه Use FIFO buffer تيك خورده باشد سپس Receive Buffer را به حداكثر ميزان خود افزايش دهید، کلید Ok را بزنید و خارج شوید.

ترفند ۷۴ :چگونه همه چیز درباره رایانه تان را ببینید؟

گاهي اوقات به دلايل مختلفي نياز به دانستن اطلاعاتي راجع به سيستم داريد. در اين مواقع داشتن يك مرجعى كه براحتي قابل دسترسي باشد موهبت است. براي دسترسي به اين منبع کافي است گزینه Run از منوی start را اجرا کرده و در قسمت Open عبارت Msinfo32 را وارد کنید . پنجره ای در برابرتان ظاهر می شود که شامل بخشهای مختلفی است و اطلاعات كاملي از خلاصه سيستم شما از قبيل نوع پردازنده و ميزان حافظه و ... تا اطلاعات كاملي درباره هر كدام از پورتهاي سريال موازي و دهها مطلب ديگر .

ترفند ۷۵ :بدون استفاده از Hidden کردن پوشه ای خود را محوکنید

ابتدا پوشه مورد نظر را انتخاب کنید و بعد کلیک راست کرده و Rename را انتخاب کنین،سپس Alt را نگه داشته و با استفاده از اعداد سمت راست کیبورد ۲۵۵ را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.خواهید دید که پوشه ای مورد نظر بی نام است حال روی پوشه ای مورد نظر کلیک راست کرده و properties را انتخاب کنید از صفحه ای باز شده Customize را انتخاب کنید و بعد روی Chenge Icon کلیک کنید و در صفحه ای باز شده یک آیکن بیرنگ انتخاب کنید خواهید دید که پوشـه مورد نظر کاملاً محو

ترفند ۷۶: بهبود بخشیدن سرعت یاسخگویی ویندوزXP

جهت كاهش وقفه ها در شرايط گوناگون، به HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop برويد.

برای کاهش آستانه ای که سیستم به شما پیغام میدهد تا یک برنامه قفل/گیر کرده را بصورت دستی پایان دهید مقدار HungAppTimeout که از نوع REG_SZ میباشد راً از ۵۰۰۰ به ۱۰۰۰ تغییر دهید. هنگام اعمال این تغییر مراقب باشید تا مبادا به دلیل کند کار کردن یک برنامه در ویندوز XP سیستم با اعمال این تغییر به اشتباه آن را یک برنامه گیر/قفل کرده در نظر نگیرد.

Map Network Drive ترفند ۷۷ :نمایش دکمه

به MapNetDrvBtn را به ۱ تغییر دهید. دکمه مورد نظر در HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced را به ۱ تغییر دهید. دکمه مورد نظر در Windows Explorer و My Computer ظاهرا خواهد

ترفند ۷۸ :برداشتن اخطار برنامه Msconfig

اگر شما با استفاده از برنامه Msconfig تغییراتی در سیستم خود دادهاید، ممکن است دفعه بعد در بوت شدن سیستم اخطارهایی را ببینید که در بعضی مواقع شما را اذیت میکند. شما میتوانید این اخطارها از بین ببرید. برای اینکار به آدرس

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

در ویرایشگر رجیستری بروید و مقدار Msconfig Reminder را یاك كنید.

ترفند ۷۹:برنامه ها را از منوی Add/Remove حذف کنید

حتماً میدانید تمام برنامههایی را که در ویندوز نصب میکنید، میتوانید در منوی Add/Remove ببینید. اگر شما یك برنامه را به طور دستی پاك کنید (پوشه برنامه یا فایل اجرایی آن) دیگر نمیتوانید آن برنامه را از منوی Add/Remove پاك کنید و برنامه همیشه در این منو وجود دارد. ناراحت نباشید از طریق ویرایشگر رجیستری ویندوز میتوانید اینکار را انجام دهید. به آدرس

 $HKEY_LOCAL_MACHINE \Software \Microsoft \Windows \Current \Version \Uninstall$

بروید. حالا هر برنامهای را که میخواهید در منوی Add/Remove نمایش داده نشود را پاك كنید.

ترفند ۸۰: بازیابی ویندوز

زمانی که اشتباهی در اجرای برنامهها در XP میافتد، تمام آیکونهای روی دسك تاپ ناپدید میشوند و یا در مرورگر ویندوز اشتباهی پیش میآید. به جز راهاندازی مجدد سیستم، XP راه دیگری هم ارائه داده است. برای برگرداندن مرورگر ویندوز دكمههای Ctrl&Alt&Del را بگیرید و در پنجره Task Manager، دكمه New task را انتخاب و در كادر آن explorer را تایپ كنید. خواهید دید كه پنجره مرورگر ویندوز ظاهر میشود.

ترفند ۸۱: نشان دادن یک تصویر هنگام بالا آمدن ویندوز

در ویندوز XP تصویری که در هنگام راه اندازی ویندوز نمایش داده می شـه در درون فایل ntoskrnl.exe قرار داره و امکان ویرایش اون توسط ابزارهای متداول در ویندوز وجود نداره. ویندوز XP این قابلیت رو داره که تصویری را قبل از کادر Welcome به نمایش درآورد.شما هم بدین ترتیب می تونید تصویر مدنظر خودتونو در هنگام راه اندازی ویندوز به معرض نمایش بگذارید.

برای این کا در رجیستری به دنبال مسیر زیر بگردید:

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop

یك مقدار(string) بنام Wallpaper بسازید اگر نبود و بهش مسیر تصویر مد نظرتونو بدین . این تصویر باید یك تصویر (bmp)باشه. از این به بعد هر وقت كه ویندوز راه اندازی بشه تصویر قبل از كادر Welcomeبه نمایش در می آد.

ترفند ۱۲ Hibernate کردن کامپیوتر فقط با یك کلیك

بر روی Desktop کامپیوتر راست کلیك کرده و از قسمت New گزینه Shortcut انتخاب کنید. سپس در پنجره باز شده، آدرس زیر را وارد کنید C:\Windows\system32\rundli32.exe powrprof.dll , SetSuspendState

مطمئن شوید که کلمه SetsuspenState همانگونه که نشان داده شد؛ وارد شده است. (از لحاظ حروف بزرگ و کوچك)

البته شّما قَبلا باید در پیکر بندي سیستم، Hibernation را فعال کرده باشیّد، بنابراین از Control Panel به Power Option رفته روی برگه Hibernation کلیك کنید و اطمینان حاصل کنید که Enable Hibarnation تیك خورده باشد.

Next را بزنید، براي Shortcut نامي به دلخواه انتخاب نمایید و در پایان Finish را کلیك کنید. حال بر روي Shortcut ساخته شده راست کلیك کرده و Properties را انتخاب کنید. در کادر Target در انتهاي آدرس به ترتیب:

> براي Log Off حروف « ا- » براي Shutdown حروف « s- » و براي Reboot حروف « r- » را تايپ كنيد.

ترفند Shutdown ۸۳ کردن کامپیوتر فقط با یك کلیك

بر روي Desktop كامپيوتر راسـت كليك كرده و از قسـمت New گزينه Shortcut انتخاب كنيد. سـپس در پنجره باز شـده، آدرس زير را وارد كنيد:

C:\windows\system32\shutdown.exe

Next را بزنید، براي Shortcut نامي به دلخواه انتخاب نماييد و در پايان Finish را كليك كنيد. حال بر روي Shortcut ساخته شده راست كليك كرده و Properties را انتخاب كنيد. در كادر Target در انتهاي آدرس به ترتيب:

براي Log Off حروف « ا- »

َبِرَايُ Shutdown حَروف « s- »

و براي Reboot حروف « r- »

راً تأيپ كنيد.

هُمچنین اکّر شما در آخر همان کادر حروف « t xx - که در آن xx بیانگر زمان بر حسب ثانیه میباشد را اضافه کنید، هنگام Shutdown ، پیامی حاوی شمارش معکوس برای Shutdown نمایش داده میشود. همچنین شما با تایپ حروف 'text" c" (این عبارت را کپی و در نتپدpaste کنید، تا درست نمایش داده شود) (به جای text متن دلخواه) می توانید در هنگام Shutdown پیام دلخواه خود را به نمایش بگذارید. اما وقتی شمارش معکوس شروع شد، تنها راه برای متوقف ساختن آن، این است که یك بار دیگر برنامه را با تایپ حروف « a- » برای Abort اجرا کنید.

ترفند ۸۴ :سریعتر کردن (Windows Explorer وIE)

در ریجستری به پنجّره زیر بروید HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ RemoteComputer \ و در سمت چپ مقدار {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} را حذف کنید.

ترفند ۸۵ :اینترنت اکسیلورر در حالت Full Screen

در ریجستری مراحل زیر را طی کنید

HKEY_CURRENT_USER \ Console در پانل سمت راست روی FullScreen دو مرتبه کلیک کنید و مقدار آن رایک بگذارید سپس در ریجستری مراحل بعدی راطی کرده HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ InternetExplorer \ Main.

در قسمت راست روی FullScreen کلیک کرده و yes را انتخاب کنید.ویندوز را مجددا راه اندازی کنید.

ترفند ۸۶ :اضافه کردن به منوي Send To

وقتي شما روي يك فايل كليك راست كرده و از منوي Send To استفاده مي كنيد، گزينه هاي مختلفي از جمله My Documents، At drive ،Desktop، My Documents و ... پيش روي شما قرار ميگيرد. اما شما ميتوانيد محل مورد نظر خودتان را هم به اين منو اضافه كنيد. در ويندوز ۲۰۰۰ و XP به آدرس زير:

C:\Documents and setting\usernames\Send to

و در ویندوز ۹۸ و Me به آدرس زیر بروید:

C:\Windows\Send to

(اگر شاخه مورد نظر را نیافتید، My Computer را باز کنید حال از منوي Tools گزینه Folder Option و برگه View را انتخاب کرده و Show hidden files and folders را تیك بزنید،) حال به پوشه یا شاخهاي بروید که ميخواهيد آن را در منوي Send To قرار دهيد. آنرا کپي و در پوشه SendTo راست کليك کرده و گزينه Pate Shortcut را Pate Shortcut راست کليك کرده و گزينه Pate Shortcut را تخاب کنيد. حال ميتوانيد نام آن را به دلخواه خودتان تغيير دهيد.

ترفند ۸۷ :اعمال تغییرات برای جستجوی سریعتر

اگر شما هم به شکل سرراست و سادهي پنجرهي جستجو در Win 2000 و نسخههاي قديميتر عادت داريد و نميخواهيد با ديدن انيميشنهاي WinXP وقت خود را تلف کنيد، بنابراين در پنجرهي Search ، گزينهي Change preferences و سپس گزينهي Without an animated screen character را انتخاب کنيد. حال دوباره به Change Preferences برويد، سپس Change files and folders search behavior و در پايان Ok را کليك کنيد. حال جستجو براي فايلها خيلي راحت، سرراست و سريع خواهد بود

ترفند ۸۸ :افزودن گزینه Open With به فایل های خاص

به کلید زیر بروید :

HKEY_CLASSES_ROOT*\Shell

کلیدی با عنوان OPENAS در آن جا ایجاد کنید (New > Key)

در openas کلید دیگری با عنوان command ایجاد کنید روی داده Default دوبار کلیک کرده و مقدار زیر را برای آن وارد کنید :

Rundll332.exe shell32.dll,Openas_Rundll%1

ترفند ۸۹ : غیر فعال کردن ToolTip

وقتی اشاره گر ماوس برای چند لحظه روی دکمه یا گزینه ای در ویندوز قرار میگیرد در یک کادر زرد رنگ کوچک نکته ای نمایش داده میشود برای حذف این نکته مراحل زیر را طی کنید :

به کلید زیر بروید:

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel \ Desktop

روی متغیر UserPrefrenceMask دوبار کلیک کرده و مقداز آنرا به ۳۵ 00 00 تغییر دهید و برای فعال کردن آن مقدار 00 00 00 BE را وارد کنید .

ترفند ۹۰:نحوه رفع مشکل خاموشی سیستم به هنگام Shutdown در ویندوز XP

چنانچه کامپیوتر شما در هنگام Shutdown قطع برق نمي کند , احتمالا باید تغییري در ریجستري ایجاد کنید.

۱)وارد ویرایشگر ریجستری شوید(regedit)

۲) به کلید HKEY CURRENT USER\Control Panel\Desktop مراجعه کنید.

۳) متغیر PowerOffActive را ویرایش کنید و به آن مقدار یک را اختصاص دهید. ۴) این کار را از طریق کلید HKEY_CURRENT_USER\DEFAULT\Control Panel\Desktop نیز میتوانید انجام دهید.

ترفند ۹۱:نمایش یک عنوان دلخواه برای قسمت Logon در ویندوز

به کلید زیر بروید:

HKEY LOCAL MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version \ Winlogon

داده ای از نوع String تعریف و نام آنرا LegaNoticeCaption قرار دهید . حال مقدار آنرا متن دلخواه خود قرار دهید . داده ای دیگر از نوع String ایجاد و نام آنرا LegaNoticeText قرار دهید .این متن در بخش عنوان پنجره قرار میگیرد .

ترفند ۹۲:تغییرات در منوی MY Recent DOCUMENTS

اگر دقت كرده باشيد هر سندي كه باز مي كنيد به ليست اسناد استفاده شده ي اخير در مسير START/DOCUMENT اضافه مي شود.

براًي جلوگيِّري از اين كارً بايد مراحل زيِّر را دنبالُ كنيد: ً

در آدرس HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer یك مقدار رشته اي جديد با نام: (ClearRecentDocsOnExit) يك مقدار رشته اي جديد با نام:

در ادرست نمایید ومقدار آن را برابر با صفر قرار دهید. درست نمایید ومقدار آن را برابر با صفر قرار دهید. اگر دوست دارید برای همیشه از شر منوی DOCUMENT راحت شوید، مراحل زیر را دنبال کنید: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer) بسازید و آن را برابر

حروف كوچك و بزرگ داراي اهميت مي باشد. براي بازگرداندن اين تغييرات مقدارها را برابر با ۱ قرار دهيد. بعد از انجام تغييرات، رايانه را دوباره بوت كنيد.

ترفند ۹۳: برداشتن باکسهای بالونی شکل

اگر ویندوز XP دارید حتماً با پنجرههایی شبیه بالون که برای توضیحاتی در مورد مطلبی باز میشوند برخورد کردهاید که به Task Bar اشاره میکنند. شما میتوانید آنها را از کار بیندازید؛ برای انجام این کار وارد ویرایشگر رجیستری شوید و به آدرس زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

بعد از رفتن به آدرس بالا کلیك راست بزنید و یك NewDwordValue با نام EnableBalloonTips ایجاد کنید و مقدار آن را صفر قرار دهید. دیگر بالونها را نخواهید دید.

ترفند ۹۴ :از کار انداختن Task Scheduler

زمانبند وظایف ویندوز یك ابزار سودمند است ولی این برنامه CPUو فضای حافظه را اشغال میكند. شما نمیتوانید آنرا حذف كنید ولی میتوانید آنرا از كار بیندازید. برای اینکار ویرایشگر رجیستری ویندوز را باز کنید. به مسیر زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\RunServices

خط مربوط به زمانبند را پیدا کنید نام فایل mstask.exe را حذف کنید و سیستم را مجدداً راهاندازی کنید. از این به بعد زمانبند بار نمیشود

ترفند ۹۵: نشان ندادن بسورد و یوزر نیم هنگام وصل شدن به اینترنت

يکي از ويژگي هاي dilaup در xp نشان ندادن پسـورد اسـت يعني وقتي شـما روي ايکون يك dialup کليك مي کنيد فقط username ديده مي شـود. براي اینکه بتوانید پسورد را مشاهده کنید، مراحل زیر را در رجیستري اجرا کنید:

. DisableSavePassword با اسم DisableSavePassword سمازيد. HKEY_LOCAL_MACHINE-SYSTEM--CurrentControlSet- Services--RasMan--Parameters Modify مقدار ٠ در این DWORD براي SAVE کردن و مقدار ١ براي SAVE نشدن پسورد است

ترفند ۹۶ بیاک کردن Pagefile هنگام Shutdown

این گزینه کمک میکند که اطلاعاتمان را امن نگاه داریم. برای اینکار به آدرس زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management را برابر یک قرار دهید. ClearPageFileAtShutdown را برابر یک قرار دهید

ترفند ۹۷:ایجاد محدودیت برای کاربرها در برابر تغییر مسیر پوشه ها

برای اینکار به CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer برای اینکار به DisablePersonalDirChange و DisableFavoritesDirChange ،DisableMyMusicDirChange ،DisableMyPicturesDirChange و DisableFavoritesDirChange ،DisableMyMusicDirChange ،DisableMyPicturesDirChange مقادیر که تغییر دهید.

ترفند ۹۸ :برجسته کردن منوهای جدید در منوی START

در ويندوز XP مي توانيد برنامه هاي جديدي را كه نصب مي شوند . به اصطلاح Highlight كرده و به سرعت آنها را در محل مورد نظر بيابيد . براي اين كار مي توانيد با تايپ Regedit در منوي RUN در استارت كامپيوتر و طى مراحل زيربه شاخه ي مورد نظر يعني Advanced برسيد . با لله مشاهده ي اين زير شاخه ، مرحله ي بعد را آغاز كنيد .بايد يك پوشه ي جديد به ارزش DWORD بسازيد . به اين ترتيب كه كليد سـمت راست ماوس را فشـار دهيد و با انتخاب New و DWORD پوشـه اي جديد را با نام Start – Notify New Apps بسـازيد .

. Valuedata را بر حسب علاقه براي دريافت سريع برنامه ِي جديد در استارت از (صفر) و (يك) تغيير داده و OK كنيد

حالا سیستم را یکبار Restart کنید تا تغییرات مورد نظر تأیید گیرد .

مراحل اُجرايي برنامه عبارتند از :

 $HKEY-current-USER \ Saftware \ Microsoft \ Windows \ Current \ Version \ (explorer) \ Advanced$

ترفند ۹۹ :بدون هیچ نرم افزاری ، کاراکتر طراحی کنید

شما مي توانيد در محيط ويندوز XP بدون هيچ نرم افزاري ، كاراكترهاي هاي زيبايي را براي خود طراحي كنيد. اين برنامه كه مانند بسياري از برنامه هاي ويندوز در آن مخفي شده است را مي توان خود از منوي Run اجرا كنيد. از منوي Start گزينه Run را برگزينيد و سپس با تايپ اين كلمه Edit ، برنامه را اجرا كنيد. در پنجره ابتدايي ، دكمه OK را بزنيد . حال در محيط Edit به طراحي و ويرايش كاراكتر موردنظرتان بپردازيد. بعد از آنكه كار طراحي كاراكتر جديد به اتمام رسيد ، با انتخاب گزينه Edit از منوي اخيره كنيد. خوب اين برنامه تنها فونت هاي شما را طراحي مي كند اما جهت استفاده از اين فونت ها ، شما بايد از منوي Save Character و در آخر Character هاي كنيد. پس از انتخاب گزينه از ليست فونت ها ، همه كاراكتر هايي را كه قبلا طراحي كرده ايد ، در جدول وسط صفحه نمايان مي شود .حال روي كاراكتر هاي مورد نظرتان دو بار كليك كرده و پس از انتقال آنها به قسمت Character To Copy ، دخيره كنيد.

ترفند اخر:مرتب كردن Favorites و Startmenu به ترتيب حروف الفبا

اگر منوی Start و Favorite شما به ترتیب حروف الفبا نیست .وارد ریجستری شوید مراحل زیر را طی کنید و در خاتمه Value called order را کلیک راست کرده و delete بزنید . از ریجستری خارج شده و restart بکنید.

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/MenuOrder

Masoodi153@yahoo.com