# Reti I

Luca Barra

Anno accademico 2023/2024

# INDICE

JAIII OLO I	INTRODUZIONE	I AGINA I
1.1	Che cos'è l'Internet? Che cos'è un protocollo? — 2	1
1.2	I networks Access networks — 3 • Home networks — 4 • Wireless access networks — 4 • Enterprise networks — 5 • Enterprise networks — 6 • Enterprise networks — 6 • Enterprise networks — 7 • Enterprise networks — 8 • Enterprise networks — 9 • Enterprise	3 etworks — 4
1.3	Come si mandano avanti i dati nella rete?	5
1.4	Il network "core" Il packet-switching — 6 ◆ Circuit-switching — 6	5
1.5	Internet structure Le misure di prestazione — 7	7
1.6	Sicurezza nella rete	8
1.7	I protocolli	8
Capitolo 2	Livello applicativo	Pagina 9
Capitolo 3	Livello di trasporto	_ Pagina 10
3.1	Principì del controllo della congestione Scenario 1 — 10 • Scenario 2 — 10 • Scenario 3 — 10 • Riflessioni e approcci — 10	10
3.2	Il controllo della congestione del TCP	10
3.3	TCP Cubic	11

# Capitolo 1


# Introduzione

## 1.1 Che cos'è l'Internet?

## Definizione 1.1.1: L'Internet

L'Internet è un sistema che collega molti servizi e dispositivi

Figure 1.1: The Internet



## Definizione 1.1.2: Apparecchi elettronici

- Devices: dispositivi connessi a una rete;
- Switches: dispositivi che servono per mandare avanti i pacchetti/dati;
- Links di communicazione: i componenti che portano i dati da un dispositivo a un altro;
- Networks: collegano devices, routers, links, etc.

## 1.1.1 Che cos'è un protocollo?

### Definizione 1.1.3: Protocollo


Un protocollo è Un insieme di regole per:

- trasferire dati in modo che siano interpretabili;
- eseguire specifiche azioni quando si riceve un messaggio o avvengono altri eventi.

## Note:-

I protocolli definiscono il formato, l'ordine dei messaggi inviati e ricevuti tra entità del network e le azioni da intraprendere nella trasmissione e nella ricezione dei messaggi

Figure 1.2: Protocollo umano vs. Protocollo Internet



## 1.2 I networks

## 1.2.1 Access networks

I cavi possono fare più cose (per esempio trasmettere in TV e accedere a internet). Per fare ciò gli accessi basati su cavo trasmettono su differenti frequenze a seconda del canale (frequency division multiplexing (FDM)).

Figure 1.3: DSL

### Definizione 1.2.1: HFC

L'Hybrid fiber coax(HFC) era un altro tipo di connessione cablata che aveva un tasso di trasmissione in downstream da 40 Mbps - 1.2 Gbps e in upstream da 30 a 100 Mbps. Questo tipo di tecnologia, al contrario che FDM, è asimmetrica (si usa una via per inviare e una via per ricevere). Il cavo era condiviso.

Channels

### Definizione 1.2.2: DSL

La  $Digital\ subscriber\ line(DSL)$  è una connessione che usa una linea telefonica esistente in cui i dati vanno sulla rete internet e la voce va sulla rete telefonica.

### 1.2.2 Home networks

#### Definizione 1.2.3: Home network

In una home network ci sono routers, firewalls, access point, etc. Una volta erano tutti separati, attualmente stanno tutti dentro un'unica scatola.




Figure 1.4: Home networks

## 1.2.3 Wireless access networks

Le frequenze del wireless sono diverse dalle frequenze telefoniche<sup>1</sup>. Sono fatte per comunicazione a corta-media distanza (WLANs, o *Wireless local area networks*) o a lunga distanza (WAN, o *Wide-area cellular access networks*). Il WLANs ha alte frequenze, mentre il WAN a basse frequenze.

## 1.2.4 Enterprise networks

Sono usate da imprese, università, etc. Sono un mix di tecnologie wired e wireless connessi da routers e switches. Per esempio il wifi e l'ethernet.




Figure 1.5: Enterprise networks

 $<sup>^1\</sup>mathrm{In}$ realtà le frequenze del wireless sono le stesse di quelle dei micro-onde

## 1.3 Come si mandano avanti i dati nella rete?

#### Note:-

Ci sono due tipi di rete: quella telefonica (basata sui circuiti) e quella internet. Attualmente la rete internet è la più usata.

#### Definizione 1.3.1: Pacchetti

I dati vengono divisi in pacchetti, ossia piccole quantità di dati. Ogni singolo pacchetto ha la stessa  $lunghezza\ L$ , a eccezione dell'ultimo. Tra il dispositvo e la rete c'è un Linker che ha una determinata link  $transmission\ rate\ R$ .

Il ritardo di trasmissione si calcola come  $\frac{L(bits)}{R(bits/sec)}$ 

#### Definizione 1.3.2: Cavi

Per trasmettere i dati si possono anche usare dei cavi, che possono essere:

- Ethernet;
- Coaxial cable: non più usato;
- Fibra: ha un'alta velocità e un basso tasso di errore, senza interferenze elettromagnetiche.

#### Definizione 1.3.3: Wireless

Un'altra tipologia di trasmissione è la *wireless* che hanno interferenze, ma non hanno bisogno di un mezzo fisico:

- LAN: WiFi;
- WLAN: 4G/5G;
- NFC: carte di credito contactless;
- Bluethooth;
- Satellite.

## 1.4 Il network "core"

#### Definizione 1.4.1: Il nucleo dell'Internet


Il core della rete contiene gli ISP che prendono "mandano avanti" i pacchetti (Forward o switching). La sua seconda funzione è quella di instradare i pacchetti (Routing). Ogni pacchetto contiene un header con la destinazione. Questo header ha un valore che viene inserito in una Forward table che indica quale strada prendere.

Il Routing è una scelta globale, il Forward è una scelta locale. L'internet è un grande grafo in cui i percorsi sono individuati dall'algoritmo di Dijkstra

## 1.4.1 Il packet-switching

Si fa store and forward, ossia quando arriva un bit del pacchetto viene memorizzato e il pacchetto viene spedito solo quando è arrivato intero. Questo perchè nel pacchetto è scritto il dove inviarlo. Inoltre il pacchetto può essere danneggiato, in questo caso viene scartato.

Figure 1.6: Packet-switching



## Note:-

Questo meccanismo causa un ritardo perchè bisogna memorizzare il pacchetto (L/R). Inoltre si può causare traffico. Per risolvere ciò si usa una coda (queuing), se diventa troppo lunga si possono scartare i pacchetti (perdita di informazioni). Se la coda è piena si perdono i pacchetti che arrivano. Questo causa la corruzione di programmi, file, ...


### Definizione 1.4.2: TCP

Il protocollo TCP serve a favorire la trasmissione in tempo reale, per cui se c'è una perdita di informazioni, quando la trasmissione riprende dall'istante attuale e non da quando c'è stato il drop.

## 1.4.2 Circuit-switching

Il circuit-switching è un'alternativa che crea dei circuiti dedicati tra sorgente e destinazione. Quindi si mandano semplicemente i bit appena arrivano, senza salvarli. Il problema è che per tutta la destinazione si riservano un certo numero di risorse dedicate.

Figure 1.7: Circuit-switching




Ci sono due forme di condivisione per riservare le risorse:

• Frequency Division Multiplexing (FDM): a ogni utente una frequenza diversa;

• Time Division Multiplexing (TDM): a ogni utente un certo lasso di tempo.

Figure 1.8: FDM e TDM



#### Note:-

Il packet-switching permette di avere più utenti rispetto al circuit switching. Tuttavia se gli utenti non sono molto attivi questo problema è irrisorio

## 1.5 Internet structure

Se si dovessero connettere tutte le reti si avrebbe una complessità  $O(N^2)$ , inoltre costerebbe troppo. Ci sono diversi ISP che fanno da connettori collegati tra loro (tramite peering, accordi commerciali). Inoltre esistono altre entità, note come internet exchange point (IXP) che favoriscono lo scambio di traffico tra i diversi operatori.

Figure 1.9: Network of networks

Internet exchange point

access
net

ISP A

peering link
net

access
net

## Definizione 1.5.1: Provider

I provider possono essere:

- Tier 1: NTT, Sprint, AT&T;
- Content provider networks: Google, Facebook.

## 1.5.1 Le misure di prestazione

Se si sono mandati un certo numero di pacchetti, quanti se ne sono persi? La perdità deve essere molto bassa.

#### Domanda 1

Quant'è il ritardo?

**Risposta** Esso è causato dalla velocità, dal tempo in cui si rimane nella coda, dal tempo di processamento (solitamente bassissimo) e tempo di propagazione (lunghezza del link fisico/velocità di propagazione). Per ridurre la latenza si deve fare si che non ci siano code, ridurre il tempo di trasmissione e il tempo di propagazione (portare il pacchetto più vicino).

## Definizione 1.5.2: Traffico e servizio

 $\frac{L*a}{R}$  :  $\frac{\text{arrival rate of bits}}{\text{service rate of bits}}$ 

In questa formula il tasso di arrivo dei bits corrisponde al *traffico* e il tasso di servizio dei bits è l'*intensità*. Mediamente il tasso di arrivo è maggiore al tasso di servizio. Se questo valore è circa 0 c'è un piccolo rallentamento della coda, se è circa 1 c'è un grande rallentamento e se è maggiore di 1 il tempo di attesa tende all'infinito.

#### Definizione 1.5.3: Traceroute e ping

La traceroute è un programma che serve per misurare i ritardi di un pacchetto nel suo percorso. Il tracerouter invia tre pacchetti che devono raggiunger il router 'i' durante il loro percorso. Il router 'i' li rispedisce indietro. Chi li ha inviati calcola il tempo impiegato.

IL ping permette la verifica dell'effettiva esistenza di un indirizzo IP e controlla che questo sia in grado di accettare delle richieste di comunicazione

#### Note:-

Ogni pacchetto ha un *timeout* che misura quanti dispositivi sono stati attraversati e se si è raggiunto un certo limite "scade" (TTL, Time to live).

### Definizione 1.5.4: Throughput

Il Throughput è la capacità di trasmissione effettiva utilizzata, minore di quella teorica

## 1.6 Sicurezza nella rete

Definizione 1.6.1: Sniffing

Definizione 1.6.2: Spoofing

Definizione 1.6.3: DOS

## 1.7 I protocolli

# Capitolo 2

# Livello applicativo

# Capitolo 3

# Livello di trasporto

## 3.1 Principì del controllo della congestione

- 3.1.1 Scenario 1
- 3.1.2 Scenario 2
- 3.1.3 Scenario 3

## 3.1.4 Riflessioni e approcci

- ⇒ Il throughput non può mai superare la capacità aspettata;
- ⇒ Il ritardo aumenta quando ci si avvicina alla capacità;
- $\Rightarrow$  Le perdite di pacchetti e le ritrasmissioni diminuiscono il throughput;
- $\Rightarrow$ Gli eventuali duplicati diminuiscono ulteriolmente il throughput.

#### Definizione 3.1.1: Controllo End-End

Non sono presenti feedback dal Network. Le congestioni possono essere inferite dalle perdite e dai ritardi

#### Note:-

Questo approccio è più semplice ma più rozzo e impreciso

#### Definizione 3.1.2: Controllo assegnato al network

I routers offrono un feedback diretto agli host che inviano e ricevono

#### Note:-

Il controllo End-End è il più usato

## 3.2 Il controllo della congestione del TCP

## Definizione 3.2.1: TCP AIMD (Additive Increasing Multiplicative Decreasing

L'approccio consiste nell'aumentare la velocità trasmissione e rallentare nel caso di congestione. Si aumenta la velocità di 1 se arriva con successo un pacchetto, se si ha una perdita la velocità dimezza

#### Note:-

Si dimezza per favorire un'equa divisione delle risorse tra più utenti. Tuttavia la crescità additiva riduce il tempo di ripresa, rendendo impreticabile l'utilizzo di AIMD

## Definizione 3.2.2: TCP Reno

Il TCP Reno dimezza la velocità ogni qual volta riceve 3 ACK duplicati

## Definizione 3.2.3: TCP Tahoe

## 3.3 TCP Cubic

## Definizione 3.3.1: TCP Cubic

Il TCP Cubic effettua una funzione cubica, molto più veloce di una funzione lineare. Serve sapere la distanza temporale (parametro K) al momento in cui si andrà a toccare l'origine  $(W_{max})$  e quindi a rallentare la trasmissione