AimTrail - Panduan Singkat

Ekor gerakan mouse, tombol keyboard & mouse, metrik, dan controller untuk live stream

Versi 1.6.1

1. Mulai dalam 3 langkah

1. Jalankan **AimTrail.exe**. Ikon muncul di system tray (dekat jam) dan panel terbuka di browser.
2. Di OBS: **Sources > + > Browser**. Isi Width/Height sesuai kanvas OBS (mis. 1920 x 1080) dan FPS **60**. **Disarankan:** centang **Local file** lalu pilih file dari kartu *Anti-putus* di panel (atau tray > File OBS anti-putus). Dengan cara ini source tetap tersambung walau OBS dibuka sebelum AimTrail. Alternatif: tempel URL dari tabel di bawah.
3. Atur tampilan di panel. Perubahan langsung terlihat di OBS, tanpa refresh.

Overlay	URL Browser Source	Panel pengaturan
Ekor gerakan mouse	http://localhost:8765/overlay.html	/panel.html
Tombol keyboard + mouse	http://localhost:8765/keys.html	/keys-panel.html
Metrik live	http://localhost:8765/metrics.html	/metrics-panel.html
Controller (gamepad)	http://localhost:8765/pad.html	/pad-panel.html
Arah gerak mouse	http://localhost:8765/dir.html	/dir-panel.html

> Tidak perlu mengetik URL: klik kanan ikon tray > **Salin URL overlay**. Pasang tiap overlay sebagai Browser Source terpisah agar bebas diatur posisi dan ukurannya.

2. Ekor gerakan mouse

- **Mode normal:** tahan klik kiri lalu gerakkan mouse, ekor muncul dan memudar. Lepas klik, ekor hilang. Tanpa klik, overlay diam.
- **Mode selalu aktif:** tekan tombol **Selalu aktif** di bawah preview (atau centang di grup *Pemicu*) agar ekor mengikuti gerakan mouse kapan saja tanpa menekan apa pun. Tekan lagi untuk mematikan. Paling nyaman dipadukan dengan *Titik terkunci di tengah*.
- Tombol cepat saat bermain: menu tray *Ekor mouse selalu aktif*, atau buka `http://localhost:8765/api/always?on=toggle` (mis. dari Stream Deck).
- Pilih **Preset** (Neon Biru, Api, Laser Merah, Matrix, Pelangi, dll.), lalu sesuaikan warna, lama ekor, tebal, glow, dan titik kepala.
- **Titik terkunci di tengah:** Gerakan > *Saat mencapai tepi layar* > *Titik terkunci di tengah*. Titik diam, ekor yang bergerak.
- **Sensitivitas:** samakan dengan sensitivitas game agar panjang ekor sesuai gerakan nyata.
- Tombol pemicu bisa diganti (klik kanan, tengah, Mouse 4/5), dengan mode tahan atau toggle.
- Garis tepi overlay, latar grid, dan watermark ada di grup *Latar (opsional)* dan *Watermark*.

3. Tombol keyboard + mouse

- Menampilkan tombol yang sedang ditekan: **1 2 3 4, Q W E R, A S D F G, SHIFT Z C V, TAB, CTRL, ALT, SPACE** ditambah mouse (klik kiri, kanan, tengah, scroll, thumb depan dan belakang).
- **Seret tombol** di preview untuk memindahkannya. **Klik tombol** untuk mengubah teks, ukuran, atau menghapusnya. Gunakan *Tambah tombol* untuk tombol lain (A-Z, 0-9, F1-F12, panah, dll.).
- Pilih **preset layout** (FPS lengkap, WASD minimal, hanya mouse) dan **preset gaya** (Neon, Flat, Keycap 3D, Kaca).
- Atur warna, glow, animasi tekan, ukuran, posisi papan, dan *sembunyikan otomatis* saat tidak dipakai.

> Privasi: server hanya meneruskan tombol yang ada di layout-mu. Ketikan lain (password, chat, dll.) tidak pernah dikirim ke overlay dan tidak disimpan.

4. Metrik live (kecepatan, CPS, tahan klik, stabilitas)

- Pasang `http://localhost:8765/metrics.html` sebagai Browser Source dan atur di panel **Metrik**. Empat kartu menampilkan: **kecepatan mouse** (cm/dtk, isi DPI mouse-mu di panel), **klik per detik (CPS)** beserta puncaknya, **durasi tahan klik** (sekarang, terakhir, rata-rata), dan **stabilitas bidikan**.
- **Stabilitas** = seberapa lurus dan halus gerakan mouse saat menembak: 100% berarti halus, makin turun berarti makin bolak-balik atau goyang. Ini indikator kasar, bukan skor resmi.
- Pilih susunan (baris / kolom / kotak), bar dan grafik mini, tombol yang dihitung, lalu **Reset sesi** untuk menghapus puncak dan hitungan klik.

5. Arah gerak mouse (panah dinamis)

- Pasang `http://localhost:8765/dir.html` dan atur di panel **Arah gerak**. Overlay ini menunjukkan **ke mana** dan **seberapa cepat** mouse bergerak, kiri-kanan dan atas-bawah.
- Tiga gaya: **panah chevron** (tiap arah punya tiga panah yang menyala bertingkat sesuai kecepatan; arah miring menyalakan dua arah sekaligus), **kompas melingkar** (busur menyala ke arah gerak dengan jarum yang memanjang), dan **bar keseimbangan** (terisi dari tengah ke kiri atau kanan).
- Atur DPI dan *kecepatan penuh* agar sesuai gaya mainmu, seberapa cepat panah menyala dan meredup, zona mati, serta balik arah. Bisa hanya kiri-kanan, dengan angka kecepatan dan titik pusat yang ikut bergerak.

6. Overlay controller (gamepad)

- Pasang `http://localhost:8765/pad.html`. Menampilkan tombol, **trigger analog**, dan **stik dengan jejak gerak** untuk controller Xbox atau yang kompatibel XInput.
- Controller PlayStation atau Switch Pro bisa dipakai lewat Steam Input atau DS4Windows; pilih label **PlayStation** agar simbolnya sesuai.
- Atur controller yang dipakai (1-4), zona mati stik, skala, dan posisi. AimTrail hanya **membaca** controller.

7. Tema bersama dan animasi

- Halaman **Tema** mengatur warna, huruf, bentuk, dan **animasi masuk/keluar** untuk semua overlay sekaligus, dengan pratinjau yang menampilkan semuanya bersamaan.
- Overlay **Metrik** dan **Controller** selalu memakai tema. Untuk **Ekor mouse** dan **Keyboard + mouse**, centang *Ikuti tema bersama* (di halaman Tema atau di pengaturannya).
- Animasi: pilih gaya masuk (naik, turun, dari samping, zoom, memudar), gaya keluar, durasi, dan gerak (halus / memantul). Overlay muncul dengan animasi saat OBS menampilkannya dan saat ada aktivitas setelah sembunyi-otomatis.

8. Menu ikon tray (klik kanan)

- **Buka panel** ekor mouse / keyboard + mouse (klik dua kali ikon = panel ekor mouse), **Panel lainnya** (metrik, controller, tema), dan **Buka panduan**.
- **File OBS anti-putus** menyalin lokasi file lokal yang menjaga source OBS tetap tersambung.
- **Ekor mouse selalu aktif (tanpa klik)** untuk menyalakan/mematikan mode selalu aktif, dan **Salin URL overlay** untuk langsung ditempel ke OBS.
- **Jalan otomatis saat Windows menyala**, **Akses dari PC lain (LAN)**, **Pembaruan**, **Buka folder pengaturan**, **Tentang**, **Keluar**.
- **Pembaruan:** AimTrail memeriksa versi baru otomatis. Jika ada, muncul notifikasi dan spanduk di panel. Klik **Pasang** (overlay terputus beberapa detik lalu menyala sendiri).

9. Dua PC (game di PC A, OBS di PC B)

1. Di PC A, aktifkan **Izinkan akses dari PC lain (LAN)** pada menu tray.
2. Di OBS pada PC B, pakai URL `http://IP-PC-A:8765/overlay.html` (IP muncul di notifikasi tray).
3. Izinkan port 8765 di firewall PC A. Gunakan hanya di jaringan yang kamu percaya.

10. Tips agar ringan dan mulus

- Browser Source: centang **Use custom frame rate** dan isi **60** (default sebagian versi OBS hanya 30 FPS).
- OBS > Settings > Advanced: aktifkan **browser source hardware acceleration**, lalu restart OBS.
- Terasa berat? Panel > *Performa & kehalusan* > **Kualitas render = Ringan**, atau matikan Glow.
- Tambahkan `?debug=1` di akhir URL overlay untuk melihat FPS dan jumlah data per detik.
- Memakai beberapa overlay? Watermark otomatis hanya tampil di satu overlay.

11. Pemecahan masalah

Gejala	Solusi
Panel tertulis "mode simulasi"	Raw Input gagal atau bukan Windows. Lihat `aimtrail.log` (tray > Buka folder pengaturan).
Tidak bereaksi saat main	Jika game berjalan sebagai Administrator, jalankan AimTrail sebagai Administrator juga.
Pengaturan tidak berubah di OBS	Klik kanan Browser Source > Properties > **Refresh cache of current page**.
Ekor muncul terus padahal tidak menekan apa pun	Mode *Selalu aktif* sedang NYALA. Matikan lewat tombol di panel atau menu tray.
Pembaruan gagal atau tidak muncul	Pastikan internet aktif. Menu tray > Pembaruan > Periksa pembaruan sekarang. Bila gagal, unduh manual di halaman Releases GitHub.
OBS dibuka sebelum AimTrail, source kosong / error	Ganti source ke mode **Local file** (kartu *Anti-putus* di panel). Untuk source berupa URL: klik kanan source > Refresh, atau centang *Refresh browser when scene becomes active*.
Setelah klik Pasang, AimTrail hilang dari tray	Versi baru sudah terpasang: buka AimTrail.exe sekali lagi. Jika terulang, kirim file `aimtrail.log` (tray > Buka folder pengaturan) ke pembuat aplikasi.
Overlay kosong di OBS	Buka URL di browser biasa; pastikan ikon AimTrail ada di tray.
Port 8765 dipakai aplikasi lain	Ubah "port" di `settings.json`, jalankan ulang, lalu ubah URL di OBS.
SmartScreen / antivirus memberi peringatan	.exe tidak bertanda tangan digital dan membaca input global. Kecualikan file AimTrail.exe; jangan mematikan antivirus.

12. Catatan

- AimTrail hanya **membaca** input lewat Raw Input dan XInput standar Windows (tanpa hook atau injeksi ke game). Kebijakan tiap anti-cheat berbeda; untuk game kompetitif, cek aturan resminya.
- Pengaturan tersimpan di `%APPDATA%\AimTrail` (config.json, keys.json, metrics.json, pad.json, theme.json, settings.json).