是什么?

Portainer 是一款轻量级的应用,它提供了图形化界面,用于方便地管理Docker环境,包括单机环境和集群环境。

安装

1、官网

https://www.portainer.io/

官网docker方式安装教程

2、步骤

1. docker命令安装

创建数据卷用来存储Portainer Server数据

```
docker volume create portainer_data
```

下载安装portainer server 容器

```
# 此方式开放9443端口只能使用https方式访问
docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data
portainer/portainer-ce:latest
# 如果需要使用http方式访问,需要开发9000端口
docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name portainer --restart=always -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data
portainer/portainer-ce:latest


# 注意开放9443、9000端口,以免访问不到
firewall-cmd --zone=public --add-port=9443/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=9000/tcp --permanent
# 重新加载防火墙
firewall-cmd --reload
```

[root@bogon automatic]# docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name portainer --restart=always -v /var/run/d ocker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest bcc7c9eea632fc125959b81e<u>0</u>5f72f08e495f9311ec5e8d22e7a4459491715a9


这里采用http方式访问为例

2. 第一次登陆需要创建admin,访问地址https://xxx.xx.xxx.xxx:9000


用户名直接用默认admin,密码记得8位,随便自定义(123456789)



设置好密码点击create user进入主界面,点击Get Started会自连接本地docker



3. 选择local选项卡后本地docker详细信息展示



4. 上一步图像展示对应的命令

docker system df

```
      [root@localhost docker]# docker system df

      TYPE
      TOTAL ACTIVE SIZE RECLAIMABLE

      Images
      10
      5
      3.664GB 2.485GB (67%)

      Containers
      13
      2
      3.017kB 3.017kB (100%)

      Local Volumes
      19
      2
      288.1MB 207.3MB (71%)

      Build Cache
      50
      0
      668.3MB 668.3MB
```