

Сайт: <https://rozetka.com.ua/>
Опис: тест кейси для проведення web Smoke-testing

ID	Title	Priority	Module	Precondition	Test steps	Test data	Expected result	STATUS
1	Завантаження головної сторінки та базова навігація	High	Завантаження головної сторінки	Встановлено браузер Chrome	1. Відкрити браузер https://rozetka.com.ua/ 2. Переїйті посиланням в меню навігації з лівого вертикального меню на головну сторінку 3. Зробіть скріншот головної сторінки та збережіть її в архів 4. Переїйті в меню навігації з лівого вертикального меню на головну сторінку 5. Відобразиться значок пошуку 6. Відобразиться значок кошика 7. Переїйті до списку меню "Каталог"	- Головна сторінка завантажується протягом 3 секунд - Всі основні елементи видими та функціональні - Консоль без помилок	Passed	
2	Пошук товарів	High	Основний пошук	Користувач на головній сторінці Rosetki https://rozetka.com.ua	1. Знайдіть рядок пошуку в заголовку 2. Введіть пошуковий термін "Кавоварка" 3. Натисніть Enter або клікніть кнопку "Знайти"	Кавоварка	- Відображення сторінки результату пошуку - Результати, що стосуються "кавоварка" - Доступні фільтри та параметри сортування - Картки товарів показують зображення, ціни, назви	Passed
3	Додавання товару до кошику	High	Кошик	Користувач на сторінці з детальною інформацією про товар	1. Переїйті на будь-яку сторінку продукту (наприклад, кавоварка) 2. Переїйті на вимірювальну кнопку "купити". 3. Натисніть кнопку "купити" 4. Переїйті на головну сторінку і натисніть на "Кошик" та перевірити чи товар додається в кошик	Кавоварка	- Товар успішно додано до кошика	Passed
4	Оновлення кількості товару в кошику	High	Кошик	Причинний один товар у кошику	1. Натисніть на значок кошика, щоб відкрити сторінку кошика 2. Знайдіть слелектор кількості для продукту 3. Збільшіть кількість за допомогою кнопки "+" 4. Переїйті оновлення цін відповідно кількості товару 5. Зменшіть кількість на 1 товар за допомогою кнопки "-" 6. Правильно перевірити оновлення цін 7. Переїйті оновлення загальної суми кошика 8. Натисніть кнопку "Продовжити покупки"	- Кількість змінюється миттєво - Ціна за одиницю × кількість = загальна сума товару - Загальна сума в кошику оновлюється автоматично - Не потрібно перевезавантажувати сторінку щоб оновилася кількість товару - Можна повернутися до покупок, не втративши кошика	Passed	
5	Видалення товарів з кошика	High	Кошик	Кілька товарів у кошику	1. Відкрити сторінку кошика 2. Переїйті чи будо мін. 2 товари в кошику 3. Поставтегалочку під одного товару та натисніть значок "Видалити" 4. Переїйті чи виличено продукт зі списку 5. Лічильник кошика зменшився на 1 6. Переїйті чи зменшившася загальна сума 7. Видалити другий продукт 8. Переїйті чи відображається повідомлення про порожній кошик	- Продукт видано миттєво - Оновлення кількості товарів - Загальна ціна змінюється - Після видання всього з'являється повідомлення "Кошик порожній"	Passed	
6	Вхід в особистий кабінет зареєстрованого користувача	High	Авторизація	Користувач зареєстрований на сайті але ще не ввійшов в особистий кабінет	1. Переїйті на головну сторінку 2. Знайдіть значок облікового запису користувача в особистий кабінет 3. Натисніть на значок облікового запису 4. Переїйті відкриття вікна входу 5. Ввести номер телефону 6. Переїйті на вимірювальну поля інші способи авторизації 7. Натисніть кнопку "Продовжити" (Увійти). 8. Ввести код підтвердження (6 цифр) 9. Переїйті поле "Ністриями код підтвердження?"	380965645558	- Форма входу доступна - Усі поля форми присутні та функціональні	Passed
7	Оформлення замовлення	High	Сторінка оформлення замовлення	Товар(и) у кошику	1. Додайте хоча б один товар до кошика 2. Натисніть на значок кошика в заголовку 3. Натисніть кнопку «Оформити замовлення». 4. Потрібно зробити завантаження сторінки оформлення замовлення 5. Переїйті інформації про замовлення 6. Обрати варіант доставки 7. Обрати способи оплати	- Сторінка оформлення замовлення успішно завантажилася - Усі розміщені вимоги (доставка, оплата, отримувач) - Зведення замовлення відображає правильні товари та ціни - Полі форми адекватні	Passed	
8	Фільтрування та сортування товарів	High	Сторінка товарів	Користувач на сторінці категорії з товарами	1. Переїйті до категорії «Смартфони». 2. Застосувати фільтр ціни (напр. 10 000-20 000грн) 3. Занесіть оновлення результатів 4. Виберіть фільтр бренду (напр Samsung) 5. Занесіть оновлення результатів 6. Відкрити список методів сортування 7. Виберіть метод сортування 8. Переїйті чи ціна першого товару змінилася 9. Виберіть «Від дешевих до дорогих» 10. Переїйті оновлення результатів 11. Переїйті, чи ціна першого товару змінилася 12. Очистити всі фільтри		- Фільтри застосовуються миттєво (<1 секунди) - Кількість товарів змінюється після кожного фільтра - Показано лише телефони Samsung у діапазоні 10–20 тис. грн. - Сортування працює правильно (спочатку найнижча ціна та наявність) - Кнопка "Очистити фільтри" відновлює всі продукти - Параметри URL-адреси відображають вибрані фільтри	Passed
9	Детальна інформація про продукт в картці товару	High	Картка товару	Користувач на сторінці опису товару	1. Переїйті до будь-якої категорії товарів 2. Натисніть на перший товар у списку 3. Занесіть завантаження сторінки з детальною інформацією про товар 4. Потрібно зробити галерею зображення товару 5. Переїйті відображену назву продукту 6. Переїйті ціну 7. Відіскріншотуємо зображення товару 8. Переїйті статус доставки, що відображається 9. Переїйті вкладки: Про товар, Характеристики, Відгуки та питання, Відео, Купують разом 10. Прокрутіть до специфікації продукту 11. Переїйті наявність розділу "Останні переглянуті товари"		- Сторінка товару завантажується протягом 2 секунд - Всі інформація про продукт відображена - Зображення масштабовані/розгорнуті - Ціна та наявність уточнюються - Вкладки функціональні та містять контент - У розділі останні переглянуті товари відображені товари, які переглядали раніше	Passed
10	Перегляд товарів через "Каталог"	Medium	Каталог	Користувач на головній сторінці Rosetki https://rozetka.com.ua	1. Переїйті на сайт Rosetka.ua 2. Натисніть на кнопку "Каталог". 3. Вибрати будь-яку категорію (напр., "Смартфони, TV та Електроніка")	Смартфони	Сторінка обраної категорії завантажується без помилок та відображає список товарів.	Passed
11	Форма зворотнього зв'язку	Medium	Контакти	Встановлено браузер Chrome	1. Переїйті на головну сторінку. 2. Прокрутіть до футера та змініть розділ "Контакти". 3. Натисніть на посилання/кнопку.		- Відкривається сторінка з контактною інформацією та/або формою зворотнього зв'язку без помилок.	Passed
12	Зміна мови/валюти	Medium	Локалізація	Встановлено браузер Chrome	1. Переїйті на головну сторінку. 2. Натисніть на переключач мови/валюти у шапці сайту праворуч. 3. Змініти мову (напр., з UA на RU).	RU	- Весь текстовий контент на сторінці (меню, назви товарів) коректно перекладається обраною мовою.	Passed