
		OG2012-IN01-AD	Bep. 0.1	Стор.
ORION GROUP	«Общие инструкции»	Якименко А.Н.	17.01.2012	1/39

Общие инструкции по работе с 1С




1. Поступление Основных средств.

Поступление основных средств вводится документом «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование»:









При этом Вы создаете новую позицию в справочнике «Номенклатура»

2. Ввод в эксплуатацию ОС.


Ввод в эксплуатацию в конфигурации УПП производится документом <u>«Принятие к учету ОС»</u>:









Выбираем способ отражения расходов по амортизации, если подходящего нет, то создаем новый способ, где указываем счет затрат и необходимую аналитику для этого счета. В наименовании отображаем суть (например, Амортизация ОС, 92 Хоз/деят), чтобы при просмотре списка способов Вам было понятно, что введено в табличную часть.











Заполняем закладку для регламентированного учета:




Общие инструкции по работе с 1С



«Общие инструкции»

OG2012-IN01-AD	Вер. 0.1	Стор.
Якименко А.Н.	17.01.2012	7/39



ORION GROUP

Общие инструкции по работе с 1С

A	The state of the s	OG2012-IN01-AD	Bep. 0.1	Стор.
ORION GROUP	«Общие инструкции»	Якименко А.Н.	17.01.2012	8/39

Если начислять амортизацию необходимо и в управленческом учете, то необходимо установить соответствующий флаг и заполнить параметры для начисления амортизации в упр.учете:




Общие инструкции по работе с 1С



«Общие инструкции»

OG2012-IN01-AD	Bep. 0.1	Стор.
Якименко А.Н.	17.01.2012	9/39




ORION GROUP

Общие инструкции по работе с 1С




Бухгалтерские проводки документа Принятие к учету ОС:




3. Начисление амортизации ОС.

Начисление амортизации осуществляется с помощью документа «Амортизация ОС»:








Расходы по амортизации ложатся на тот счет затрат, который указан в способе






4. Переоценка ОС.





При переоценке основных средств используется документ «Переоценка ОС»




Порядок заполнения:

• Событие регл. - выбираете подходящее событие с видом Прочие, при необходимости создаете новое.







- Выбираете Основное средство.
- По кнопке Заполнить Для списка ОС автозаполняется первоначальная и остаточная стоимость, накопленная амортизация.
- Заполняете справедливую стоимость согласно документа об оценке, индекс переоценки пересчитанные суммы автозаполняются.






При этом стоимость ОС в налоговом учете не увеличивается.

- 5. Изменение параметров ОС.
- 5.1. Перемещение ОС





ORION GROUP

Общие инструкции по работе с 1С



5.2. Изменение состояния ОС

Документ «Изменение состояния ОС» позволяет изменить состояние основного средства по управленческому и бухгалтерскому учету.

При изменении состояния можно изменить и состояние начисления или не начисления амортизации на период пребывания ОС в этом состоянии. Состояние начисления амортизации можно изменить также и для налогового учета.

Для изменения состояния начисления амортизации по объектам необходимо установить флаг «Влияет на начисление амортизации».


Документ дополнен механизмом событий (напоминание).

Для быстрого заполнения табличной части однотипными объектами основных средств, имеющими одинаковые наименования, нужно ввести в табличную часть хотя бы один такой объект. Затем следует воспользоваться кнопкой **Заполнить** в командной панели табличной части. При выборе в выпадающем меню пункта **По наименованию** табличная часть будет заполнена объектами основных средств, имеющими такое же наименование, как у введенного первоначально.

Данный документ не формирует никаких проводок, он лишь изменяет значение соответствующих ресурсов регистров сведений, хранящих информацию об основных средствах.







В данном случае документом фиксируется состояние «Не начислять амортизацию». По кнопке Перейти можно посмотреть движения документа по регистрам:



«Общие инструкции»

OG2012-IN01-AD	Bep. 0.1	Стор.
Якименко А.Н.	17.01.2012	19 /39

Изменение состояния ОС 333 -000001 от 09.07.2012 12:17:51 Движения документа по регистрам

- Вегистр сведений "Начисление амортизации (управленческий учет)".
 - Регистр сведений "Начисление амортизации (бухгалтерский учет)"

Измерения	Ресурсы	
Основное средство	Начислять амортизацию	
Организация		
Бетономешалка 130	Нет	

- В Регистр сведений "Начисление амортизации (налоговый учет)".
- Регистр сведений "События основного средства (упр. учет)".
 - Регистр сведений "События основного средства организации (регл. учет)"

Измерения	Ресурсы
Основное средство	Название документа события
Организация	Номер документа события
Событие	Сумма затрат (БУ)
Бетономешалка 130	Изменение состояния ОС
	333 -000001
Изменения	



Общие инструкции по работе с 1С



5.3. Изменение налогового назначения ОС

Документ "Изменение налогового назначения ОС" используется для указания нового налогового назначения, в котором будет задействовано основное средство.

Обрабатываемые объекты выбираются из справочника "Основные средства".

Для каждого объекта основных средств указывается текущая балансовая стоимость в налоговом учете и сумма модернизации текущего периода (текущего года). Для операций перевода в непроизводственные фонды в документ добавлены реквизиты НДС:

- Учитывать НДС. Если установлен данный флаг, то становятся доступными и видимыми остальные реквизиты НДС.
- **Авторасчет НДС.** Данный флаг делает недоступным для редактирования поле Сумма НДС. При записи документа пересчитывается НДС по всему документу с учетом погрешностей по строкам.
- Сумма включает НДС. Признак того, как нужно рассчитывать сумму НДС.

При установленном флажке Учитывать НДС в табличной части необходимо заполнить реквизиты:

- Сумма. Сумма для обложения НДС
- Ставка НДС.
- Сумма НДС.





• Счет учета НДС. Счет налоговых обязательств (по умолчанию 6435 "Условная продажа"). Этот реквизит видим, только если установлен флажок "Отражать в бухгалтерском учете".

По своей специфике документ по умолчанию отражаться в налоговом учете. Если установлен флажок "Отражать в бухгалтерском учете", то при начислении НДС будут сделаны корректировочные проводки по НДС в бухгалтерском учете. Если нет НДС, то "Отражать в бухгалтерском учете" ни на что не влияет.

Для более быстрого заполнения табличной части документа необходимо воспользоваться кнопкой "Подбор".

При проведении документа по каждой строке будут сформированы проводки по налоговому учету.


5.4. Изменение параметров начисления амортизации ОС

Документ «Изменение параметров начисления амортизации» предназначен для отражения изменений в регистре сведений об объектах основных средств для целей управленческого, бухгалтерского и налогового учета.

В документ вносятся новые сведения об объектах основных средств (например, новый срок полезного использования в случае его изменения, стоимость для начисления амортизации или объем продукции (работ) и т.п.).








Для более быстрого заполнения табличной части документа необходимо воспользоваться кнопкой "Подбор".

После формирования списка основных средств, подготавливаемых к передаче необходимо воспользоваться кнопкой "Заполнить" для заполнения табличной части информацией об объектах основных средств по данным учета, существующим на момент введения документа.






При проведении документа эти сведения записываются в регистр и используются документом <u>"Амортизация ОС"</u> при начислении амортизации в месяце, следующем за месяцем изменения параметров.

Данный документ не формирует никаких проводок, он лишь изменяет значение соответствующих ресурсов регистров сведений, хранящих информацию об основных средствах.

5.5. Изменение графиков амортизации ОС





Когда используется график амортизации: График начисления амортизации - это весьма удобный механизм для начисления амортизации по основным средствам сезонного применения. Например: если в собственности компании имеется снегоуборочная машина, которая эксплуатируется только в зимнее время (1 квартал), и необходимо, чтобы амортизация начислялась именно в этот период. В такой ситуации с помощью графика пользователь может указать, в какой месяц и сколько будет учитываться в качестве амортизационных отчислений.

Документ "Изменение графиков амортизации ОС" используется для изменения годового графика амортизации основных средств.

Объекты, по которым устанавливается график амортизации, выбираются из справочника "Основные средства". Для более быстрого заполнения табличной части документа необходимо воспользоваться кнопкой "Подбор".


При проведении документа эти сведения записываются в регистр и используются документом "Амортизация ОС" при начислении амортизации в месяце, следующем за месяцем изменения графика распределения амортизации.

Данный документ не формирует никаких проводок, он лишь изменяет значения соответствующих ресурсов регистра сведений ("Графики амортизации бухгалтерский учет").

5.6. Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС


Документ позволяет изменить способ отражения расходов по амортизации по объектам основных средств.

Данный документ не формирует никаких проводок, он лишь изменяет значение соответствующих ресурсов регистров сведений, хранящих информацию об основных средствах (<u>"Способы отражения расходов по амортизации"</u> - для управленческого учета, <u>"Способы отражения расходов по амортизации (бухгалтерский учет)"</u>).





Влияет на распределение начисленной амортизации по управленческому и бухгалтерскому учету.









6. Продажа ОС.


Если основное средство НЕ введено в эксплуатацию, его продажа осуществляется документом «**Реализация товаров и услуг**» с видом операции «Оборудование»:



Проводка формируется согласно схеме реализации:








Если основное средство введено в эксплуатацию, его продажа осуществляется документом «Передача ОС»



Общие инструкции по работе с 1С





Документ предназначен для оформления продажи основных средств. Документ отражается по управленческому, бухгалтерскому, налоговому учету. При проведении документа выполняется несколько операций:

- доначисление амортизации за месяц выбытия;
- списание основного средства с учета;
- отражение задолженности по взаиморасчетам.






Если до этого момента был оформлен документ "Подготовка к передаче ОС", то в реквизите "Документ передачи" следует указать соответствующий документ. В этом случае доначисление амортизации привязано именно к документу "Подготовка к передаче ОС" и в текущем документе повторно выполняться не будет.

Документ предоставляет возможность распечатать типовую форму ОЗ-1 акта передачи основных средств.



Общие инструкции по работе с 1С





Табличная часть "основные средства"

Общие инструкции по работе с 1С	Подсистема ОС
---------------------------------	---------------



В табличной части устанавливается перечень продаваемых основных средств. Для каждого основного средства устанавливается цена продажи (реквизит "Сумма"), сумма НДС, ставка НДС. Стоимость продажи указывается в валюте документа, выбор валюты документа выполняется в форме "Цены и валюта".

Для каждого вида учета заполняются стоимостные данные по основному средству:

- Стоимость стоимость основного средства на момент продажи;
- Амортизация амортизация, начисленная за весь период эксплуатации основного средства;
- Остаточная стоимость разница между стоимостью и начисленной амортизацией;
- Амортизация за месяц сумма амортизации, которая должна быть начислена за месяц, в котором отражается операция продажи.

Стоимостные показатели (в том числе и амортизация за месяц) могут быть рассчитаны автоматически при нажатии на кнопку "Заполнить".

Стоимостные показатели основного средства для управленческого учета выводятся в валюте управленческого учета, для бухгалтерского и налогового - в валюте регламентированного учета. Эти данные не пересчитываются в валюту документа.


В поле вид налоговой деятельности необходимо указать тот вид деятельности, по аналитике которого будут зачислены валовые доходы (расходы) от продажи основных средств.

На основании документа «Передача ОС» формируем документ «Налоговая накладная»



Общие инструкции по работе с 1С






Возможна ситуация, когда временной интервал между продажей основных средств и моментом принятия решения о продаже (предварительной подготовкой к передаче)существенный (более месяца). Например, если объект уже не эксплуатируется, а оформление документов по приемупередаче задерживается. В таком случае операция продажи основного средства выполняется за 2 шага, последовательно документами:

а) «Подготовка к передаче ОС»




Общие инструкции по работе с 1С










Документ "Подготовка к передаче ОС" используется для предварительного начисления амортизации и вывода ОС из эксплуатации до момента передачи.

Выбывающие объекты выбираются из справочника "Основные средства".

Для каждого объекта основных средств указывается текущая балансовая стоимость, сумма накопленной на начало месяца амортизации, расчетная сумма амортизации, которая должна быть доначислена за текущий месяц.

Для более быстрого заполнения табличной части документа необходимо воспользоваться кнопкой "Подбор".

После формирования списка основных средств, подготавливаемых к передаче необходимо воспользоваться кнопкой "Заполнить" для заполнения табличной части информацией об объектах основных средств по данным учета (регистров накопления "Амортизация (управленческий учет)", "Амортизация (бухгалтерский учет)", регистра бухгалтерии Налоговый), сумма амортизации за текущий месяц определяется расчетным путем в документе.





При проведении документа по каждой строке будут сформированы проводки по бухгалтерскому и налоговому учету (если в документе указано что он отражается в этих видах учета):

- по доначислению амортизации, если это необходимо;
- по списанию амортизационных начислений и балансовой стоимости на счет 286 "Основные средства предназначенные для продажи".

Дополнительно в регистрах сведений снимается флаг начисления амортизации по перечисленным в документе объектам учета.

Доначисленная амортизация распределяется по регистрам учета затрат, аналогично документу "Амортизация ОС".

б) После того, как необходимые регистрационные документы получающей стороной получены, необходимо ввести документ "Передача ОС".

7. Списание ОС.

Документ «Списание ОС» предназначен для отражения в учете выбытия основного средства в связи с моральным и физическим износом, а также при ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией.

- управленческому учету;
- бухгалтерскому учету;
- налоговому учету.



Общие инструкции по работе с 1С

		OG2012-IN01-AD	Bep. 0.1	Стор.
ORION GROUP	«Общие инструкции»	Якименко А.Н.	17.01.2012	36/39


Выбывающие объекты выбираются из справочника "Основные средства".





«Общие инструкции»

OG2012-IN01-AD	Вер. 0.1	Стор.
Якименко А.Н.	17.01.2012	37 /39



ORION GROUP

Общие инструкции по работе с 1С



Для каждого объекта основных средств указывается текущая балансовая стоимость, сумма накопленной на начало месяца амортизации, расчетная сумма амортизации, которая должна быть доначислена за текущий месяц.

Для более быстрого заполнения табличной части документа необходимо воспользоваться кнопкой "Подбор".

После формирования списка основных средств, подготавливаемых к передаче необходимо воспользоваться кнопкой "Заполнить" для заполнения табличной части информацией об объектах основных средств по данным учета (регистров накопления "Амортизация (управленческий учет)", "Амортизация (бухгалтерский учет)", сумма амортизации за текущий месяц определяется расчетным путем в документе.

Отражение в бухгалтерском учете

При списании основного средства необходимо оформить акт о списании объекта основных средств. Для этого следует нажать на кнопку "ОЗ-3".

При списании с учета каждого из перечисленных в табличной части основных средств для объектов, которые не были списаны на расходы при принятии к учету, формируются проводки:

- по доначислению амортизации, если это необходимо;
- по списанию амортизационных начислений и балансовой стоимости.
- по списанию остаточной стоимости объекта на указанный в форме счет учета расходов.

Дополнительно в регистрах сведений снимается флаг начисления амортизации по перечисленным в документе объектам учета.

Доначисленная амортизация распределяется по регистрам учета затрат, аналогично документу "Амортизация ОС".


В качестве счета учета расходов при списании основных средств по бухгалтерскому учету по умолчанию предлагается счет 976 "Списание необоротных активов".



Общие инструкции по работе с 1С



Черновики





Общие инструкции по работе с 1С