CHALLENGE MOTIVA · ATIVIDADE USER FLOW

User Flow da Plataforma VeroAI

Estimativa da altura da vegetação às margens de rodovias com visão computacional, para priorizar a roçada nos trechos críticos

Perfil A — Gestor de conservação

Responsável pela rodovia. Envia vídeos/fotos para análise, acompanha os indicadores e decide onde e quando roçar.

- **Testar Protótipo**: envia vídeo ou foto e recebe a altura estimada e o status (OK / ALERTA / CRÍTICO)
- **Dashboard**: KPIs, filtros por status e distância, leituras por trecho, localização, solicitação e agendamento de roçada
- **Cronograma**: sugestão de roçada por dia, ordenada por criticidade e proximidade
- **Mensagens**: conversa com encarregados e envio de solicitações de roçada

Perfil B — Encarregado de roçada

Líder da equipe de campo de uma rodovia. Consulta o que precisa ser roçado e se comunica com o gestor.

- **Minha Agenda**: trechos da sua rodovia por criticidade, previsão e datas agendadas (somente leitura)
- **Mensagens**: recebe solicitações de roçada e responde ao gestor


Fluxos deste documento

1. Acesso à plataforma (comum)
2. Gestor — visão geral
3. Gestor — Testar Protótipo
4. Gestor — Dashboard (4a consulta · 4b ações)
5. Gestor — Cronograma
6. Gestor — Mensagens
7. Encarregado — visão geral
8. Encarregado — Minha Agenda
9. Encarregado — Mensagens
10. Jornada integrada Gestor ↔ Encarregado

Equipe

Integrante	RM	Turma
André Ayello de Nobrega	561754	CCPG
André Gouveia de Lima	564219	CCPO
Caio Castelão Carminato	563630	CCPG
Guilherme Vasques Tamai	563276	CCPG
Mirella Mascarenhas	562092	CCPG
Vitor Komura de Freitas	563694	CCPG

Legenda dos símbolos



Regras que aparecem nos fluxos


- **Status da vegetação**: OK < 10 cm · ALERTA 10–29 cm · CRÍTICO ≥ 30 cm
- **Login simulado** (demonstração, sem senha): o usuário escolhe “Entrar como” e o sistema direciona conforme o papel
- **Proteção de rotas**: cada perfil só acessa as páginas do seu menu; qualquer outra rota redireciona para a página inicial do perfil

COMUM AOS DOIS PERFIS

1. Acesso à plataforma

Da entrada no site até a tela inicial de cada perfil

O login é simulado para a demonstração: não há senha, o usuário escolhe a conta em “Entrar como”. Se já existe sessão salva, o sistema pula a escolha de conta.




Início/Fim · Processo/Ação · Entrada/Saída · Decisão · Fluxo

PERFIL A · GESTOR

2. Gestor — visão geral

Navegação entre as funcionalidades e encerramento da sessão

Menu do gestor: Testar Protótipo, Dashboard, Cronograma e Mensagens. Cada funcionalidade é detalhada nos fluxos 3 a 6.




Início/Fim · Processo/Ação · Entrada/Saída · Decisão · Fluxo

PERFIL A · GESTOR

3. Testar Protótipo — análise de vegetação

Envio de vídeo ou foto, processamento e resultado

Vídeo: o sistema extrai 1 quadro a cada 2 segundos e calcula a média do trecho. Foto: leitura única com a régua de referência. O resultado é salvo e aparece no Dashboard.




Início/Fim · Processo/Ação · Entrada/Saída · Decisão · Fluxo

PERFIL A · GESTOR

4a. Dashboard — consulta de trechos

KPIs, filtros por status e distância e detalhes de cada trecho

Os dados se atualizam sozinhos quando outro gestor processa um vídeo. O filtro por distância usa o ponto médio (km início–fim) de cada trecho.




Início/Fim · Processo/Ação · Entrada/Saída · Decisão · Fluxo

PERFIL A · GESTOR

4b. Dashboard — ações sobre o trecho

Localização, solicitação e agendamento de roçada

O atalho “Agendar o quanto antes” só aparece para trechos CRÍTICOS. Sem km cadastrado, o trecho não entra no Cronograma nem no filtro por distância.




Início/Fim · Processo/Ação · Entrada/Saída · Decisão · Fluxo

PERFIL A · GESTOR

5. Cronograma — planejamento da roçada

Sugestão de roçada por dia, priorizando criticidade e proximidade

Trechos CRÍTICOS vêm primeiro; dentro do mesmo nível, trechos próximos são agrupados no mesmo dia. Só entram trechos com km cadastrado.




Início/Fim · Processo/Ação · Entrada/Saída · Decisão · Fluxo

PERFIL A · GESTOR

6. Mensagens — comunicação com encarregados

Mensagens de texto e solicitações formais de roçada

Enviar uma solicitação de roçada também agenda a data no trecho, que passa a aparecer na agenda do encarregado.




Início/Fim · Processo/Ação · Entrada/Saída · Decisão · Fluxo

PERFIL B · ENCARREGADO DE ROÇADA

7. Encarregado — visão geral

Navegação entre as funcionalidades e encerramento da sessão

O encarregado vê apenas os trechos da sua rodovia. Páginas do gestor (Dashboard, Cronograma, Testar Protótipo) ficam bloqueadas.




Início/Fim · Processo/Ação · Entrada/Saída · Decisão · Fluxo

PERFIL B · ENCARREGADO DE ROÇADA

8. Minha Agenda

Trechos da rodovia do encarregado, ordenados por criticidade

Tela somente leitura: solicitações e agendamentos são feitos pelo gestor. A agenda se atualiza sozinha quando chega uma nova solicitação.




Início/Fim · Processo/Ação · Entrada/Saída · Decisão · Fluxo

PERFIL B · ENCARREGADO DE ROÇADA

9. Mensagens — conversa com o gestor

Recebimento de solicitações de roçada e respostas

O encarregado não cria solicitações de roçada: ele recebe as do gestor e responde com confirmação, dúvida ou relato de campo.




Início/Fim · Processo/Ação · Entrada/Saída · Decisão · Fluxo

GESTOR ↔ SISTEMA ↔ ENCARREGADO

10. Jornada integrada

Do vídeo gravado na rodovia até a roçada executada

Cada raia mostra quem executa a etapa. Trechos em ALERTA também podem ser agendados de forma preventiva pelo gestor. Após a roçada, um novo vídeo do trecho fecha o ciclo.



Início/Fim · Processo/Ação · Entrada/Saída · Decisão · Fluxo