
Fase 3 · Mis categorías: importancia del 1 al 5 (versión aprobada)

Cada categoría ya viene con su importancia. Solo se toca si la persona quiere cambiarla. Ningún color ni fuente nuevos.

Antes




- Lista con ícono, nombre y etiqueta.
- Nada indica qué tan importante es cada gasto.

Después · lista de gastos



- Cada categoría llega con su valor ya puesto: número (1–5) y una palabra.
- Cambiarlo es opcional: se toca la tarjeta solo si no le cuadra.
- Cashi avisa que ya están puestos.
- **Nuevo:** burbuja de Cashi, insignia de importancia. **Modificado:** FilaCategoria.

Después · cambiar importancia



- Hoja inferior opcional con 5 botones grandes (56 dp); el elegido se ve lleno y con anillo naranja.
- Debajo, la conclusión en palabras, sin porcentajes.
- Una sola acción principal: Guardar.
- **Nuevo:** HojaImportancia (ModalBottomSheet de Material 3, sin librerías).

Estados importantes

Qué cambia según el valor elegido, al guardar, y con qué valores arranca cada categoría.

Después · valor bajo



- La palabra y el mensaje cambian al tocar otro número.
- 1 Prescindible · 2 Recortable · 3 Flexible · 4 Importante · 5 Imprescindible.

Después · error al guardar



- Mientras guarda, el botón dice «Guardando…» y se apaga para evitar doble toque.
- Si falla, el mensaje aparece en la hoja y no se pierde lo elegido.
- Cargando, vacío y error de la lista siguen igual.

Valores iniciales automáticos

Salud	**4/5**	Importante
Vivienda	**4/5**	Importante
Alimentación	**3/5**	Flexible
Educación	**3/5**	Flexible
Transporte	**3/5**	Flexible
Entretenimiento	**2/5**	Recortable
Otros gastos	**2/5**	Recortable
Ropa y accesorios Nueva	**2/5**	Recortable
Suscripciones Nueva	**2/5**	Recortable
Salidas y fiestas Nueva	**1/5**	Prescindible

Ninguna arranca en 5/5: ese nivel queda para los pagos planificados o si la persona lo elige. Una categoría propia arranca en **3/5 · Flexible**.

- **No se pide nada al anotar un gasto ni al crear una categoría:** esas pantallas siguen igual.
- Los valores se cargan solos y cada persona puede cambiarlos cuando quiera en Mis categorías, pestaña Gastos.
- Un pago planificado siempre cuenta como 5/5.
- La pestaña Ingresos no cambia: la importancia solo aplica a gastos.
- El estilo 3D del resto de la pantalla llega en la Fase 9.