Panduan Role: Staf Gudang

Lembar kerja bertahap sesuai tanggung jawab

Edisi 27 Oktober 2026

> Panduan fitur yang tersedia. Role tambahan berupa rekomendasi, bukan perubahan akses database. Latihan hanya di lingkungan pelatihan.

Daftar Isi

Klik judul untuk berpindah. Gunakan pencarian pembaca PDF untuk menemukan istilah.

- Tahap 1: Pahami Satuan Dan Lokasi
- Tahap 2: Stok Pertama Dan Penerimaan Pembelian
- Tahap 3: Transfer Antar-Gudang
- Tahap 4: Retur Dan Selisih
- Tahap 5: Serah Terima
- Checklist Gudang

Tujuan: menjaga kecocokan barang fisik dengan saldo tiap gudang. Usulan role `warehouse-staff`, belum otomatis dibuat. Paket awal membaca master/saldo/kartu dan mengelola transfer. Stok awal/koreksi/penerimaan retur memerlukan penugasan serta permission tambahan.

Tahap 1: Pahami Satuan Dan Lokasi

1. Periksa gudang yang sedang dibaca; saldo per lokasi tidak otomatis digabung.
2. Lihat satuan dasar dan isi kemasan barang.
3. Hitung fisik dengan konversi yang sama: 2 Box isi 4 = 8 Unit; 1 Rol isi 100 = 100 Meter. Angka isi kemasan bukan saldo.
4. Jika label/konversi master salah, laporkan ke admin master sebelum transaksi.

Izin baca inventory dapat memperlihatkan informasi harga barang. Belum ada pemisahan akses per kolom atau pembatasan user per gudang yang dijanjikan.

Tahap 2: Stok Pertama Dan Penerimaan Pembelian

Untuk barang yang sudah ada saat mulai sistem, petugas yang ditugaskan membuat draft **Stok awal**, memeriksa harga pokok per satuan pilihan, lalu posting setelah fisik disahkan. Hanya satu stok awal posted per barang+gudang.

Untuk barang baru dari supplier:

1. Minta nomor draft **Order Pembelian** dan nota.
2. Cocokkan seluruh barang, kuantitas, satuan dan kondisi fisik.
3. Serahkan hasil pemeriksaan ke petugas berizin **Terima dan bayar**.
4. Setelah berhasil, periksa stok masuk di **Saldo stok** dan **Kartu stok**.

Jangan menambah stok awal untuk penerimaan pembelian yang sama. Alur utama menerima penuh sekaligus dengan pembayaran; staf gudang tanpa kedua izin tidak boleh menganggap ada tombol penerimaan terpisah untuk dipaksakan.

Tahap 3: Transfer Antar-Gudang

1. Buka **Transfer antar-gudang**, buat draft.
2. Pilih asal dan tujuan yang berbeda, isi barang/satuan/jumlah.
3. Periksa stok asal dan cocokkan fisik bersama petugas tujuan.
4. Petugas berizin memilih **Posting transfer** saat perpindahan siap dicatat.
5. Cocokkan kartu stok kedua gudang dan jumlah fisik yang diserahkan.

Posting langsung mengurangi asal dan menambah tujuan bersamaan. Belum ada status transit/penerimaan parsial. Total jumlah antargudang tetap sama; transfer tidak membuat pembayaran.

Tahap 4: Retur Dan Selisih

- Retur pelanggan: harus memakai invoice asal dan barang layak jual. Petugas dengan izin tambahan menerima retur ke gudang invoice asal; refund urusan keuangan sesudahnya.

- Retur supplier: gunakan pembelian asal dan periksa sisa stok sumber; total saldo dari sumber lain tidak menjamin retur dapat diposting.
- Selisih fisik: hitung ulang, periksa satuan/gudang, lalu telusuri kartu stok. Jangan melakukan koreksi hanya agar saldo terlihat cocok.
- Bila koreksi disahkan, serahkan selisih dan alasan ke supervisor berizin. Saldo 10, fisik 8 berarti kurangi 2 satuan dasar, bukan memasukkan 8.

Belum ada stock opname bersesi, karantina barang rusak atau pelacakan per potongan rol. Jangan memasukkan barang rusak lewat retur layak jual.

Tahap 5: Serah Terima

Catat nomor dokumen, barang, satuan pilihan dan satuan dasar, jumlah, gudang asal/tujuan serta status. Untuk pembelian/retur, pisahkan keterangan barang dari status uang; barang diterima tidak otomatis berarti refund selesai.

Checklist Gudang

- [ ] Gudang dan konversi benar saat hitung fisik.
- [ ] Penerimaan tidak dicatat dua kali melalui stok awal dan pembelian.
- [ ] Transfer cocok pada kedua kartu stok dan fisik.
- [ ] Selisih ditelusuri sebelum diajukan koreksi.
- [ ] Barang rusak tidak masuk stok jual lewat alur yang salah.
- [ ] Semua persoalan disertai nomor dokumen saat diserahkan.

Rincian: panduan modul. Hak tambahan: role dan akses.