
## 2. Le serveur DNS


- Nous allons commencer par installer ce "roles" sur notre serveur, ouvrez le "Gestionnaire de serveur" cliquez sur "Roles" puis sur "Ajouter Roles"
- Cochez ensuite "DNS Server" et cliquez sur "Suivant".
- Cliquer "Suivant" encore une fois sur la fenêtre puis "Installer"
- Patientez pendant l'installation.
- Cliquer sur "Fermer" pour terminer l'installation.

Nous allons passer à la configuration du serveur DNS en définissant les **zones de recherche directe et indirecte.** La définition de ses deux entités permettra la **resolution des IP adresses en nom comprehensible à l'homme et inversement.** 


Faire un clic droit sur le serveur DNS installé. Puis créer choisir Créer Nouvelle zone




Vous recevrez par la suite l'assistant de coniguration du serveur DNS. Clic sur "Suivant"



 Nous sommes ensuive inviter à une zone. Dans notre cas nous allons faire créer une zone de recherche directe puis Clic sur "Suivant"




Par la suite nous sommes invités à confirmer que notre serveur assurera la maintenance de la zone.
 Choisir Ce serveur assure la maintenance de la zone puis Clic sur "Suivant"




Définir le nom de la zone: Ce sera le nom de notre domaine. Pas le nom de notre serveur DNS :



- Nous sommes invités à créer un fichier zone puis Clic sur "Suivant"
- Dans notre cas, nous pouvons ignorer la mise à niveau dynamique. Choisir Ne pas autoriser puis Clic sur "Suivant"



 Redirecteurs : Cette partie permet à notre serveur DNS de rediriger les requêtes qu'il ne peut pas traiter. Dans notre cas, nous choisirons l'option NON




Ainsi se termine la création de la zone de recherche directe




• Clic sur Terminer pour fermer l'assistant.

De même nous allons ensuite créer la seconde zone de recherche : La zone de recherche inversée.

- Faire un clic droit sur Zone de recherche inversée. Puis créer choisir Créer Nouvelle zone
- Nous devrons par la suite définir l'identité du reseau. En d'autres termes la racine de notre réseau.
  Dans notre cas, c'est le 192.168.103 puis Clic sur "Suivant"



- Créer un fichier pour la zone créée puis Clic sur "Suivant"
- Ainsi se termine la création de la zone de recherche inversée



Clic sur Terminer pour fermer l'assistant.