README

41047047S 賴品蓉

HW0301:

- -e:encode(與-d 擇一)
- -d:decode(與-e 擇一)
- -k:後面空一格後輸入要作為鑰匙的檔案的名稱(含副檔名)(必要)
- -i:後面空一格後輸入要 encode 或 decode 的檔案的名稱(含副檔名)(必要)
- -o:後面空一格後輸入要輸出的檔案的名稱(含副檔名)(必要)

依序從輸入檔案和鑰匙檔案中取出一個 byte,以兩者 xor 作為加密方式,並將加密或解密後的結果寫至輸出檔案,若是輸入檔案較大則當鑰匙檔案結束時從頭再取。

Input: 執行程式時輸入option

HW0302:

- -a: 同層檔案和資料夾以升冪的順序列印
- -d: 同層檔案和資料夾以升冪的順序列印
- (如果不帶 options 的時候默認升冪)

讀取 zip 檔並將資料夾內的檔案列印在螢幕上。

Input: 執行程式時輸入option

HW0303:

- -x:後面空一格後輸入馬賽克區域的起始 x 位置(必要)
- -y:後面空一格後輸入馬賽克區域的起始 y 位置(必要)
- -w, -width:後面空一格後輸入馬賽克區域的寬(必要)
- -h, -height:後面空一格後輸入馬賽克區域的高(必要)
- -n, -number:後面空一格後輸入 n, 馬賽克區域中每 n*n 格變為1格的起始 x 位 (如未給定, 默認為2)
- -i, -input:後面空一格後輸入要馬賽克的檔案的名稱(含副檔名)(必要)
- -o, -output:後面空一格後輸入要輸出的檔案的名稱(含副檔名)(如未給定, 默認為output.bmp)
- -help:印出所有選項及作用

將指定範圍依指定方式馬賽克並將結果輸出至新檔案。

Input: 執行程式時輸入option

HW0304:

可以修改金庸群俠傳中玩家之等級、生命、生命上限、內力、內力 上限、體力、經驗、攻擊力、防禦力、輕功、醫療能力、用毒能力、解毒 能力、拳掌功夫、御劍能力、耍刀技巧、特殊兵器、暗器技巧、裝備物品 (武器、防具)、修練物品、所會功夫(至多10種,每種至高10級)。

拼音大致以 <u>中文轉拼音 | 漢字轉拼音 (ifreesite.com)</u> 網站轉出之結果為準(例外: 血 -> Xie、降 -> Xiang), 每一字的第一個字母須是大寫。

Input: 執行程式後依螢幕上所示