

Organigramme des parcours


Vite et Gourmand — Cartographie des parcours utilisateur, basée sur `src/Router.php` et les contrôleurs.

Rôles et accès

Rôle	Session	Espace principal	Accès restreint
Visiteur	Non connecté	Pages publiques	Commande, mon compte
Client	role = utilisateur	/mon-compte	Espace employé, admin
Employé	role = employe	/espace-employe	Admin exclusif
Administrateur	role = administrateur	/admin	Gestion employés, stats


L'administrateur accède aussi aux fonctionnalités employé (menus, commandes, avis, horaires).

Vue d'ensemble du site




Parcours visiteur (public)


Navigation sans connexion : découverte des menus, contact, pages légales et accès à l'authentification.




Parcours authentication — Inscription




Parcours authentication — Connexion



Parcours authentification — Mot de passe oublié




Parcours client — passer commande



Règles métier : connexion obligatoire ; calcul prix et distance via API ; modification / annulation selon statut et délai (`config/commande.php`).


Parcours client — mon compte



Règles métier : avis possible après prestation livrée ; suppression de compte depuis le profil.


Parcours employé — /espace-employe

Accessible aux rôles **employé** et **administrateur**.



- Création menu : photo obligatoire, masqué par défaut (`visible = 0`)
- Visibilité publique : minimum 3 plats avec photo
- Galerie auto : couverture + 3 premiers plats avec photo

Parcours administrateur — /admin



Stats admin : MongoDB Atlas si disponible, sinon MySQL ; bouton de synchronisation MySQL → Mongo (ECF).


APIs internes (AJAX)

Route	Usage
GET /api/filter-menus	Filtrage catalogue (régime, prix, personnes...)
POST /api/calcul-prix	Calcul tarif commande
POST /api/calcul-distance	Distance livraison depuis Bordeaux

Pages légales (footer)

- /mentions-legales
- /cgv
- /accessibilite
- /politique-confidentialite

Schéma des redirections de sécurité



Zone	Garde
/commande, /mon-compte/*	Connexion client
/espace-employe/*	Rôle employé ou admin
/admin/*	Rôle administrateur uniquement

