Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

CONFIGURATION DU ROUTAGE DYNAMIQUE

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment configurer le protocole de routage dynamique RIP sur un switch de niveau 3 et un routeur.

Représentants :

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

Projet GNEX

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	09/01/26	Création du document	Navarro Aronn
1.0	05/03/26	Test et Validation du document	Hennetier Antoine

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	HENNETIER Antoine	Technicien informatique
Service informatique	GIRAUDO Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	NAVARRO Aronn	Technicien informatique

Sommaire

1 PREMIÈRE PARTIE 4 - 5
1.1 MISE EN PLACE PROTOCOLE ROUTAGE RIP SUR ROUTEUR 4
1.2 MISE EN PLACE PROTOCOLE ROUTAGE RIP SUR SWITCH NIVEAU 3-5

1.1 Sur routeur :

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 192.168.10.254
Router(config-router)#network 192.168.17.254
Router(config-router)#network 192.168.20.254
Router(config-router)#network 192.168.30.254
Router(config-router)#network 192.168.40.254
Router(config-router)#network 192.168.50.254
Router(config-router)#network 192.168.60.254
Router(config-router)#network 192.168.70.254
Router(config-router)#network 192.168.100.254
Router(config-router)#network 192.168.150.254
Router(config-router)#network 192.168.200.254
Router(config-router)#network 172.16.0.254
Router(config-router)#network 172.18.0.2
Router(config-router)#exit
```

1.2 Switch niveau 3 :

Switch L3(config)#router rip

Switch L3(config-router)#network

Switch L3(config-router)#network 192.168.10.254

Switch L3(config-router)#network 192.168.17.254

Switch L3(config-router)#network 192.168.20.254

Switch L3(config-router)#network 192.168.30.254

Switch L3(config-router)#network 192.168.40.254

Switch L3(config-router)#network 192.168.50.254

Switch L3(config-router)#network 192.168.60.254

Switch L3(config-router)#network 192.168.70.254

Switch L3(config-router)#network 192.168.100.254

Switch L3(config-router)#network 192.168.150.254

Switch L3(config-router)#network 192.168.200.254

Switch L3(config-router)#network 172.16.0.254

Switch L3(config-router)#network 172.18.0.2

Switch L3(config-router)#exit