Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

INSTALLATION DU SERVICE WEB SUR WINDOWS SERVER 2025

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment configurer le service Serveur WEB sur une VM Windows Server 2025.

Représentants :

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

Fiche de Suivi des évolutions

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	23/01/26	Création du document	OUNI Iheb
1.1	05/03/26	Test et Validation du document	Hennetier Antoine

Liste de Diffusion

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	HENNETIER Antoine	Technicien informatique
Service informatique	GIRAUDO Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	NAVARRO Aronn	Technicien informatique

Sommaire

1 PREMIÈRE PARTIE 4 - 5

1.1 OBJECTIF 4

1.2 INSTALLATION DU SERVICE IIS 4

1.3 CONFIGURATION DE IIS 5

2 DEUXIÈME PARTIE 5

2.1 MISE EN PLACE DES PAGES HTML 5

2.2 CONFIGURATION DU LIEN TRUNK 6

1.1 **<u>Objectifs</u> :** Description des étapes nécessaires à l'installation et à la configuration d'un serveur web sous Windows Server 2025. Elle vise à permettre l'hébergement et l'accès à un site ou à une application web dans des conditions fiables, sécurisées et conformes aux bonnes pratiques d'administration système. La mise en place de ce serveur doit garantir la disponibilité du service, la confidentialité des données hébergées et l'intégrité du système, tout en assurant une exploitation et une maintenance simplifiées.

1.2 **<u>Installation du service IIS</u> :** Pour que le service soit actif, il faut se rendre sur "*Ajouter des rôles et fonctionnalités*" et suivre les étapes suivantes :

a.



b.


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner le type d'installation
SERVEUR DE DESTINATION
Win-CrowdSec
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.
Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.
Installation des services Bureau à distance
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

c.


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des rôles de serveurs
SERVEUR DE DESTINATION
Win-CrowdSec
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.
Rôles
Description
Web Server (IIS) provides a reliable, manageable, and scalable Web application infrastructure.
Active Directory Domain Services
Active Directory Federation Services
Active Directory Lightweight Directory Services
Active Directory Rights Management Services
Device Health Attestation
DHCP Server
DNS Server
Fax Server
File and Storage Services (1 sur 12 installé(s))
Host Guardian Service
Hyper-V
Network Controller
Network Policy and Access Services
Print and Document Services
Remote Access
Remote Desktop Services
Volume Activation Services
Web Server (IIS)
Windows Deployment Services
Windows Server Update Services
1
< Précédent
Suivant >
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Ajouter les fonctionnalités requises pour Web Server (IIS) ?
Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être installés sur le même serveur.
Web Server (IIS)
Management Tools
[Outils] IIS Management Console
Inclure les outils de gestion (si applicable)
2
Ajouter des fonctionnalités
Annuler

d.


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Rôle Web Server (IIS)
SERVEUR DE DESTINATION
Win-CrowdSec
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Rôle Web Server (IIS)
Services de rôle
Confirmation
Résultats
Les serveurs web sont des ordinateurs qui vous permettent de partager des informations sur Internet, ou via des intranets et des extranets. Le rôle de serveur web comprend Internet Information Services (IIS) 10.0 avec des fonctionnalités améliorées de sécurité, de diagnostic et d'administration, une plateforme web unifiée qui intègre IIS 10.0, ASP.NET et WCF (Windows Communication Foundation).
• L'installation par défaut du rôle de serveur web (IIS) inclut l'installation des services de rôle qui vous permettent de traiter du contenu statique, d'effectuer des personnalisations minimes (comme les documents par défaut et les erreurs HTTP), de surveiller et d'enregistrer l'activité du serveur, et de configurer la compression du contenu statique.
Plus d'informations sur Web Server IIS
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

e.


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des services de rôle
SERVEUR DE DESTINATION
Win-CrowdSec
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Rôle Web Server (IIS)
Services de rôle
Confirmation
Résultats
Sélectionner les services de rôle à installer pour Web Server (IIS)
Services de rôle
Web Server
Common HTTP Features
Default Document
Directory Browsing
HTTP Errors
Static Content
HTTP Redirection
WebDAV Publishing
Health and Diagnostics
HTTP Logging
Custom Logging
Logging Tools
ODBC Logging
Request Monitor
Tracing
Performance
Static Content Compression
Dynamic Content Compression
Security
Description
Web Server provides support for HTML Web sites and optional support for ASP.NET, ASP, and Web server extensions. You can use the Web Server to host an internal or external Web site or to provide an environment for developers to create Web-based applications.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

f.


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Confirmer les sélections d'installation
SERVEUR DE DESTINATION
Win-CrowdSec
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Rôle Web Server (IIS)
Services de rôle
Confirmation
Résultats
Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.
Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire
Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.
Web Server (IIS)
Management Tools
IIS Management Console
Web Server
Common HTTP Features
Default Document
Directory Browsing
HTTP Errors
Static Content
Exporter les paramètres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accès source
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

1.3 **<u>Configuration de IIS</u> :** Pour manager le serveur IIS, nous avons la console "*Gestionnaire des services Internet (IIS)*" accessible à partir du menu "*Outils*" du gestionnaire de serveur, ou via les outils d'administration.



Cette console va nous permettre de gérer le serveur afin d'effectuer les actions suivantes :

- Arrêter, démarrer ou redémarrer le serveur web IIS (sans redémarrer Windows)
- Arrêter, démarrer ou redémarrer un site (pour le mettre en ligne ou hors ligne, par exemple)
- Créer, supprimer ou modifier un site
- Installer des modules complémentaires

IIS stocke les données du site par défaut sur le même volume que les programmes et Windows. Il est donc préférable d'héberger les données du site sur un autre volume dédié à cet usage. Il faut donc modifier cet emplacement en cliquant sur le nom du site "*Default Web Site*".



Cliquer en bout de ligne sur les 3 petits points "**...**" pour définir un nouvel emplacement. Il faudra créer un nouveau répertoire avec le nom que vous souhaitez.



Il faut ensuite redémarrer le site web afin que le changement soit compris.



2.1 **<u>Mise en place des pages HTML</u> :** Pour que le serveur affiche des pages HTML, il faut les mettre en place sur le gestionnaire IIS. Pour cela, il faut se rendre sur celui-ci.

Ensuite, il faut cliquer sur le site concerné créé au préalable, puis sur "*Document par défaut*".



Cliquer droit sur la page au milieu, puis cliquer sur "*Ajouter*".



Il faut ensuite entrer le nom des pages HTML créées avec l'extension HTML, pareille pour le fichier CSS et le fichier "*web.config*" qui est primordial pour que le site web fonctionne !



Il faut ensuite redémarrer le site web afin que les modifications s'appliquent.



2.2 **<u>Saisie de l'adresse IP</u> :** Saisir l'adresse IP du serveur WEB sur votre navigateur favori afin de visualiser la page !