


Depuis le gestionnaire de serveur du futur serveur RDS, cliquer sur Ajouter des rôles des fonctionnalités.




Au lancement de l'assistant, cliquer sur Suivant.




Choisir le type d'installation : Installation des services Bureau à distance et cliquer sur Suivant




Sélectionner Démarrage rapide et cliquer sur Suivant




Choisir le scénario Déploiement de bureaux basés sur une session puis cliquer sur Suivant .






Un résumé de la configuration s'affiche, cocher la case pour redémarrer le serveur automatiquement et cliquer sur le bouton Déployer pour commencer l'installation.




L'installation est terminée, quitter l'assistant en cliquant sur Fermer .




Lors d'un déploiement en Démarrage rapide, le serveur RDS est prêt à être utilisé, une collection est configurée (QuickSessionCollection) avec des RemoteApp configurée.

L'administration se fait par le gestionnaire de serveur en cliquant sur Service Bureau à distance dans le menu de navigation qui se situe sur la gauche.




L'ensemble des services de bureau à distance sont administrable depuis cette partie.




Collections

Depuis la partie de gestion des services de bureau à distance, cliquer sur Collections .




Cliquer sur la session QuickSessionCollection pour accéder aux détails.




Installation et configuration du serveur de licences


Depuis l'aperçu de déploiement, cliquer sur Gestionnaire de licences pour lancer l'assistant d'installation.




Sélectionner le serveur RDS et cliquer sur Suivant .




Confirmer l'installation du serveur de licences en cliquant sur Ajouter.




L'installation terminée, quitter l'assistant en cliquant sur Fermer.



Dans le schéma de déploiement RDS, le gestionnaire de licence est disponible et on peut voir que celui-ci est installé sur le serveur LAB-RDS .



Il faut maintenant configurer le mode de licences, le mode de licence va dépendre du type de CAL que vous possédez. Cliquer sur TACHES et cliquer sur Modifier les propriétés de déploiement .



Aller sur Gestionnaire de licences , choisir le type de licence puis cliquer sur Appliquer et OK pour valider la configuration.

