

CREATION VM AD2


1) Se connecter à proxmox


2) Appuyer create vm (en haut a droite sur proxmox)


3) Remplir les champs comme ci-dessous pour configurer la vm :









Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Graphic card:
Default
SCSI Controller:
VirtIO SCSI single
Machine:
q35
Qemu Agent:
Firmware
BIOS:
OVMF (UEFI)
Add TPM:
Add EFI Disk:
TPM Storage:
local-lvm
EFI Storage:
local-lvm
Format:
Raw disk image (raw)
Format:
Raw disk image (raw)
Version:
v2.0
Pre-Enroll keys:
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
sata0
Disk
Bandwidth
Bus/Device:
SATA
0
Cache:
Default (No cache)
Storage:
local-lvm
Discard:
Disk size (GiB):
80
IO thread:
Format:
Raw disk image (raw)
SSD emulation:
Backup:
Read-only:
Skip replication:
Async IO:
Default (io_uring)
Add
Import
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Sockets:
1
Type:
Default (x86-64-v2-AES)
Cores:
2
Total cores:
2
VCPUs:
2
CPU units:
100
CPU limit:
unlimited
Enable NUMA:
CPU Affinity:
All Cores
Extra CPU Flags:
State
Value
Flag
Description
Supported On
Default
nested-virt
Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. Use a CPU model similar to the host, with the same vendor, not x86-64-vX!
SRVDEPLOY-S4P1
Default
aes
Activate AES instruction set for HW acceleration.
SRVDEPLOY-S4P1
Default
amd-ssbd
Improves Spectre mitigation performance with AMD
SRVDEPLOY-
Only show flags supported by at least one node
Showing flags for KVM
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Memory (MiB):
8000
Minimum memory (MiB):
8000
Shares:
Default (1000)
Ballooning Device:
Allow KSM:
Help
Advanced
Back
Next





4) Appuyez sur « finish »

5) Faire double clic gauche sur la vm configuré

6) Choisir la langue française.

7 Appuyez sur "Installer maintenant".

8) Choisir : "Windows Server 2025 Standard Evaluation (Expérience utilisateur)"

9) Type d'installation : "Personnalisée"

10) Définir le mot de passe administrateur : « Azerty13. »

11) Aller dans le Gestionnaire de serveur > Serveur local


12) Appuyer sur Ethernet

13) Clic droit > propriétés

14) Désactiver le Protocole Internet v6.

15) Double-cliquer sur Protocole Internet v4


16) Configurer les adresses IP comme indiqué dans les captures



17) Appuyer sur valider


18) Revenir dans Serveur local et appuyer sur le lien à côté de Domaine

19) Dans l'onglet Nom de l'ordinateur, appuyer sur Modifier




20) Nouveau nom : SRV-AD2


21) Cocher Domaine, saisir immosud.local puis valider




22) Entrer les identifiants d'un compte autorisé à joindre le domaine



23) Saisir le compte administrateur du domaine et son mot de passe




24) Un message de bienvenue dans le domaine immosud.local confirme la jonction




25) Redémarrer la VM


26) Activer le bureau à distance dans les propriétés système.




27) Désactiver la Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer



28) Dans le *Gestionnaire de serveur*, cliquer sur Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités




29) Installer le rôle Services AD DS



30) Une fois installé, cliquer sur le drapeau jaune en haut et choisir "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"


31) Sélectionner "Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant"

32) Vérifier que le domaine est bien immosud.local



33) Suivre l'assistant (laisser les options par défaut : Serveur DNS, Catalogue Global)

34) Mettre mot de passe de restauration



35) Installer

