Let’s Chess

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο

Χ Ρ Η Σ Η Σ

Σίψας Απόστολος 2026
Π19148

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Chess Online είναι παιχνίδι σκακιού για 2 παίκτες.

Υποστηρίζει:

- Local Game(ίδια συσκευή, 2 παίκτες εναλλάξ)

- Online Game(μέσω Wi-Fi (LAN))

Συμβατό με:(Android 8.0+ και Windows 10/11)

2.ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ

Στην κύρια οθόνη υπάρχουν 3 κουμπιά:

LOCAL GAME — Τοπικό παιχνίδι στην ίδια συσκευή

ONLINE GAME — MENU Για online game

3.Local Game

1. Πάτα **[LOCAL]** στην κύρια οθόνη.



2. Το σκακιστικό ταμπλό εμφανίζεται αμέσως.

3. **Τα χρώματα (Λευκά ή Μαύρα) δίνονται τυχαία** σε κάθε νέα παρτίδα.
4. Ο Άσπρος παίκτης παίζει πρώτος.
5. Άγγιξε/κλίκαρε ένα κομμάτι για να το επιλέξεις.
   Τα διαθέσιμα τετράγωνα φωτίζονται στο ταμπλό.



6. Άγγιξε το τετράγωνο προορισμού για να εκτελέσεις την κίνηση.
7. Η σειρά αλλάζει αυτόματα.

Κουμπιά κατά τη διάρκεια:
[OFFER DRAW] (<Κλείδομενο>) —Ισοπαλία (Draw)

[LEAVE] — Επιστροφή στην κύρια οθόνη

Τέλος παρτίδας:

- **Ματ (Checkmate)** → ο παίκτης που έδωσε ματ κερδίζει
- **Ισοπαλία (Draw)**
  Όταν έχουν μείνει μόνο οι βασιλιάδες.
- **Αποχώρηση**

4. ONLINE ΠΑΙΧΝΙΔΙ (LAN)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Και οι δύο συσκευές να είναι στο ίδιο Wi-Fi δίκτυο.

4.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ LOBBY — HOST

1. Πάτα [HOST] στην κύρια οθόνη.



2. Γράψε ένα όνομα για το **lobby** σου (π.χ. «toliss»).

3. (Προαιρετικό) Γράψε έναν 4ψήφιο κωδικό **PIN** για να συνδεθεί μόνο κάποιος που γνωρίζει τον κωδικό το **lobby**. Άσε κενό για ανοιχτό **lobby**.



4. Πάτα [HOST].

5. **Περίμενε — το lobby σου εμφανίζεται αυτόματα στη λίστα**

   του αντιπάλου.

6. **Μόλις συνδεθεί ο αντίπαλος, το παιχνίδι ξεκινά.**

Σημείωση: είναι τυχαίο ποιος παίκτης θα πάρει τα λευκά, και άρα τυχαίο ποιος θα παίξει πρώτος.

4.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ **LOBBY — JOIN**

---

1. Πάτα [**ONLINE GAME**] στην κύρια οθόνη.

2. Η εφαρμογή ψάχνει αυτόματα για **lobby** στο δίκτυο.



3. Επίλεξε το **lobby** που θέλεις από τη λίστα.

   Τα **lobby** με κωδικό εμφανίζουν την ετικέτα [**PIN**].



4. Πάτα [**CONNECT**].

5. Αν το **lobby** έχει **PIN**, εισάγαγε τον κωδικό στο παράθυρο που εμφανίζεται (βλ. 4.3).

Σε περίπτωση λάθος κώδικού :



6. Το παιχνίδι ξεκινά αυτόματα.

Σημείωση: είναι τυχαίο ποιος παίκτης θα πάρει τα λευκά, και άρα τυχαίο ποιος θα παίξει πρώτος.

6.1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ — **OFFER DRAW**

1. Πάτα [**OFFER DRAW**] κατά τη σειρά σου.

2. Ο αντίπαλος βλέπει μήνυμα και επιλέγει:

   [**ACCEPT**] — Η παρτίδα τελειώνει με ισοπαλία.

   [**DECLINE**] — Η παρτίδα συνεχίζεται.

3. Μετά από **DECLINE**, το κουμπί απενεργοποιείται

   για 15 δευτερόλεπτα.

ΟΡΙΟ: Κάθε παίκτης μπορεί να προσφέρει ισοπαλία

έως 3 φορές ανά παρτίδα. Μετά την 3η απόρριψη,

το κουμπί δείχνει **«DRAW LIMIT»** και δεν ξαναενεργοποιείται.

OFFER DRAW — Διαθέσιμο

OFFER DRAW (γκρι) — Αναμονή 15 δευτερολέπτων

DRAW LIMIT — Εξαντλήθηκαν οι 3 προσφορές

6.2 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ — **LEAVE GAME**

1. Πάτα [**LEAVE GAME**] οποιαδήποτε στιγμή.

2. Ο αντίπαλος ενημερώνεται και κερδίζει αυτόματα.

3. Επιστρέφεις στην κύρια οθόνη.

Σε απότομη διακοπή δικτύου (π.χ. έσβησε το τηλέφωνο),

η παρτίδα τελειώνει αυτόματα σε λίγα δευτερόλεπτα.

7.Check

7.1Όταν ένας βασιλιάς είναι σε απειλή, εμφανίζεται στο **in-game** μενού η ένδειξη **«Check»**.



8.Checkmate / Winner Screen



8.1 Όταν συμβαίνει **checkmate**, εμφανίζεται η οθόνη νικητή.

8.2 **Rematch**: Στέλνει αίτημα για επανάληψη παιχνιδιού στον αντίπαλο.

8.3 **Leave**: Σε επιστρέφει στο κύριο μενού.

8.4 Αν ο αντίπαλος αποχωρήσει, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Θύρες δικτύου που χρησιμοποιεί η εφαρμογή:

8007 — Σύνδεση παιχνιδιού (**Unity Transport**)

8008 — Παθητικό **broadcast** ανακάλυψης **lobby**

8009 — Ενεργό **probe/response** ανακάλυψης

8010 — Σταθερή πόρτα **client (firewall punch)**

Για **Windows PC**: Βεβαιωθείτε ότι το **Windows Firewall** επιτρέπει την εφαρμογή σε ιδιωτικά δίκτυα, ή εκτελέστε την εφαρμογή ως Διαχειριστής (**Run as Administrator**).

10. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ **&** ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα: Δεν βλέπω **lobby** στη λίστα **JOIN**

→ Ελέγξτε ότι ο **Host** έχει πατήσει **CONFIRM**

→ Βεβαιωθείτε ότι οι δύο συσκευές είναι στο ίδιο **Wi-Fi**

→ Στα **Windows**: εκτελέστε ως Διαχειριστής

Πρόβλημα: Εμφανίζεται **«Wrong PIN!»**

→ Ο κωδικός είναι λάθος. Ζητήστε τον σωστό από τον **Host**.

Πρόβλημα: Δεν μπορώ να κινήσω κομμάτι

→ Δεν είναι η σειρά σας. Περιμένετε τον αντίπαλο.

Πρόβλημα: Κουμπί **OFFER DRAW** είναι ανενεργό

→ Αν γράφει **«DRAW LIMIT»**: έχετε εξαντλήσει τις **3** προσφορές

→ Αλλιώς: περιμένετε **15** δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά

Πρόβλημα: Η σύνδεση χάθηκε κατά τη διάρκεια παρτίδας

→ Η παρτίδα τελειώνει αυτόματα. Επιστρέψτε στο **Menu**.

Πρόβλημα: **Android** δεν βλέπει **PC host**

→ Αναμείνατε **5-10** δευτερόλεπτα **—** ο ενεργός μηχανισμός

(port 8009) θα εντοπίσει τον **host** αυτόματα..