



# ruRU IDE教學課程

11-6 表單按鍵-資料交換

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

#### 匯出流程 透過資料交易 使用者按 是否先跑 有 將資料寫入暫 下匯出鍵 資料交易 存表格(MDB) TXT檔 無 將資料轉入指 直接由資料表或 Excel檔 檢視表撈取資料 定的檔案格式 匯入流程 以暫存資料表的 用檢視表為資料來源 使用者按 使用者挑選檔案: 將資料匯入 資料為主表,組 跑資料交易,將資料 TXT檔或Excel檔 下匯入鍵 暫存資料表 成檢視表。 寫入正式資料表。

所謂的「資料交換」,指的是與系統外部的檔案做資料的交換, 分為匯出和匯入兩種形式,匯出是將系統內的資料寫入外部檔 案,匯入則是將外部檔案的資料寫入系統的資料庫中。

### 匯出流程 透過資料交易 使用者按 是否先跑 有 將資料寫入暫 下匯出鍵 資料交易 存表格(MDB) TXT檔 無 直接由資料表或 將資料轉入指 Excel檔 檢視表撈取資料 定的檔案格式

在匯出資料的時候,可以先使用「資料交易」功能,將資料 寫入輸出的「暫存表格」,再由暫存表格匯出到外部檔案; 也可以直接由資料表或檢視表,匯出資料到外部檔案。

#### 匯出流程 透過資料交易 使用者按 是否先跑 有 將資料寫入暫 下匯出鍵 資料交易 存表格(MDB) TXT檔 無 直接由資料表或 將資料轉入指 Excel檔 檢視表撈取資料 定的檔案格式

- 匯出的外部檔案,目前提供純文字檔案和Excel檔案兩種。
- 其中Excel檔案可以透過設定,進一步轉為PDF檔案。

## 匯入流程



- 在匯入資料時,則是由外部檔案將資料先匯入系統的「暫存資料表」, 再經由「資料交易」功能,將暫存資料表的資料寫入正式資料表中, 這樣做可以達到檢查匯入資料、重新組織資料、或是自動編碼的目的。
- 匯入的檔案格式,可以使用純文字檔案(txt、csv)或Excel檔案。

#### 匯出流程 透過資料交易 使用者按 是否先跑 有 將資料寫入暫 下匯出鍵 資料交易 存表格(MDB) TXT檔 無 直接由資料表或 將資料轉入指 Excel檔 檢視表撈取資料 定的檔案格式 匯入流程 以暫存資料表的 用檢視表為資料來源 使用者按 將資料匯入 使用者挑選檔案: 資料為主表,組 跑資料交易,將資料 TXT檔或Excel檔 暫存資料表 下匯入鍵 成檢視表。 寫入正式資料表。

關於「資料交換」功能的設定方式,將在11-6-X的相關章節中介紹。