
Agustín Espinosa Minguet y Rubén de Juan Marín Universitat Politècnica de València



Esta presentación tiene como objetivo que seas capaz de añadir un controlador de dominio a un dominio existente.









- Pasos previos:
  - I. Activar rol "Servicios de Dominio de Active Directory"
- Pasos:
  - Ejecutar DCPromo (añadir controlador de dominio a un dominio existente)
  - 2. Reiniciar




#### Paso I: Ejecutar DCPromo

- Buscar en Inicio la aplicación DCPromo y ejecutar sin seleccionar opciones avanzadas
- 2. Escoger la opción "Agregar un controlador de dominio a un dominio existente" dentro de la opción "Bosque existente"
- 3. Indicar el nombre del dominio del bosque: "eovic.csd"
- 4. Establecer las credenciales para realizar la instalación. Usuario y contraseña del administrador del controlador de domino del dominio del que éste será secundario
- 5. Seleccionar el dominio para este controlador de dominio: eovic.csd
- 6. Seleccionar el sitio para el nuevo dominio, seleccionar la única opción disponible
- 7. Aceptar la instalación de servidor DNS
- 8. Aceptar las rutas propuestas para la ubicación de la BBDD, archivos de registro y SYSVOL
- 9. Introducir la contraseña para lanzar proceso de recuperación
- 10. Lanzar la instalación tras mostrar el resumen



- Paso I.I:
  - Ejecutar DCPromo
  - E iniciar el asistente sin las opciones avanzadas









#### ▶ Paso 1.2:

Escoger la opción
"Agregar un
controlador de
dominio a un dominio
existente" dentro de
la opción "Bosque
existente"






- ▶ Paso 1.3:
  - Indicar el nombre del dominio del bosque: "eovic.csd"






- ▶ Paso 1.4:
  - Establecer credenciales





#### ▶ Paso 1.5:


 Seleccionar el dominio para este controlador de dominio: eovic.csd






#### ▶ Paso 1.6:

- Seleccionar el sitio para el nuevo dominio
- Elegir la única opción disponible






- ▶ Paso 1.7:
  - Aceptar la instalación de un servidor DNS






- ▶ Paso 1.8:
  - Aceptar las rutas propuestas para la ubicación de la BBDD, archivos de registro y SYSVOL






- ▶ Paso 1.9:
  - Introducir la contraseña para lanzar proceso de recuperación





- ▶ Paso 1.10:
  - Proceder a la instalación





- Paso 2: Reiniciar el ordenador
  - I. Tras el reinicio ya tendremos operativo un nuevo controlador de dominio en el dominio eovic.csd.



Hemos añadido un nuevo controlador de dominio a un dominio ya existente.