



SEÇÃO 1: PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA E INICIALIZAÇÃO A FRIO

Arquitetura de Persistência Zero: O AEGIS funciona exclusivamente na memória volátil (RAM). Nenhuma chave, histórico de conversa ou arquivo de cache é escrito no armazenamento local. Ao fechar o aplicativo ou desligar o dispositivo, todos os dados da sessão são destruídos permanentemente.

Mecanismo de Desbloqueio e PIN Dinâmico:

Chave Principal (Acesso Real)

Código PIN dinâmico de sessão definido pelo operador.

Código de Coerção (PIN Isca)

QUALQUER outro PIN válido redireciona para um painel falso ("Notas").

Código de Pânico (Kill Switch)

0000 (ou erros repetidos) – Limpa a RAM e encerra o processo.

- Proteção Anti-Captura (FLAG_SECURE):** Bloqueia via hardware capturas de tela, gravações de vídeo e oculta a pré-visualização do aplicativo no alternador de aplicativos recentes do Android.
- Tempo Limite de Inatividade:** Após 3 minutos sem interação do usuário, a memória RAM alocada é purgada automaticamente e o aplicativo é encerrado.

SEÇÃO 2: TROCA DE CHAVES E CONEXÃO P2P

Identidade Efêmera: Sua identidade de rede é definida por uma Chave Pública efêmera (Ed25519/X25519) gerada na RAM.

Estabelecer uma Conexão:

- Pessoalmente:** Toque em MEU CÓDIGO QR . Seu contato toca em ESCANEAR CÓDIGO QR para iniciar o aperto de mão E2EE.
- À Distância:** Toque em COPIAR MINHA CHAVE e envie-a por um canal secundário. O destinatário a cola em "Chave Pública do Destinatário" e toca em CONECTAR PEER .

SEÇÃO 3: COMUTADOR DE TRANSPORTE DE REDE

- **Tor v3 Integrado (Anonimato Máximo):** Inicia um serviço oculto `.onion` local. Oculta seu endereço IP e supera firewalls restritivos.
- **WAN Direto (P2P Rápido / DHT):** Estabelece conexões diretas dispositivo a dispositivo via Kademlia DHT/STUN para velocidade máxima.
- **Off-line / Local (LAN / Bluetooth):** Funciona sem conexão com a Internet via Wi-Fi local ou rede Mesh Bluetooth para encontros presenciais.
- **Híbrido / Automático (Salto de Frequência):** Alternância dinâmica entre transportes com detecção ativa de censura e ativação automática de pontes Snowflake / WebRTC.

SEÇÃO 4: MÓDULO ESTEGANOGRÁFICO E EMERGÊNCIA

- **Ocultar Chave em Texto:** Insira uma chave ou mensagem no módulo esteganográfico e clique em **OCULTAR CHAVE EM POEMA** para camuflá-la num texto inofensivo.
- **Extrair Chave:** Cole o texto esteganográfico recebido e clique em **EXTRAIR CHAVE DO TEXTO** para carregar automaticamente o peer.
- **Destruição Imediata:** No painel de segurança, toque em **PURGA IMEDIATA DA RAM (KILL SWITCH)** para limpar a memória e encerrar o processo sem deixar rastros.

DESCOBRIR AEGIS-P2P (PT)

<https://pt.aresmaxima.com/aegis-p2p/>