



SECCIÓN 1: PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y ARRANQUE EN FRÍO

Arquitectura de Persistencia Cero: AEGIS funciona exclusivamente en la memoria volátil (RAM). Ninguna clave, historial de chat o archivo de caché se escribe en el almacenamiento local. Al cerrar la aplicación o apagar el dispositivo, todos los datos de la sesión se destruyen permanentemente.

Mecanismo de Desbloqueo y PIN Dinámico:

Clave Principal (Acceso Real) Código PIN dinámico de sesión definido por el operador.	Código de Coacción (PIN Señuelo) CUALQUIER otro PIN válido redirige a un panel señuelo ("Notas").	Código de Pánico (Kill Switch) 0000 (o errores repetidos) – Borra la RAM y fuerza el cierre.
---	---	--

- Protección Anticaptura (FLAG_SECURE):** Bloquea por hardware las capturas de pantalla, grabaciones de video y oculta la vista previa de la aplicación en el conmutador de aplicaciones recientes de Android.
- Tiempo Límite de Inactividad:** Tras 3 minutos sin interacción del usuario, las asignaciones de memoria RAM se purgan automáticamente y la aplicación finaliza.

SECCIÓN 2: INTERCAMBIO DE CLAVES Y CONEXIÓN P2P

Identidad Efímera: Tu identidad de red está definida por una clave pública efímera (Ed25519/X25519) generada en la memoria RAM.

Establecer una Conexión:

- En Persona:** Toca MI CÓDIGO QR. Tu contacto toca ESCANEAR CÓDIGO QR para iniciar el intercambio cifrado de extremo a extremo (E2EE).
- A Distancia:** Toca COPIAR MI CLAVE y envíala a través de un canal secundario. El destinatario la pega en "Clave Pública del Destinatario" y toca CONECTAR PAR.

SECCIÓN 3: CONMUTADOR DE TRANSPORTE DE RED

- **Tor v3 Integrado (Anónimato Máximo):** Inicia un servicio oculto `.onion` local. Oculta tu dirección IP y supera cortafuegos restrictivos.
- **WAN Directo (P2P Rápido / DHT):** Establece conexiones directas entre dispositivos mediante Kademlia DHT/STUN para lograr la máxima velocidad de transferencia.
- **Fuera de Línea / Local (LAN / Bluetooth):** Funciona sin conexión a Internet mediante Wi-Fi local o red Mesh Bluetooth para encuentros presenciales.
- **Híbrido / Automático (Salto de Frecuencia):** Conmutación por error dinámica entre transportes con detección activa de censura y activación automática de puentes Snowflake / WebRTC.

SECCIÓN 4: MÓDULO DE ESTEGANOGRAFÍA Y EMERGENCIA

- **Ocultar Clave en Texto:** Introduce una clave o mensaje en el módulo de esteganografía y haz clic en **OCULTAR CLAVE EN POEMA** para camuflarla dentro de un texto inofensivo.
- **Extraer Clave:** Pega el texto esteganográfico recibido y haz clic en **EXTRAER CLAVE DEL TEXTO** para cargar automáticamente el par.
- **Destrucción Inmediata:** En el panel de seguridad, toca **PURGA INMEDIATA DE RAM (INTERRUPTOR DE EMERGENCIA)** para limpiar la memoria y cerrar el proceso sin dejar ningún rastro.

DESCUBRIR AEGIS-P2P (ES)

<https://es.aresmaxima.com/aegis-p2p/>