Documentacion de rutas

Vision general

La aplicacion expone rutas publicas, rutas operativas por PIN y rutas protegidas para el panel interno. La mayor parte del negocio se concentra en estos bloques:

- acceso y autenticacion
- operaciones por taller o campa
- flota y vehiculos
- administracion
- clientes, ventas y finanzas
- alertas y configuracion

1. Rutas publicas

‘/‘

Redirige al inicio de sesion.

‘/signin‘

Muestra la pantalla de acceso principal de la aplicacion.

‘/404‘

Muestra la pantalla de error 404.

2. Rutas de operaciones

Estas rutas no usan login tradicional. El acceso se hace con PIN y, segun el proveedor validado, el operario entra en su area.

‘/operaciones‘

Pantalla de acceso por PIN.

‘POST /operaciones/access‘

Valida el PIN y abre la vista operativa correspondiente.

Chapa

- ‘GET /operaciones/chapa‘
  Abre la vista de trabajo del taller de chapa.
- ‘POST /operaciones/chapa/analyze-plate‘
  Analiza la foto de la placa y localiza el vehiculo.
- ‘POST /operaciones/chapa/confirm-reception‘
  Confirma la recepcion del vehiculo en chapa.
- ‘POST /operaciones/chapa/report-mapped-damage‘
  Guarda una incidencia marcada en el body map.
- ‘POST /operaciones/chapa/report-incident‘
  Registra una incidencia manual de chapa.
- ‘POST /operaciones/chapa/finish-repair‘
  Cierra la reparacion y deja evidencia del trabajo finalizado.

DAB

- ‘GET /operaciones/dab‘
  Abre la vista de revision DAB.
- ‘POST /operaciones/dab/analyze-plate‘
  Analiza la placa y busca el vehiculo.
- ‘POST /operaciones/dab/confirm-reception‘

Confirma la recepcion del vehiculo en DAB.
- ‘POST /operaciones/dab/report-mapped-damage‘
  Registra una marca en el mapa del vehiculo.
- ‘POST /operaciones/dab/checklist-item‘
  Marca o actualiza un punto del checklist tecnico.
- ‘POST /operaciones/dab/finish-review‘
  Finaliza la revision DAB.

Limpieza

- ‘GET /operaciones/limpieza‘
  Abre la vista de limpieza.
- ‘POST /operaciones/limpieza/analyze-plate‘
  Analiza la placa y localiza el vehiculo.
- ‘POST /operaciones/limpieza/confirm-reception‘
  Confirma la entrada del vehiculo en limpieza.
- ‘POST /operaciones/limpieza/report-mapped-damage‘
  Registra una incidencia visual desde el body map.
- ‘POST /operaciones/limpieza/finish-cleaning‘
  Finaliza la limpieza y guarda evidencias.

Recepcion de campa

- ‘GET /operaciones/recepcion‘
  Abre la vista de campa.
- ‘POST /operaciones/recepcion/analyze-plate‘
  Analiza la placa y decide si el flujo es recepcion inicial o final.
- ‘POST /operaciones/recepcion/create-vehicle‘
  Crea un vehiculo al momento si no existe en el sistema.
- ‘POST /operaciones/recepcion/report-mapped-damage‘
  Guarda marcas o incidencias detectadas en campa.
- ‘POST /operaciones/recepcion/release-vehicle‘
  Confirma la recepcion del vehiculo y define su siguiente flujo.

3. Dashboard y alertas

‘/dashboard‘

Muestra el dashboard principal con datos reales del negocio.

‘/dashboard/drilldown‘

Devuelve los listados detallados al pulsar indicadores del dashboard.

‘/alerts‘

Centro de alertas y tareas.

‘POST /alerts/{alert}/action‘

Ejecuta la accion principal de una alerta.

‘POST /alerts/{alert}/resolve‘

Marca una alerta como resuelta.

‘POST /alerts/{alert}/dismiss‘

Descarta una alerta.

4. Flota y vehiculos

‘/vehicles‘

Listado general del parque vehicular.

‘/vehicles/create‘

Alta manual o importacion de vehiculos.

‘POST /vehicles/import‘

Importa vehiculos de forma masiva.

‘/vehicles/{vehicle}‘

Ficha completa del vehiculo.

‘/vehicles/{vehicle}/edit‘

Edicion del vehiculo.

‘POST /vehicles/{vehicle}/documents‘

Sube o reemplaza documentos del expediente del vehiculo.

‘/vehicles/{vehicle}/documents/{document}/download‘

Descarga un documento del expediente del vehiculo.

5. Recursos administrativos

Estos modulos usan rutas resource clasicas con index, create, store, show, edit, update y destroy:

- ‘/companies‘
  Gestion de empresas.
- ‘/providers‘
  Gestion de proveedores y PIN operativos.
- ‘/roles‘
  Gestion de roles.
- ‘/permissions‘
  Gestion de permisos.
- ‘/users‘
  Gestion de usuarios internos.
- ‘/clients‘
  Gestion de clientes.
- ‘/invoices‘
  Gestion de facturas.
- ‘/workshop/orders‘
  Gestion de ordenes de taller.

6. Perfil y cuenta

‘/profile‘

Perfil del usuario autenticado.

‘PUT /profile‘

Actualiza datos del perfil.

‘PUT /profile/password‘

Actualiza la contrasena.

‘POST /profile/avatar‘

Sube el avatar del usuario.

‘DELETE /profile/avatar‘

Elimina el avatar del usuario.

7. Exportaciones

‘/export-invoices‘

Exporta facturas en CSV.

‘/export-zip-invoices‘

Exporta facturas y archivos en ZIP.

8. Modulos placeholder o en construccion

Estas rutas ya existen en navegacion, pero hoy muestran vistas base o placeholder:

- ‘/workshop‘
- ‘/workshop/checklist‘
- ‘/sales‘
- ‘/renting‘
- ‘/costs‘
- ‘/recurring-invoices‘
- ‘/documents‘
- ‘/insurance‘

9. Configuracion del usuario

Estas rutas vienen del bloque de configuracion adicional:

- ‘/settings/profile‘
  Edicion de perfil desde settings.
- ‘/settings/password‘
  Cambio de contrasena.
- ‘/settings/two-factor‘
  Vista de autenticacion en dos pasos.

Resumen rapido

Si quieres ubicarte rapido dentro del proyecto, estas son las rutas mas importantes:

- ‘/operaciones‘ para talleres y campa
- ‘/dashboard‘ para supervision del negocio
- ‘/vehicles‘ para la flota
- ‘/alerts‘ para incidencias y seguimiento
- ‘/providers‘ para PIN y proveedores operativos
- ‘/workshop/orders‘ para ordenes historicas de taller