readelf -d/usr/bin/ls:

```
Dynamic section at offset 0x21a58 contains 28 entries:
             Type
                                           Name/Value
 0x0000000000000001 (NEEDED)
                                          Shared library: [libselinux.so.1]
 0x000000000000001 (NEEDED)
                                          Shared library: [libc.so.6]
 0x000000000000000c (INIT)
                                          0x4000
 0x000000000000000 (FINI)
                                          0x17574
                                          0x22010
 0x0000000000000019 (INIT ARRAY)
 0x000000000000001b (INIT ARRAYSZ)
                                          8 (bytes)
 0x000000000000001a (FINI ARRAY)
                                          0x22018
 0x000000000000001c (FINI ARRAYSZ)
                                          8 (bytes)
 0x000000006ffffef5 (GNU HASH)
                                          0x3a0
 0x0000000000000005 (STRTAB)
                                          0x1190
                                          0x488
 0x0000000000000006 (SYMTAB)
                                          1612 (bytes)
 0x0000000000000000 (STRSZ)
 0x000000000000000b (SYMENT)
                                          24 (bytes)
 0x0000000000000015 (DEBUG)
                                          0x0
 0x0000000000000003 (PLTGOT)
                                          0x22c58
 0x00000000000000002 (PLTRELSZ)
                                          2544 (bytes)
 0x0000000000000014 (PLTREL)
                                          RELA
 0x0000000000000017 (JMPREL)
                                          0x2cb8
 0x0000000000000007 (RELA)
                                          0x1968
 0x00000000000000008 (RELASZ)
                                          4944 (bytes)
```

```
pc341@md800:~/busybox$ readelf -d ~/busybox/ install/bin/busybox
Dynamic section at offset 0x100d68 contains 28 entries:
             Type
                                           Name/Value
  Tag
 0x000000000000001 (NEEDED)
                                          Shared library: [libm.so.6]
                                          Shared library: [libresolv.so.2]
 0x0000000000000001 (NEEDED)
                                          Shared library: [libc.so.6]
 0x0000000000000001 (NEEDED)
 0x0000000000000000 (INIT)
                                          0xd9d0
 0x000000000000000d (FINI)
                                          0xd56f4
 0x0000000000000019 (INIT_ARRAY)
                                          0x2fddd0
 0x000000000000001b (INIT_ARRAYSZ)
                                          8 (bytes)
 0x000000000000001a (FINI_ARRAY)
                                          0x2fddd8
 0x000000000000001c (FINI_ARRAYSZ)
                                          8 (bytes)
 0x000000006ffffef5 (GNU HASH)
                                          0x298
 0x0000000000000005 (STRTAB)
                                          0x2908
 0x0000000000000006 (SYMTAB)
                                          0x2e0
 0x0000000000000000 (STRSZ)
                                          3823 (bytes)
 0x0000000000000000b (SYMENT)
                                          24 (bytes)
 0x0000000000000015 (DEBUG)
                                          0x0
 0x0000000000000003 (PLTGOT)
                                          0x301000
 0x00000000000000002 (PLTRELSZ)
                                          9072 (bytes)
 0x0000000000000014 (PLTREL)
                                          RELA
 0x0000000000000017 (JMPREL)
                                          0xb660
 0x00000000000000007 (RELA)
                                          0x3c68
                                          31224 (bytes)
 0x00000000000000008 (RELASZ)
 0x0000000000000009 (RELAENT)
                                          24 (bytes)
 0x000000006ffffffb (FLAGS_1)
                                          Flags: PIE
 0x00000006ffffffe (VERNEED)
                                          0x3b28
 0x00000006fffffff (VERNEEDNUM)
                                          3
 0x00000006ffffff0 (VERSYM)
                                          0x37f8
 0x00000006ffffff9 (RELACOUNT)
                                          1274
 0x0000000000000000 (NULL)
                                          0x0
```

ariel@ariel-vm:~/system-programming/ch06\$ sudo chroot ~/busybox/_install/ ash
[sudo] password for ariel:
/ #

提供多數詳列在<u>單一UNIX規範</u>裡的功能,以及許多使用者會想在Linux系統上看到的功能。 BusyBox使用<u>ash</u>。在 BusyBox的網站上可以找到所有功能的列表

笑話的存在--可笑性:有點低