

Установка VM VirtualBox


Скачать VM VirtualBox можно перейдя по ссылке:

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

или <https://virtualbox.su/>

Для этого выберите и скачайте необходимый файл установки в зависимости от Вашей операционной системы и архитектуры.


Пример установки VirtualBox в операционной системе семейства Windows:




Выберите актуальную версию VirtualBox 7.1.10 for Windows hosts и нажмите на x86/amd64. После того, как скачается файл установки, запустите его двойным нажатием.



После запуска установщика VM VirtualBox нажимаем Next.



Выбираем место установки и нажимаем Next.




Можно выбрать:

1. Создать ярлык на рабочем столе.
2. Создать ярлык в меню быстрого запуска.
3. Ассоциировать файлы с VirtualBox.


Нажимаем **Next**.




Далее нас предупреждают о том, что в процессе установки будет перезагружено соединение с сетью. Чтобы продолжить установку, необходимо нажать **Yes**.



Нажимаем **Install**.



Далее необходимо согласиться со всеми запросами на установку драйверов в операционную систему Windows.
Начинается процесс установки VM VirtualBox.





На этом этапе установка VM VirtualBox завершена. Чтобы выйти из программы установки необходимо нажать **Finish**.

Установка в операционных системах Linux/MacOS:

Установка на операционных системах Linux

<https://www.virtualbox.org/manual/ch02.html#install-linux-host>

Установка на операционных системах MacOS

<https://www.virtualbox.org/manual/ch02.html#idm856>

Загрузить ISO образ Linux

Скачать ISO образ Linux можно по ссылке: <https://mirror.yandex.ru/>

Первоначальная настройка VM VirtualBox


Запустите VM VirtualBox




Создадим новую виртуальную машину, нажав на кнопку New.




Придадим ей название, определим ее тип из предложенных, и определим ее разрядность.



Укажем выделяемое количество оперативной памяти.




Создадим новый виртуальный жесткий диск, на который в дальнейшем будет устанавливаться операционная система Linux.




Выберем тип виртуального жесткого диска (по умолчанию VDI)



Укажем, что наш диск является динамическим. (В отличие от фиксированного, файл виртуального диска будет заполняться по мере накопления в нем данных).



Укажем название виртуального жесткого диска и его размер.



В завершающем этапе необходимо выбрать **ISO образ** операционной системы Linux, который был загружен ранее.

Нажимаем **Start**

Установка Ubuntu 16.04 Server (пример)

По данному принципу устанавливаются все дистрибутивы операционных систем.

Language			
Amharic	Français	Македонски	Tamil
Arabic	Gaeilge	Malayalam	தமிழ்
Asturianu	Galego	Marathi	Thai
Беларуская	Gujarati	Burmese	Tagalog
Български	עברית	Nepali	Türkçe
Bengali	Hindi	Nederlands	Uyghur
Tibetan	Hrvatski	Norsk bokmål	Українська
Bosanski	Magyar	Norsk nynorsk	Tiếng Việt
Català	Bahasa Indonesia	Punjabi (Gurmukhi)	中文(简体)
Čeština	Íslenska	Polski	中文(繁體)
Dansk	Italiano	Português do Brasil	
Deutsch	日本語	Português	
Dzongkha	කතූලං	Română	
Ελληνικά	Қазақ	Русский	
English	Khmer	Sámegillii	
Esperanto	ಕನ್ನಡ	සිංහල	
Español	한국어	Slovenčina	
Eesti	Kurdî	Slovenščina	
Euskara	Lao	Shqip	
فارسی	Lietuviškai	Српски	
Suomi	Latviski	Svenska	

F1 Help F2 Language F3 Keymap F4 Modes F5 Accessibility F6 Other Options


В начале установки предлагается выбрать язык. Выбираем English или Русский.




Install Ubuntu Server
Multiple server install with MAAS
Check disc for defects
Test memory
Boot from first hard disk
Rescue a broken system

F1 Help F2 Language F3 Keymap F4 Modes F5 Accessibility F6 Other Options


Запускаем установку Ubuntu Server, нажимаем Enter.



Выбираем язык установки.



Выбираем страну.



Предлагается определить раскладку нажимая на клавиши клавиатуры. Выбираем <No>, чтобы определить раскладку клавиатуры автоматически.

[!] Configure the keyboard

The layout of keyboards varies per country, with some countries having multiple common layouts. Please select the country of origin for the keyboard of this computer.


Country of origin for the keyboard:

Armenian
Azerbaijani
Bambara
Bangla
Belarusian
Belgian
Bosnian
Braille
Bulgarian
Burmese
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dhivehi
Dutch
Dzongkha
English (Cameroon)
English (Ghana)
English (Nigeria)
English (South Africa)
English (UK)
English (US)




<Go Back>


<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons




Выбираем раскладку клавиатуры (English (US)).




Вводим имя сервера (например ubuntu) и нажимаем <Continue>.




Вводим имя пользователя (например sit) и нажимаем <Continue>.




Повторяем ввод имени пользователя (например sit).




Вводим пароль (например sit).




Повторно вводим пароль.




Если вы выбрали слабый пароль, система предупредит вас об этом. И спросит, точно ли вы хотите использовать слабый пароль. Чтобы продолжить с нашим паролем, выбираем **<Yes>**:




Не соглашаемся шифровать домашний каталог, иначе придется вводить пароль при загрузке сервера. Если придется перезагрузить сервер удаленно, сервер не загрузится без ввода пароля для подключения шифрованного раздела.




Если часовой пояс выбран корректно, нажимаем Yes.




Переходим к разметке диска. Выбираем автоматическую разметку диска с настройкой диспетчера логических томов (LVM).




Выбираем диск, нажимаем Enter.




Соглашаемся записать изменения на диск.




Нажимаем <Continue>




Проверяем автоматическую разметку и записываем изменения на диск нажав **<Yes>**




В дальнейшем будет запущен процесс установки, это может занять некоторое время.




Нажимаем **Continue**, оставляя поле пустым, если для выхода в интернет вам не требуется прокси (Если требуется настройка прокси, заполните поле, согласно инструкции на экране).




Выбираем No automatic updates - обновления устанавливаются вручную. Если необходимо автоматическое обновление выбираете соответствующий пункт.



В окне выбора установки программного обеспечения выбираете нужные, исходя из ваших потребностей и нажимите Continue.



Соглашаемся с запросом установить загрузчик GRUB.



После завершения установки нажимаем **Continue**.



Произойдет перезагрузка виртуальной машины. После загрузки операционной системы, необходимо ввести логин и пароль (в нашем случае sit и sit).

Предупреждение!!!

Пароль не отображается при вводе.

```
Ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: sit
Password:
Welcome to Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 4.4.0-21-generic i686)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

128 packages can be updated.
28 updates are security updates.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

sit@ubuntu:~$
```

Задача по установке Ubuntu 16.04 Server выполнена. Можно приступить к выполнению практических работ.

В ходе выполнения практических работ Вам будет предложено установить соответствующие дистрибутивы, которые будут находится в папке с заданием либо ссылка, откуда дистрибутив можно скачать. Установка соответствующих операционных систем происходит соответствующим образом.