


Вставить USB-модем Huawei в USB –порт компьютера. Если аналогичное программное обеспечение (ПО) на данном компьютере не устанавливалось, разрешить инсталлятору установить необходимые драйвера и требуемое ПО. Установить программу Mobile Partner












После успешной установки запустить ПО Mobile Partner







Выбираем вкладку Tools/Options (Инструменты/Опции)




На вкладке General (Общие) Connection Type (Тип соединения) выбираем RAS(modem)



## Создаём новый профиль: Profile Management/New (Управление профилем/Новый)





Далее, заполняем поля(всё обязательно в английской раскладке клавиатуры!!!):

Profil Name (Имя профиля): Сеть БФТ

APN/ Static (APN/Статические): vpn.mts.by


Аутентификация

Access number (Номер доступа): \*99# (оставляем без изменения)


User name (Имя пользователя): bftgprsXXX@bft.by (берём с последней

страницы @bft.by)

Password (Пароль): \*\*\*\*\*\*\*\* (берём с последней страницы)




Далее жмём на кнопку Advanced (Расширенные) и в разделе Authentication Protocol Settings (Настройки протокола аутентификации) выбираем РАР




Жмём Ok и закрываем окно Advanced (Расширенные)

Сохраняем профиль: Save (Сохранить)





Нажимаем кнопку Ок и закрываем окно Options (Опции).

Подключаемся с сохранённым профилем: Connect (Подключить)




Если не было ошибок при вводе данных, происходит подключение





После установления соединения на модеме будет постоянно гореть светодиод (синего, бирюзового, или зелёного цвета — в зависимости от режима 3G). Обратите внимание, светодиод должен гореть не мигая, вспышки светодиода говорят об отсуствии подключения. В этом случае необходимо повторить процедуру подключения или проверить правильность введенных параметров профиля. Установление удачного соединения также показывает наличие двух стрелок, красной и зелёной внизу главного окна программы, показывающих исходящий и входящий трафик на модеме



г.Минск, ул.Железнодорожная, 33

## Для входа в сеть!!!

 Имя
 Пароль
 IP-адрес для справки

 belneftestrax59
 10.133.238.199