Hinweise zur Hardware: Print

Forum: PSE-Forum > Thema: Hinweise zur Hardware



jb4085 | jb4085 | 12. Jun 2018, 13:47 Bearbeitet am: 12. Jun 2018, 15:11 - durch jb4085 | jb4085

Hinweise zur Hardware

Hallo zusammen,

hier ein paar Hinweise zur Test-Hardware:

- Die Boards bekommen über die SD-Karten eine feste IP zugewiesen:
 - Gruppe 1: 129.13.106.238, Hostname itiv-0238
 - Gruppe 2: 129.13.106.239, Hostname itiv-0239
 - Gruppe 3: 129.13.106.240, Hostname itiv-0240
 - Gruppe 4: 129.13.106.241, Hostname itiv-0241
 - Gruppe 5: 129.13.106.242, Hostname itiv-0242
- Erst das Board komplett aufbauen und verkabeln, dann einschalten; USB und HDMI sind bei der FPGA-Konfiguration nicht 100% hotplug-fähig
- Zum Debuggen in Eclipse eine neue Remote Application bei den Debug Configurations anlegen
 - C/C++-Application aus "Search Project" auswählen
 - Remote absolute file path anpassen auf /home/linaro /EUER ANWENDUNGSNAME
 - Als Connection eine neue SSH-Connection anlegen (Benutzer linaro, Passwort linaro)
 - Unter dem Tab "Debugger" bei "Main" den Pfad zum Linaro-GDB angeben
 - Im gleichen Tab bei "Gdbserver Settings" "/home/linaro/gdbserver" verwenden
- o Die Anwendung erzeugt auf dem angeschlossenen Bildschirm ein Fenster
 - 1: Zeigt das Kamerabild und erkannte Marker an
 - 2: Zeigt die Tiefendaten an
 - 3-8 (teilweise mit Shift): Zeigt verschiedene Teile der Filterkette für Marker an
 - r: Setzt den Marker-Filter zurück
 - q: Beendet das Programm
 - Linke Maustaste: Setzt den geklickten Punkt als Referenzfarbe für die Cyan-Marker
 - Rechte Maustaste: Setzt den geklickten Punkt als Referenzfarbe für die Magenta-Marker

1 von 2 17.07.2018, 14:20

2 von 2