



1) Installez la dernière version stable de Joomla

NB: Sans données d'exemple

2) Mise en place de la double authentification

Faites une recherche sur la <i>double authentification</i> en général puis sur <i>google authenticator</i> et Yubikey en particulier. On parle aussi d'authentification en 2 étapes ou de 2FA (Two-Factor Authentication en anglais)		

La double authentification peut être activée dans les messages post-installation. Je vous invitre à lire l'intégralité des messages post-installation (RGPD...) et plus particulièrement ceux se rapportant à la double authentification. Ne l'activez pas maintenant SVP je dois vous montrer une autre manière de l'activer. Les deux sont possibles.



L'authentification en deux étapes est disponible.


L'authentification en deux étapes est disponible nativement dans Joomlal. Ceci sécurise la connexion sur votre site avec un code secret secondaire qui change toutes les 30 secondes. Vous pouvez utiliser votre matériel mobile et l'application Google Authenticator pour produire ce code. Plus d'information sur Google Authenticator pour produire ce code.

- Joomla! va activer le plug-in d'authentification en deux étapes
- L'authentification en deux étapes sera disponible pour tous les utilisateurs.
 Chaque utilisateur peut configurer l'authentification en deux étapes dans le profil de l'utilisateur.
- Il est possible de désactiver le plug-in ou de ne l'activer que pour le côté administration du site
- Vous serez redirigé vers votre profil utilisateur où vous trouverez plus d'informations sur l'authentification en deux étapes et où vous pourrez l'activer pour votre compte utilisateur.

Activer l'authentification en deux étapes Cacher ce message

En ce qui concerne Joomla, ce sont des plugins (type d'extension spécifique au même titre que Templates et modules) à activer. Ils sont désactivés par défaut. Nous utiliserons le plugin **Authentification en deux étapes – Google authenticator** dans ce TP. Il utilise l'application gratuite Google Authenticator. Elle disponible sur Android et IOS ainsi qu'en application loude. Vous pouvez déjà la télécharger et l'installer sur votre smartphone ou ordinateur.

Activer le plugin *Authentification en deux étapes – Google authenticator* ici même s'il aurait pu être activé depuis les messages post-installation. L'action est en fait la même, c'est l'activation du plugin.




Faites une recherche sur goole authenticator et Yubikey

Dès que l'on active la 2FA on obtient un onglet supplémentaire dans me profil des utilisateurs



Il n'y figure pas si le plugin est désactivé.

Utilisez Google Authenticator comme Méthode d'authnetification. Lisez bien toutes les interfaces



Munissez-vous de l'application Google Authenticator si possible sur votre smartphone et scannez le QR code... puis saisissez la clé générée dans la cellule plus bas

Étape 2 - Paramétrer

Il vous faudra saisir les informations suivantes à Google Authenticator ou application compatible.

Compte	admin@localhost
Clé	QOXIHNNRKMYX6SYS

Vous pouvez également scanner le code de QR suivant dans Google Authenticator.



Si vous désirez changer de clé, désactivez l'authentification en deux étapes. En le réactivant, une nouvelle clé sera générée.



ous désirez changer de clé, désactivez l'authentification en deux étape

e 3 - Activer l'authentification en deux étapes

on à vérifier que tout est paramétré correctement, saisir le code de séi

le sécurité 099374

Cette clé change tous les 10 secondes.

Déloguez vous puis testez

Avant l'activation de la 2FA vous aviez ce formulaire d'Avant l'activation de la 2FA vous aviez ce formulaire d'authentification



Après activation vous obtenez celui-ci

