Les connecteurs : « c_connexion.php »

```
if(!isset($ REQUEST['action'])){
        $ REQUEST['action'] = 'demandeConnexion';
Si $_REQUEST['action'] n'existe pas, alors $_REQUEST['action'] est égal à 'demandeConnexion'.
$action = $ REQUEST['action'];
→ Si la variable $_REQUEST['action'] = 'demandeConnexion', alors $action = 'demandeConnexion'.
switch($action){
       case 'demandeConnexion':{
        }
        case 'valideConnexion' : :{
        }
        default : :{
        }
→ L'action réalisée sera différente selon la valeur de $action.
case 'demandeConnexion':{
       include("vues/v connexion.php");
       break:
→ Si $action = 'demandeConnexion', affichage de la vue de la connexion (v connexion.php).
case 'valideConnexion':{
                $login = $_REQUEST['login'];
                $mdp = $_REQUEST['mdp'];
                $visiteur = $pdo->getInfosVisiteur($login,$mdp);
                if(!is array( $visiteur)){
                        ajouterErreur("Login ou mot de passe incorrect");
                        include("vues/v erreurs.php");
                        include("vues/v connexion.php");
                }
                else{
                        $id = $visiteur['id'];
                        $nom = $visiteur['nom'];
                        $prenom = $visiteur['prenom'];
                        connecter($id,$nom,$prenom);
                        include("vues/v_sommaire.php");
                }
                break;
```

- → Au clic sur le bouton « Valider », les variables \$login et \$mdp sont valorisées avec les valeurs entrées par l'utilisateur dans les champs « login » et « mot de passe ».
- → Une requête devant récupérer les informations du visiteur avec ces coordonnées est lancée et stockée dans la variable \$visiteur.
- → Un test est effectué afin de vérifier si l'utilisateur existe en base de données.
- → Si l'utilisateur n'existe pas, l'erreur « Login ou mot de passe incorrect » est ajouté au tableau des erreurs (fonction ajouterErreur du fichier include/fct.inc.php). On affiche la vue v_erreurs qui va permettre d'afficher l'erreur à l'utilisateur, ainsi que la vue v_connexion qui va lui permettre de refaire une tentative de connexion.
- → Si l'utilisateur existe, alors les variables \$id, \$nom, \$prenom sont renseignées avec les résultats de la requête et vont servir de paramètres afin d'ouvrir une session avec ces données-ci (fonction connecter du fichier include/fct.inc.php). On affiche ensuite la vue du sommaire.

```
default :{
          include("vues/v_connexion.php");
          break;
```

→ Par défaut, c'est-à-dire si la variable \$action n'est ni égale à 'demandeConnexion' ou 'valideConnexion', la vue v connexion est affichée.