
หน้าจอการใช้งาน · 68 หน้า

Smart Mailbox

ตู้หน้าบ้านอัจฉริยะ — ยืนยันการตรวจตราแบบปลอมไม่ได้ แจ้งส่งของ และ SOS

เจ้าของบ้าน	เจ้าหน้าที่	หัวหน้า	ไรเดอร์	สมัคร/ล็อกอิน
16 หน้า	19 หน้า	9 หน้า	6 หน้า	18 หน้า




Homeowner

เจ้าของบ้าน

ดูสถานะตู้หน้าบ้าน รู้ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจหรือมีของมาส่ง และกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ในปุ่มเดียว


- หน้าหลักบอกสถานะตู้ แบตเตอรี่ และเหตุการณ์ล่าสุด
- SOS กดค้าง 3 วินาที ส่งถึงเจ้าหน้าที่ในโซนเป็นขั้น ๆ
- ประวัติการตรวจ/ส่งของ ย้อนหลังได้ตามช่วงวัน
- ตั้งค่าตู้ เปลี่ยน Wi-Fi แจ้งช่าง ปรับการแสดงผล

16 หน้าจอ



เจ้าของบ้าน

หน้าหลักและการแจ้งเตือน



H03

หน้าหลัก


สถานะตู้ แบต และเหตุการณ์ล่าสุด



H14

แจ้งเตือน

รวมทุกแจ้งเตือนของบ้าน




H12

ประวัติ

การตรวจ และของมาส่ง

เจ้าของบ้าน


รายละเอียดประวัติ



H12-b

รายละเอียดการตรวจ


ใคร หน่วยงานไหน ตรวจเมื่อไร



H12-c

รายละเอียดการส่งของ

เวลาและวิธีแจ้งส่งของ




H12-e

เลือกช่วงวันที่

กรองประวัติตามช่วงที่ต้องการ

เจ้าของบ้าน


SOS ขอความช่วยเหลือ



H09

SOS · กำลังส่ง


ส่งถึงเจ้าหน้าที่เป็นขั้น พร้อมเวลานับ



H11

เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้ว

เห็นชื่อและเบอร์ผู้รับเรื่อง




H11-b

ปิดเรื่อง SOS

สรุปผลพร้อมหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่

เจ้าของบ้าน

SOS กรณีพิเศษ



H10

ยืนยันยกเลิก SOS


เลือกเหตุผล ปลอดภัยแล้ว / กดผิด



H08

บ้านยังไม่มีเจ้าหน้าที่

แนะนำโทร 191 / 1669 ทันที




H12-d

ตู้ไม่ออนไลน์

ขั้นตอนแก้ไขเบื้องต้น

● เจ้าของบ้าน


ตั้งค่าตู้



H13

ตั้งค่าตู้


ข้อมูลตู้ แพ็กเกจ และเมนูตั้งค่า



H13-b

เปลี่ยน Wi-Fi บ้าน

ให้ตู้กลับโหมดตั้งค่า Wi-Fi



H13-c

แจ้งช่าง

ส่งคำขอและติดตามสถานะ



H13-d

การแสดงผล

ธีม ภาษา ขนาดตัวอักษร หน้าหลักแบบเรียบง่าย


Officer

เจ้าหน้าที่

ตรวจตู้หน้าบ้านแบบปลอมไม่ได้ด้วย QR หน้าตู้ + QR ประจำตัวที่เปลี่ยนทุก 30 วินาที และรับเรื่อง SOS ในโซน


- หน้าสรุปบอกความคืบหน้าการตรวจในรอบเวลา
- สแกน QR หน้าตู้ หรือพิมพ์รหัสใต้ QR
- ตู้ตื่นแล้วยื่น QR ประจำตัวให้กล้องตู้
- รับเรื่อง SOS โทรหาเจ้าของบ้าน และปิดเรื่อง

19 หน้าจอ



เจ้าหน้าที่


หน้าสรุปของเจ้าหน้าที่



O01

หน้าสรุป


บ้านที่ตรวจแล้ว / ยังไม่ตรวจในรอบ



O01-sos

หน้าสรุป · มี SOS เข้า

SOS ขึ้นบนสุด กดดูได้ทันที



O14

แจ้งเตือน

ประวัติแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

เริ่มตรวจตู้



O02

สแกน QR หน้าตู้


เล็งกล้องที่ QR หน้าตู้



O02-b

พิมพ์รหัสใต้ QR

ใช้เมื่อสแกนไม่ติด




O02-c

ขอสิทธิ์กล้อง

อธิบายก่อนขอใช้กล้อง

เจ้าหน้าที่

ยืนยันตัวตนกับตู้



O05

กำลังปลุกตู้

ตู้เปิดกล้องภายใน 1–3 วินาที



O06

QR ประจำตัว

หันจอเข้ากล้องตู้ · เปลี่ยนทุก 30 วิ



O08

ตรวจแล้ว

บันทึกผลและแจ้งเจ้าของบ้าน

เจ้าหน้าที่


กรณีตรวจไม่ผ่าน



O03

QR หน้าตู้เสียไหม


รายงานสภาพ QR ให้แอดมิน



O04

QR ไม่ใช่ของระบบ

อาจถูกแปะทับ แจ้งแอดมินทันที




O04-b

ตรวจไม่ได้

นอกเวลาตรวจ / นอกโซน

เจ้าหน้าที่


ตู้มีปัญหา และรายการ SOS



O06-c

ตู้สแกนไม่ผ่าน 3 ครั้ง

แจ้งปัญหาตู้ให้เจ้าของและแอดมิน



O12

รายการ SOS

SOS ใหม่ และย้อนหลัง 30 วัน




O09

SOS · รับเรื่อง

ข้อมูลบ้านและเจ้าของบ้าน

เจ้าหน้าที่


ดูแล SOS จนจบ



O10

กำลังดูแล SOS


โทรหาเจ้าของบ้านได้ทันที



O11

ปิดเรื่อง + หมายเหตุ

เลือกผลและเขียนหมายเหตุ



O13

บัญชี

ข้อมูลหน่วยงาน โซน และเวลาตรวจ



O13-b

การแสดงผล

ธีม ภาษา ขนาดตัวอักษร โหมดกลางคืน


Agency head

หัวหน้าหน่วยงาน

ดูภาพรวมทีมวันนี้ จัดการสมาชิก โซน เวลาตรวจ และบ้านที่ดูแล พร้อมประวัติการสแกนทั้งหน่วยงาน


- ภาพรวมวันนี้ แยก โซนของฉัน / ทุกโซน
- อนุมัติ จัดการ และรีเซ็ตรหัสลูกทีม
- สร้างโซน ตั้งเวลาตรวจ ใส่บ้านและเจ้าหน้าที่
- Log การตรวจ ส่งออก CSV ได้

9 หน้าจอ



หัวหน้าหน่วยงาน


ภาพรวมและสมาชิก



L04

ภาพรวมทีมวันนี้


ตรวจแล้ว · SOS · ตู้ออฟไลน์ · รออนุมัติ



L05

สมาชิก

ทีมและรหัสกลุ่มสำหรับชวนเข้าทีม




L05-b

จัดการสมาชิก

ปิด/เปิดสิทธิ์ ตั้งหัวหน้า รีเซ็ตรหัส

● หัวหน้าหน่วยงาน


โซนและเวลาตรวจ



L06

โซน

รายการโซนของหน่วยงาน



L07

แก้โซน

ชื่อโซน และเวลาตรวจไม่เกิน 4 ช่วง




L07-b

บ้าน + เจ้าหน้าที่ในโซน

ค้นบ้านและเลือกเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงาน


ประวัติและแจ้งเตือน



L08

Log การตรวจ


กรองเฉพาะที่มีปัญหา ส่งออก CSV



L09

แจ้งเตือน

SOS และเหตุการณ์ของหน่วยงาน



L03

อนุมัติแล้ว

แชร์รหัสกลุ่มให้ลูกทีม


Rider

ไรเดอร์

ไม่ต้องมีบัญชี สแกน QR หน้าตู้หรือพิมพ์รหัส แล้วกดแจ้งส่งของ เจ้าของบ้านได้รับแจ้งเตือนทันที


- ไม่เก็บข้อมูลตัวตนของไรเดอร์
- สแกน QR หน้าตู้ หรือพิมพ์รหัส 8 ตัว
- กันแจ้งถี่ 5 ครั้ง/ชั่วโมง/ตู้
- ตู้ปิดบริการ/QR ผิด มีหน้าแจ้งชัดเจน

6 หน้าจอ



ไรเดอร์


แจ้งส่งของ



R01

พิมพ์รหัสตู้


ใช้เมื่อสแกน QR ไม่ได้



R02

ส่งของ

ยืนยันบ้านเลขที่แล้วกดส่ง



R04

แจ้งส่งของแล้ว

เจ้าของบ้านได้รับแจ้งทันที

ไรเดอร์


กรณีส่งไม่ได้



R03

QR ไม่ถูกต้อง


ให้พิมพ์รหัสใหม่



R03-b

ตู้ปิดบริการ

ติดต่อผู้รับโดยตรง



R03-c

ส่งถี่เกินไป

ป้องกันการแจ้งซ้ำ

• Sign up & sign in

สมัครและเข้าสู่ระบบ


ใช้เบอร์โทร + รหัสผ่าน ไม่มี OTP · 1 เบอร์มีได้หลายบทบาท · เจ้าของบ้านผูกตู้ด้วย QR เปิดใช้ตู้

- เปิดใน LINE แนะนำให้เปิดใน Safari / Chrome
- เจ้าของบ้านสมัครแล้วผูกตู้ได้ทันที
- เจ้าหน้าที่สมัครด้วยรหัสกลุ่มจากหัวหน้า
- ต้องเปิดแจ้งเตือนก่อนใช้งาน (เจ้าหน้าที่)

18 หน้าจอ



ก่อนเริ่มใช้งาน



A01

เปิดใน LINE อยู่


แนะนำเปิดในเบราว์เซอร์



A02

ติดตั้งเป็นแอป (iPhone)

ขั้นตอนเพิ่มไปยังหน้าจอโฮม



A03

เปิดแจ้งเตือน

ขอสิทธิ์ก่อนเข้าสู่ระบบ


เข้าสู่ระบบและสมัคร



A04

เข้าสู่ระบบ


เบอร์โทร + รหัสผ่าน



A05

สมัครเป็น...

เลือกประเภทผู้ใช้




A06

สมัคร · เจ้าของบ้าน

ชื่อ เบอร์ บ้านเลขที่


ผูกตู้กับบัญชี



A07

สแกน QR เปิดใช้ตู้


ขั้นที่ 2 จาก 3



A08

ตั้งชื่อตู้

เช่น ตู้หน้าบ้าน




A09

พร้อมใช้งาน

ตู้เป็นของคุณแล้ว


เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน



A10

สมัคร · เจ้าหน้าที่


ใช้รหัสกลุ่มจากหัวหน้า



A11

รอหัวหน้ายืนยัน

แจ้งเมื่อได้รับอนุมัติ




L01

สมัครหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงานและช่องทางติดต่อ


บัญชีและข้อตกลง



A12

ต้องเปิดแจ้งเตือนก่อน

เจ้าหน้าที่ต้องรับ SOS ได้



A13

ข้อตกลงการใช้งาน

ยอมรับก่อนใช้งาน




A14

เปลี่ยนรหัสผ่าน

บังคับเปลี่ยนหลังถูกรีเซ็ต


เพิ่มบทบาทในบัญชีเดียว



A15

เพิ่มบทบาทเจ้าของบ้าน


เจ้าหน้าที่มีบ้านของตัวเองได้



A16

ขอเข้าหน่วยงาน

เจ้าของบ้านเป็นเจ้าหน้าที่ได้



L02

รอแอดมินอนุมัติ

สำหรับหน่วยงานที่เพิ่งสมัคร